USER MANUAL · 한국어판

# Business Process Map 사용자 매뉴얼

프로세스를 플로우차트로 그리고, 버전으로 관리하고, 승인으로 확정합니다.

전사 프로세스맵 시스템 • 2026-11-05 기준

목차 Contents

# 다루는 내용


01 시작하기 3–6

02 홈 · 맵 찾기와 관리 7–16

03 맵 편집 · 기초 17–27

04 노드 데이터 28–33

05 하위프로세스 34–42

06 버전과 승인 43–49

07 버전 비교 50–55

08 실행 체크 56–65

09 가져오기 · 내보내기 · AI 66–73

10 업무 체계와 연계 캔버스 74–84

11 알림 · 공지 · 협업 85–89

01

# 시작하기

로그인, 화면 구성, 그리고 맵에서 내가 가진 역할을 이해합니다.

# 로그인

### Keycloak SSO

**Sign in with Keycloak** 버튼으로 사내 계정 접속.

### 자동 로그인 · 딥링크


한 번 로그인하면 다음부터 자동 접속. 열려던 화면으로 바로 이동.

### LDAP 인증 서버

아이디/비밀번호 화면으로 대체. 관리자 발급 **로컬 계정** 지원.

### 개발 환경

**테스트 계정 선택**으로 접속.




로그인 화면(개발 환경 예시)


# 화면 한눈에 보기

### 상단 탭
맵 목록 · 공지사항 · 알림·승인(Inbox).

### 상단 바
매뉴얼(한/영·검색), 피드백, 벨 알림, **설정**, 한/EN 토글.

### 개인 대시보드
홈 우측. 내 프로필 · 활동 타일 5종 · 섹션 6개.

### 빠른 검색
맵 목록·매뉴얼에서 `/` 키로 바로 검색창.



# 역할과 공개 범위

### Owner
전부. 편집, 협업자·승인자·공개 범위 관리, 삭제.

### Editor
맵과 Draft 버전 편집.

### Viewer
읽기 전용. 열람·비교·댓글.

### 승인자(Approver)
승인 요청된 버전의 검토와 승인/거절.

### 주관 부서
맵마다 하나. 소속원은 자동으로 Editor.

### 공개 범위
`Public` 은 전원 열람(Draft도 보기만), `Private` 은 협업자·승인자만.

### 카테고리 권한자
업무 체계 전용 권한. 그 분류와 하위의 연계 캔버스를 편집·확정(⑨).

02

# 홈 · 맵 찾기와 관리

조직도·업무 체계로 맵을 탐색하고, 만들고, 복사하고, 설정을 관리합니다.

# 맵 찾기와 상세 패널

### 조직도 트리

부서별 탐색, 나의 부서는 맨 위. 관리 부서인 연계 캔버스는 **L5 캔버스** 그룹.

### 검색과 두 줄 필터

윗줄 전체/공개/비공개· **정렬**, 아랫줄 Status·Role·Issues· **Type**.

### 상세 패널


카드 클릭. 오너·주관 부서·허용 인원·버전별 이력(우클릭 메뉴).

### 오너 미확정 필

인터뷰 임포트 맵. 소유권 이전으로 해소.

### 메모와 노트

인터뷰 원문 메모(읽기 전용)와 오너 전용 **노트**. 카드에서 협업자 바로 편집.



# 개인 대시보드와 지연 이동

### 섹션 6개

최근 열어본 · 업무 체계 · 내 부서 · 내 문서 · 승인 필요 · 최근 변경. 프로필·타일은 상단 고정.

### 내 부서

직속 부서 맵만. 하위 부서는 한 줄로 접히고 **범위 드롭다운**으로 확장.

### 상태 | 버전 탭


내 부서·내 문서 카드의 분포. 범례 클릭 = 목록 필터.

### N건 더

섹션은 몇 건만. 같은 맵은 호버 시 다른 섹션에 **왼쪽 액센트 바**.

### 1클릭 지연 이동

타일·행 클릭은 **0.6초 카운트다운** 뒤 실행. 레이어를 클릭하면 취소.




홈 개인 대시보드

# 진행 중 실행 · 알림 목록

### 타일 5개

결재 대기 · 요청 · Check out · **진행 중 실행** · **알림 · 피드백**.

### 펼치는 타일

Check out · 실행 · 알림 · 피드백은 타일 아래 목록. 한 번에 하나.

### 진행 중 실행


급한 순 실행 줄, 거르기 · 정렬. 아래 **최근 끝남** 은 모든 맵의 끝난 실행.

### 알림 · 피드백

왼쪽 알림(미읽음 · 전체), 오른쪽 내 피드백. 이동할 때 읽음.

### 기억

거르기 · 정렬 선택은 이 브라우저에 저장.




— 진행 중 실행 타일을 펼친 목록

# 업무 체계 필 · 슬롯 연결·이동·이양

### 체계(Framework) 필

맵 카드에서 **업무 체계에 연결** · **연결 해제** · **슬롯 이양**. 배정은 L5에만.

### 바로 적용 vs 승인 요청

그 L5의 관리자·sysadmin은 즉시 반영. 그 외는 L5 관리자가 인박스에서 결정.

### 다른 L5로 이동


양쪽 L5 관리자 승인. 대기 중 **진행 상황(n/m)** 배너, 철회 가능.

### 삭제·복사 후 은퇴

같은 승인 흐름. 복사본이 **슬롯 승계** 또는 **슬롯 해제**.

### 분류 요약 카드

업무 체계 보기에서 행 클릭. 하위·L5·맵 수, 관리자, 서브트리 확정 현황.



# 인물 카드와 조직 정보

### 인물 카드

이름에 0.7초 호버 또는 클릭. 한/영 이름, 직급, 소속 경로, 메신저 열기.

### 이름 우클릭


Send message · Info 메뉴.

### 조직 정보 모달

부서 카드 클릭. 구성원, 하위 조직, 상위 경로 이동.

### 이름 표기

언어 설정을 따름. 한국어 UI는 한글 이름 우선.



# 새 맵 만들기


### New map
이름 · 설명 · 공개 범위 입력.

### 주관 부서 필수
조직도 트리 피커. 소속원은 항상 Editor.

### 승인자 1명 이상 필수
없으면 맵을 만들 수 없음.

### 초기 협업자
개인·팀·그룹을 Viewer/Editor로. 피커는 내 조직에 가까운 순.

### 바로 그리기
시작·종료 노드 자동 시드. **Create from CSV** 로 노드가 채워진 맵 즉시 생성.



# 복사와 원본 대체(은퇴)


### Copy
게시 이력이 있는 맵만. 게시 버전을 골라 새 맵 Draft로 열림.

### 원본 대체
"복사 후 기존 맵을 휴지통으로" 체크. 이름 유지, 원본은 휴지통 7일.

### 명단 승계
협업자·승인자가 미리 채워짐. 조정 후 이어받고 알림 발송.

### 슬롯 승계
원본이 체계 슬롯에 있으면 승인 흐름. 승계 또는 해제 선택.

### 일반 삭제
휴지통 7일 보관 후 영구 삭제. 설정 → 삭제 예정에서 복구.



# 맵 설정 · 협업자


### Viewer / Editor 추가
개인·팀·유저그룹. 기본 목록은 내 조직 근접 순.

### 스택 저장
변경을 쌓았다가 **Save changes** 로 일괄 적용, **Discard** 로 취소.

### 예고 아이콘
⚡ 즉시 적용 / ⏳ 승인 필요(Editor 제거·강등).

### Approval pending
대기 중 요청 태그. 본인 요청은 호버해 **Withdraw** .

### Undo
저장 직후 직전 저장 1회분 되돌리기.



# 맵 설정 · 이름·공개 범위·기타

### 이름 · 주관 부서

오너·관리자만 즉시 변경. 편집자는 변경 요청. 부서원 파생 Editor는 새 부서를 따름.

### 조건 · GMP 카드

인터뷰 임포트 맵의 상세 탭. 원문 옆에서 GMP·시작/종료 조건 선정.

### 공개 범위 전환


승인 필요. 영향 미리보기 + 승인자 명단, 대기 중 Withdraw.

### 서브프로세스 지정

게시본 필요. **속성 / 수행 지표 / 상세** 타일 세 섹션(⑤).

### 위험 구역

소유권 이전, 맵 삭제(Owner 전용).



03

# 맵 편집 · 기초

에디터 화면, 캔버스 조작, 노드 만들기와 연결, 정리와 저장.

# 에디터 화면


### 상단 바
맵 메뉴 · 버전 선택 · 실행취소 · 라이브러리 · AI · 저장.

### 좌우 패널
좌측 아웃라인·단축키 카드, 우측 인스펙터(속성/맵/승인/활동).

### 노드 표시 항목
Map 탭 **Node display** 또는 줌 필 옆 **눈 아이콘** 카드에서 토글.

### Framework 칩
체계 등록 맵은 좌상단에 분류 경로. 펼치면 같은 분류의 다른 맵으로 이동.

### AI 컨설턴트 말풍선
시작·종료만 있는 새 맵. 시작을 누르면 인터뷰 화면(⑧).



# 캔버스 조작

### 휠

세로 이동. `Shift` +휠 가로, `Ctrl` +휠 확대/축소.

### 팬과 박스 선택


`Space` +드래그 = 팬, 빈 캔버스 드래그 = 박스 선택.

### 우클릭

노드·연결선·캔버스 컨텍스트 메뉴.

### 자동 밀림

노드가 세로로 커지면 아래 노드가 표시상 밀림. 저장 좌표는 불변.



# 노드 만들기

### 추가

캔버스 **우클릭** 팔레트 또는 인스펙터 **Add node**.

### 노드 5종


시작(1개) · 프로세스 · 판단/분기 · 종료(대표 끝 1개) · 하위프로세스.

### 이름 변경

더블클릭 또는 `F2`. `Enter` 확정, `Shift+Enter` 줄바꿈.

### 복사·복제

`Ctrl+C/V`(다른 맵 포함), `Ctrl`+드래그 복제. 같은 이름은 (2).



# 노드 연결

### 핸들 드래그

노드 몸체에 놓아도 기본 핸들로 연결(미리보기 스냅).

### 갈래는 판단 노드나 병렬 출구로

택일은 **판단 노드** (Yes/No 라벨), 동시 진행은 우클릭 **Parallel** (연결 2개 이상). 시작 노드는 기본 병렬.

### 연결선 라벨


우클릭 또는 `F2` 편집, 줄바꿈 지원.

### 선 모양

연결선별 곡선/꺾은선/직선. 일괄 변경은 Map 탭 **Edge style** .

### 드롭존

노드를 노드 가까이 끌면 앞/뒤/자리 바꾸기/그룹 삽입.



# 병렬 출구와 흐름 표시

### 켜기

노드 우클릭 **Parallel**. 하위프로세스는 끝별 하위 메뉴.

### 규칙

병렬 출구는 연결 2개 이상. 갈래를 더해도 삽입 확인 없음.

### 호버 배지


노드 위에 **N in parallel**. 켜면 연결 전부터 테두리 안쪽에 옅은 선.

### 흐름 표시

병렬은 함께 출발해 4분의 3에 동시 도착. 분기는 멈춘 뒤 차례로 반짝이고 한 갈래만 전진.

### 동작 줄이기

OS의 동작 줄이기 설정이면 흐름 표시를 숨김.



# 정리 · 정렬·그룹·일괄 편집

### 자동 정렬

가로 `Shift+L` · 세로 `Shift+K`. 주 경로가 한 줄로.

### 축 고정 · 정렬 · 배치

`Shift`+드래그 축 고정, `Alt+W/C/T/X` 정렬, `Alt+R/V` 균등 배치.

### 그룹

2개 이상 선택 후 `Ctrl+G`. 제목 더블클릭 개명, 제목 바 드래그 이동.

### 그룹 일괄 편집

속성·지표·입출력 필드를 골라 멤버 전체 설정/해제. 추가/교체/건너뛰기 충돌 처리.

# 검색과 흐름 따라가기

### 노드 검색

`/` 키. 한글 초성 지원, 매치로 점프·강조.

### 아웃라인

좌측 항목 클릭 = 해당 노드로 이동.

### 흐름 이동


`Tab` / `Shift+Tab`으로 다음/이전 노드(펼친 자식 포함).

### 흐름 하이라이트

`]` / `[`로 범위 조절. 들어오는 선 청록, 나가는 선 주황, 선택 선 보라.

### 노드 댓글

`Ctrl+Enter` 전송. 읽기 전용 사용자도 작성 가능.



# 저장과 검증

### 자동 저장
편집을 멈추면 약 2초 후. 저장 버튼이 저장 중/저장됨/실패 표시.

### 저장 체크리스트
시작 1개 · 대표 끝 1개 · 종료 이름 중복 없음 · 갈래는 판단 노드나 병렬 출구로(병렬 출구 2개 이상).

### 대표 끝
종료가 둘 이상이면 **Primary end**를 직접 하나 켬. 서버가 대신 고르지 않음.

### 승인 요청 때도
맵 설정에서 요청해도 같은 조건을 보고, 서버가 한 번 더 확인.

### 편집 조건
Draft(#Draft/#거절됨) + **내 check out**. 그 외 읽기 전용 배너.

### 강등 대기 중
내 권한 강등이 승인 대기 중이면 check out·승인 요청이 잠시 거부.

# 나가기 전 확인


### 언제 뜨나
자동 저장(약 2초) 전에 다른 화면으로 가거나 저장이 실패했을 때.

### 세 가지 선택
저장하고 이동 · 저장하지 않고 이동 · 머무르기.

### 묻는 동안
자동 저장이 멈추고, 머무르면 다시 이어짐.

### 뒤로 가기
브라우저 뒤로 가기는 물을 수 없어 바로 저장.

### 탭 닫기
탭을 닫거나 새로고침하면 브라우저 경고.



# 단축키 한눈에

### 편집

`Ctrl+C/V` 복사 · `Ctrl`+드래그 복제 · `Ctrl+Z` / `Ctrl+Shift+Z` · `Delete` · `F2` 이름 · `Shift+Enter` 줄바꿈

### 캔버스

`Space` 팬 · `Ctrl`+휠 줌 · `/` 검색 · `S` 서브프로세스 목록 · `Esc` 취소·닫기

### 정리

`Shift+L/K` 자동 정렬 · `Ctrl+G` 그룹 · `Alt+W/C/T/X` 정렬 · `Alt+R/V` 균등 배치 · `Shift`+드래그 축 고정

### 탐색

`Tab` / `Shift+Tab` 흐름 이동 · `]` / `[` 하이라이트 · `Alt+←/→` 패널 접기 · `Ctrl+Shift+E` PNG · `Ctrl+Enter` 전송

### 실행 체크

방향키 가까운 단계 · `N` 할 단계 · `Enter` 버튼 줄 · `Esc` 돌아오기

### 더보기

좌측 Outline keys 카드 맨 아래 **단축키 더보기**.

04

# 노드 데이터

속성, 회당 수행 지표, GMP 분류, 입출력·조건, 링크까지. 노드에 담는 모든 것.

# 노드 속성

### 제목 · 설명

제목은 더블클릭/F2. 본체 더블클릭이나 우클릭 **정보 수정**은 노드 편집 창.

### BPM 속성

담당자(조직 디렉터리) · 역할 · 부서(자동) · 시스템 · 색상.

### 역할(Role)


담당자 실명과 별개인 역할명. 목록 자동완성, 별칭은 정식 표기로.

### 시스템

시스템 목록과 대조. 목록에 없으면 **Other** + 원문 메모.

### GMP · 링크

Direct/Indirect/Non-GMP 필, 분류 시 노드 색 자동. URL은 배지.



# 노드 편집 창(타일)

### 타일 구성

유형·색 · **속성** · **수행 지표 7종** · **입출력·조건**.

### 자리 팝오버

타일 클릭 → 그 자리에서 입력. Enter 반영, Esc 취소.

### 즉시 동기


값은 노드·인스펙터에 바로 반영. 하단은 **완료** 뿐, 되돌리기 `Ctrl+Z`.

### 비용 타일

₩/$ 탭 한 통화. 다른 통화는 저장 시 삭제.

### 이전/이후 노드

좌우 독 카드 클릭으로 연결 노드 편집으로 전환.



# 역할(Role)과 시스템 목록

### Role 행

인스펙터 담당자 아래 한 줄. 관리자 역할 목록 자동완성, 목록 밖 값도 저장.

### 담당자 2 : 역할 1

편집 창·SP 지정 창의 타일 한 행. 값이 있으면 칩만.

### Other + 원문 메모


목록 밖 시스템. 기존 메모와 다르면 교체 / 추가 / 취소.

### 캔버스 표시

평소 역할, 호버·선택 약 1초 뒤 **담당자 칩**.

### 경고색

조직도에 없는 부서·담당자는 아이콘 경고색 + Stale refs 배지. 역할은 대상 아님.



# 회당 수행 지표(7종)

### 한 번 수행 기준

소요시간 · 실작업시간 · 비용(₩/$) · 투입인원 · 연간 건수 · FTE.

### 시.분 표기

`1.30` = 1시간 30분. 편집 중과 CSV·Excel은 `1.30`, 그 외 `1h30m`.

### 비용은 한 통화


₩/$ 토글. 전환 시 기존 값 삭제 안내와 되돌리기.

### 섹션 저장

지표·입출력 섹션은 **섹션 저장 버튼**으로 반영.

### 하위프로세스 노드

연간 건수·FTE만 직접 입력. 나머지 5종은 링크 맵 상속.



# 입출력과 조건


### 행 구성
번호 / 자료 형식 필 / 항목명. 점선을 눌러 자료 형식 지정.

### Import from node...
상류 산출물·하류 입력물을 가져와 Linked 유지. Disconnect로 분리.

### 연결 표시
링크 아이콘 + 방향 툴팁. 행 호버 시 상대 노드가 캔버스에서 점등.

### 필수/선택
입력물 플래그. 필수는 붉은 톤 호버.

### 시작/종료 조건
자유 텍스트. 캔버스에는 선택 노드 아래 표시.



05

# 하위프로세스

다른 맵을 하나의 단계로 참조하고, 미리 보고, 펼쳐 보고, 등록을 관리합니다.

# 링크로 추가하기

### 참조, 복사 아님

원본 맵이 바뀌면 함께 반영.

### 라이브러리

`S` 키, 초성 검색. 기본은 지정된 맵만.

### Filter 팝오버


**미등록 맵** 스위치 · **부서** 행(전체 부서 트리) · **권한** 필.

### 버전 추종

새 링크는 최신 게시본 자동 추종. 특정 버전 고정 가능. 중복 링크 차단.

### Subprocess 탭

노드 선택 시. 지정 정보 · 이 맵을 연결한 맵 · 지정 파라미터.



# 하위프로세스 연결 · 끝별 출구


### 들어오는 연결
네 변 어디에나. 들어오는 핸들은 끌고 올 때만 표시.

### 나가는 연결
우측 출구 한 점에서 시작.

### 끝 고르기
끝이 여러 개면 놓는 순간 **이어갈 끝** 목록.

### 끝당 1개
끝별 병렬은 우클릭 **Parallel** 하위 메뉴.

### 끝 배지
제목 끝 `2/3`, 초과하면 빨간 `+N`.



05 — 하위프로세스

# 미리보기 피크 · 노드 탭

### 피크 열기

라이브러리 행 클릭(또는 2.5초 호버). 맵 이름 · 오너 · 게시 버전 · 체계 경로.

### 흐름 미리보기

휠 확대/축소(100~300%), 드래그 이동. **맵에 추가** · **해당 맵으로 이동**.

### 노드 탭


추가될 노드의 실물 목업. 속성·지표 칩·GMP·조건·입출력.

### 바로 드래그

목업을 캔버스로 끌어 놓기. 권한 없는 맵도 추가는 가능.

### 부서 칩

호버하면 조직 정보 카드.



# 미리보기 피크 · 상세 탭

### 지정 속성


부서 · 담당자 · 시스템과 **SP 수행 지표** .

### 전체 나열

조건 · 입출력 · GMP. 빈 값은 대시로 톤다운.

### 메타

게시 버전(v번호) · 게시 시각 · 업무 체계 경로.



# 펼쳐 보기(인라인)

### 하위 프로세스 펼치기

노드 우클릭 또는 액션 바. 게시본이 캔버스 위 틴트 영역으로 임베드(읽기 전용).

### 영역 헤더

맵 이름 + 열기 아이콘. 체계 소속이면 5단계 경로 라벨(클릭 = 분류 피크).

### 영역 안 우클릭


링크맵 열기(확인 게이트) · 접기.

### Tab 순회

펼친 자식 포함. 자식 GMP 필은 읽기 전용.

### 더블클릭

노드 편집 창. 별도 딥 뷰는 없음.



05 하위프로세스

# 노드 다듬기와 링크된 맵 열기

### 노드 폭 조절

호버 시 우측 그립 드래그(180px~120%). 폭은 맵에 저장.

### 업무 체계 필

체계 소속 링크맵은 폴더 필. 클릭/3초 호버로 경로 피크.

### 링크된 맵 열기

우클릭 메뉴 맨 끝. 권한 없으면 비활성, 에디터 이탈 전 확인.

### No access

연결 맵 권한이 없을 때 표시. 더블클릭은 연간 건수·FTE만 편집.

# 미등록 맵 링크(플레이스홀더)

### 미등록 맵 스위치

Filter 팝오버 맨 위. **Not registered** 배지로 목록에 표시.

### 등록 요청

드래그 후 경고 확인 → Send request / Link only 선택.

### 오너 Inbox


요청 도착. 지정 완료 시 경고가 풀리고 알림.

### 노드에서 요청

**Request registration** 버튼, 요청 후 배지·철회.

### ○○로 맵 만들기

검색 밑 항목. 새 맵을 만들어 현재 맵에 자동 링크.



# 지정 관리(맵 오너)

### 서브프로세스 지정

맵 설정. 게시 버전 필요. 지정 값은 링크한 모든 노드에 라이브 표시.

### 세 섹션

**속성** (부서 필수) · **수행 지표 타일** (Σ 합산 제안) · **상세 타일** (입출력 자료 형식).

### 참고치


연간 건수·FTE는 참고치. 링크 노드는 각자 값을 가짐.

### 지정 설명 없음

**맵 설명** 이 라이브러리와 링크 노드에 그대로 쓰임.

### Linked from

이 맵을 링크한 맵 역참조. 인스펙터 Subprocess 탭 **수정** 으로도 열기.



06

# 버전과 승인

Draft → 검토 → 게시로 이어지는 워크플로와 check out, 코멘트, 결재함.

# 버전 모델과 상태

### 여러 버전

As-Is/To-Be/자유 라벨. 새 버전은 기존 버전의 전체 복사본.

### Draft는 하나

현재 버전 게시 후에만 새 버전. 번호는 게시 시 자동.

### 상태


#Draft · #검토대기 · #승인됨 · #게시됨 · #거절됨 · #만료됨(최종).

### 만료

게시하면 직전 게시본은 #만료됨. 재게시로 새 사이클.

### L5 캔버스 예외

게시 대신 **확정(Confirmed)**. 승인·승인자·협업자 워크플로 없음 (⑨).



# Check out(단일 작성자)

**한 사람에게**
Draft는 한 명이 check out. 다른 사람에게는 "{이름} 편집 중" 배너.

**요청/이전**
보유자(또는 오너·sysadmin)가 Inbox에서 승인하거나 직접 넘김.

**자동 해제 없음**
이전 · 요청 승인 · sysadmin 강제 인수로만 바뀜.

**거절 시**
check out은 제출자에게 복귀. 빈 check out 선점 방지.

# Draft에서 게시까지

### ① 승인 요청
승인자 확인, 코멘트(선택). AI 초안 버튼이 변경 사유 2~4줄 작성.

### ② 승인/거절
거절은 사유 필수. 만장일치로 승인.

### ③ 게시
제출자만 (퇴사·권한 상실 시 sysadmin이 대신). 직전 게시본은 #만료됨.

### 회수
검토대기·승인됨은 제출자만. 거절됨은 오너·관리자도. 회수자가 check out 획득.

### 셀프 게시
승인자가 나 혼자면 승인→게시 원클릭 체인.

### 공개 범위 동봉
오너는 승인 요청에 가시성 변경을 실어 게시 시 함께 적용.

### 요청 전 검사
저장 체크리스트를 통과해야 요청. 맵 설정에서도 같고 서버가 재확인.

# 코멘트와 이력

### 이력 저장
제출·승인·게시·회수 모달의 코멘트는 버전 이력에 저장.

### 말풍선 버튼
코멘트가 있는 버전의 카운트 버튼 → 코멘트 이력 모달.

### 승인 탭
승인자별 태그 필(호버 = 시각·코멘트), 진행 n/m, 대기자.

### 변경 요약
게시본 대비 노드·연결선 증감. 접힘/펼침.

### 거절 배너
거절된 버전 상단에 거절자·사유.

# 승인자 착지와 게시본과 비교

### 착지

내가 결재할 검토 대기 버전이 있으면 그 버전으로 열림 (`?version=` 우선).

### 다른 버전에서


상단 배너 **내 결재 대기: {버전}** 링크 + 워크플로 섹션 덮개.

### 게시본과 비교

검토 대기 버전의 승인 탭 버튼. 최신 게시본 ↔ 대기본(AI 요약 포함).

### 덮개의 의미

열린 버전을 오판하지 않도록. 승인/거절은 그 버전을 연 뒤에.



# 결재함(Inbox)

### 검토 큐

버전 승인 · check out 이전 · 권한/공개 범위 · 이름 변경 · SP 등록 · 확정 요청 · 슬롯 변경.

### 바로 처리

승인/거절(사유), 맵 열기. 상단 Inbox 탭에 대기 건수 배지.

### SP 등록 카드


Designate & approve. 지정 폼 저장이 곧 승인.

### 확정 요청 카드

L5 직속 권한자·sysadmin. 승인 = 그 자리에서 캔버스 확정, 게이트 미충족이면 불가.

### 동봉 요청

버전 승인에 실린 요청은 읽기 전용 행으로 표시.



07

# 버전 비교

두 버전의 차이를 색으로 읽고, 숫자로 요약합니다.

# 비교 열기와 버전 선택

### 열기

에디터 상단 **비교** (게시본 1개 이상) 또는 Map 탭 비교 버튼.

### 기준 / 대상

변경 전 / 변경 후 캡션. 패널에도 base → target 상시 표시.

### 드롭다운


행마다 상태 필 + 마지막 변경일. 반대편 선택 버전은 **클릭하면 스왑**.

### 배치

가로/세로 토글. 겹친 노드는 임시 드래그(저장 안 됨).

### 첫 화면

기준 = 게시본, 대상 = 그 밖의 최신. 우측 패널 폭 조절, 눈 아이콘으로 표시 항목.



# 차이 읽기

### 색 규칙

추가 = 초록 · 삭제 = 빨강 · 변경 = 노랑. 연결선 라벨 변경도 노랑.

### 필드 단위

새 값 초록, 삭제 값 빨강+취소선. 병렬 출구 전환도 필드로.

### 노드 칩


역할·부서·시스템·지표 칩과 조건. 입출력은 `+N −M` 한 줄.

### 모두 / 변경만

속성 패널 토글(기본 변경만). 무변경 노드는 톤다운.

### 변경 목록

전체/노드/연결선 필터, 클릭 = 포커스. `To-Be 적용` · `내보내기` (PNG).



# 요약(Summary) 탭

### 버전 합계


7개 수행 지표의 기준 → 대상 증감과 기여 노드 목록.

### 섹션

구조(노드·연결선 수) · 시스템 · 부서·담당자(지정률) · GMP 분포.

### Summary items

우상단 드롭다운으로 표시할 섹션 선택.



# AI 요약 탭

### 승인자용 보고서

세 번째 탭. 여는 순간 개조식 보고서 생성(AI 활성 서버).

### 네 블록

개정 요지 · 흐름·통제 영향 · 제출 코멘트 대비 미언급 변경 · 결재 전 확인 질문.

### 서버 보관

다른 승인자·새로고침은 **저장된 보고서** 즉시. Draft 편집 시 자동 갱신.

### 다시 생성

제목 줄 버튼. 보관본을 버리고 새로 받음.

### 딥링크

`?base=&target=`. 아주 큰 차이는 노드·연결선 각 200개까지 전달.



# 비교 PNG 내보내기


### 열기
변경 목록의 **내보내기**. 내려받기 전에 옵션 창.

### 형식
화면 그대로 또는 문서용(흰 바탕·Arial·각진 모서리).

### 상태 색
추가·변경·삭제 색은 지금 고른 색 구성 그대로, 무변경은 중립 회색.

### 출력 구성
정보 블록(기준 → 대상·건수) · 범례 · 표시 정보 칩.

### 인쇄 크기
문서용이면 A4·그림 너비·dpi·글자 pt. **연결선 펼침**·나눠 싣기도.



08

# 실행 체크

게시된 맵을 실제 업무 한 건에 대고 단계별로 진행 상황과 문제를 남깁니다.

# 실행 시작하기


### 실행 메뉴
게시본을 열고 상단 바 **실행** → **새 실행**. Draft·결재 중은 꺼짐.

### 나만 · 공유
나만은 나에게만 보임. 공유는 이 맵을 볼 수 있는 **참여자**를 고름.

### 권한
참여자만 단계를 바꾸고, 맵 열람자는 진행 상황만 봄.

### 지난 게시본
한 번 확인한 뒤 시작, 실행 중엔 화면 위에 안내 줄.

### 기록 분리
실행 기록은 맵과 따로 저장. 맵 내용·버전은 그대로.




새 실행 창

# 실행 화면과 상태


### 읽기 전용
노드 자리는 게시본 그대로. 상태 색과 실행 이름 워터마크.

### 상태 6가지
Waiting · Ready · In progress · Done · Problem · Skipped(영어 고정).

### 흐르는 점
지금 갈 길의 연결선에만 점이 흐름.

### 실행 바
참여자 · **완료 n / 전체 n** · **영구 보존** · 나만/공유 · ⋯ 메뉴.

### 잠김
실행 중엔 버전 선택 잠김, PNG 내보내기 꺼짐. **×** 로 닫기.




실행 화면(완료 3 · 진행 중 1)

# 실행 이력

### 자리

왼쪽 사이드바 **아웃라인 · 실행** 전환의 실행 탭. 실행을 열면 먼저 열림.

### 내용

누가 언제 시작 · 완료 · 문제 · 취소했는지와 코멘트, 최근 순.

### 묶음


이어진 같은 단계는 한 묶음. 같은 사람 이름은 한 번, 날짜는 구분 줄.

### 이 단계 · 전체

기본은 전체. 단계를 고르고 이 단계를 누르면 그 단계 이력만. 묶음에 올리면 캔버스의 그 단계 강조.

### 인스펙터

오른쪽은 노드 속성 그대로. 실행 중엔 맵 · 승인 탭이 꺼짐.




왼쪽 실행 탭 · 묶음에 올리면 노드 강조

# 버튼 줄로 단계 처리


### 버튼 줄
노드를 누르면 옆에 Complete · Start · Problem · 코멘트.

### 판단 노드
갈래 버튼 하나로 완료와 선택. 올리면 그 갈래 선만 살아남.

### 이어 밟기
다음 단계가 하나면 선택이 넘어가 반짝임, 여럿이면 제자리 반짝임.

### 먼저 끝낼 단계
대기 노드의 꺼진 완료에 올리면 안내, 누르면 그 단계로 이동.

### Undo complete
뒤 단계까지 진행됐으면 확인 창에서 함께 취소.




진행 중 노드의 버튼 줄

08 — 실행

# 뒤 단계 함께 취소

### 언제

뒤 단계까지 진행된 단계에서 Undo complete 를 누를 때.

### 확인 창

함께 취소될 뒤 단계 이름을 보여 주고 한 번에 되돌림.

### 마우스


확인 버튼이 누른 자리에 떠서 두 번 누르면 바로 취소.

### 키보드

가운데에 뜨고 확인에 포커스. `Enter` 한 번 더.

### 남는 것

코멘트는 남음. 하위 맵 기록은 함께 지워짐.




— 서류 검토에서 Undo complete

# 문제와 코멘트

### 문제
막힌 단계를 표시하면 바로 **한 줄 메모** 칸이 열림.

### 메모 알림
공유 실행은 1분 안에 남긴 메모가 문제 알림에 같이 감.

### 해결
**Resolve**로 진행 중으로 돌리거나 바로 **Complete**.

### 코멘트
말풍선에서 누가 언제 바꿨는지와 코멘트를 보고 남김.

### 내 코멘트
줄에 올리면 **고치기** · **지우기**. 지우기는 같은 자리에서 두 번.




문제 표시 뒤 코멘트(내 코멘트에 올린 모습)

# 하위 맵까지 실행


### 하위 맵 버튼
하위프로세스 노드에서 펼쳐 그 안의 단계를 밟음.

### 자동 완료
하위 맵 끝에 닿으면 바깥 노드도 완료. 다시 누르지 않음.

### 바로 완료
바깥을 바로 완료하면 남은 하위 단계는 건너뜀 · 읽기 전용.

### 함께 취소
하위 기록이 있는 바깥을 취소하면 확인 뒤 하위 기록까지 지움.

### 가림
하위 맵을 볼 권한이 없으면 그 안 내용은 보이지 않음.




— 하위 맵 끝 → 바깥 노드 자동 완료

# 키보드로 실행


### 방향키 · Tab
방향키는 그 방향의 가까운 단계, Tab은 흐름상 다음 단계.

### N · Shift+N
다음 · 이전 할 단계로(진행 중 · 문제 · 진행 가능).

### Ctrl+Z
이 화면에서 방금 한 동작을 하나씩 되돌림.

### Enter
버튼 줄로. `←` `→`로 옮기고 `Enter`로 누름.

### Esc
단계로 돌아오기, 한 번 더 누르면 선택 해제.



# 모든 실행과 정리

### 모든 실행
실행 메뉴 오른쪽 위 아이콘. 진행 중 · 끝남 · 요약 탭과 검색.

### 다른 맵
`이 맵 · 다른 맵` 칸. 다른 맵 실행을 누르면 그 맵으로 이동.

### 끝내기
모든 단계가 완료 · 건너뜀이면 자동으로 `Run complete`.

### 시작한 사람
⋯ 메뉴에서 중단 · 다시 열기 · 삭제 · 참여자 편집 · 공유 전환.

### 방치 · 보존
30일 방치 알림, 40일 자동 중단, 30일 뒤 요약. `영구 보존` 은 유지.



09

# 가져오기 · 내보내기 · AI

CSV로 채우고, PNG · Excel · CSV로 내보내고, AI 도우미와 함께 그립니다.

# CSV 가져오기

### CSV 임포트

상단 바. 템플릿 다운로드 → 채우기 → 업로드. 25개 열, 최대 500행.

### 병합 규칙

제목(앞뒤 공백 무시) 기준. 색·댓글·그룹·Start 연결 유지, 빈 칸은 기존 값.

### 파일 검사


목록 밖 열·닫히지 않은 따옴표는 오류, UTF-8이 아니면 EUC-KR로 읽고 경고.

### 정규화

담당자는 이름 매칭. 역할·시스템은 별칭 → 정식 표기, 목록 밖 시스템은 `Other`.

### 미리보기

추가/매칭/삭제 요약과 경고 확인 후 적용. 외부 AI로 CSV 만들기 프롬프트 제공.



# PNG 내보내기 · 옵션 창

### 형식

**화면 그대로** (캔버스 톤·2배 해상도) 또는 Word 문서용. `Ctrl+Shift+E`.

### Word 문서용

흰 바탕·Arial + 맑은 고딕. 스타일 3종: 모노 · 그레이 · 그레이 + 네이비.

### 칩

병렬 표시 · 맵 정보 블록 · **연결선 펼침**. 교차 표시는 없음 / 점프 / 터널.

### 표시 정보

내보내는 순간만 적용. 노드 크기가 달라져도 캔버스 정렬은 그대로.

### 미리보기

견본 샘플이 선택을 바로 보여 줌. 선택은 이 브라우저에 기억.



# 인쇄 크기와 A4 가이드

### 인쇄 크기 패널

Word 문서용이면 펼쳐짐. A4 세로/가로와 **그림 너비**(본문 폭 30~100%).

### 읽는 값

크기 cm · 해상도 dpi(300 이상 인쇄 품질) · 노드 글자 pt. Word에 고른 너비로.

### 나눠 싣기


글자 7pt 이상으로 노드 사이에서 잘라 조각 PNG를 ZIP 하나로. 잘린 선은 같은 문자.

### A4 가이드

눈 아이콘 카드 맨 위. 9pt 실선 안이면 인쇄해도 읽힘, 7pt 점선 밖은 너무 작음.

### 폭 줄이기

가로 용지·너비 100% 또는 자동 정렬 세로 `Shift+K`.



# Excel 내보내기 · 인쇄용 문서

### 형식

Process Map / WBS 선택 후 열 선택.
No·Name·Type·Parallel·Next는 항상 포함.

### 미리보기

실제 파일처럼 위 정보 줄(맵·주관 부서·오너·버전·내보낸 시각)과 고른 열.

### 인쇄 준비


A4 가로 한 장 폭 · 쪽마다 머리글 반복 · 맑은 고딕 · 머리글·이름 열 고정.

### 시간 값

소요시간·실작업시간은 `[h]:mm`. SUM으로 더해도 시:분이 맞음.

### Next

대상을 줄 번호로( `3. 검토 [예]` ). 2,000행 상한.



# CSV 내보내기 · 미리보기와 경고


### 미리보기
처음 몇 행과 내려받을 **파일 이름**을 창 안에서 확인.

### 열 선택
가져오기와 같은 25열 중 고른 열만. Name·Parallel·Next는 항상 포함.

### 경고
다시 가져올 때 달라지는 항목·이름 없는 단계·같은 제목을 미리 표시.

### 수식 셀
`= + - @`로 시작하는 셀은 `'`를 붙이고, 가져오기에서 다시 뗌.

### 시간
소요시간은 입력 형태 `1.30` 그대로(왕복용).



# AI 도우미

### 생성

자연어로 플로우차트. 속성·지표까지 채움. 담당자 실명은 지정하지 않고 **역할만**.

### 증분 편집

배치·색·그룹 유지. 노드/연결/삽입/분기 라벨, 속성·지표·입출력·조건·색·링크·병렬 출구. 미리보기 후 Apply.

### 분석


**오류 찾기** · 요약 · 워크스루 · **개선 제안** · 매뉴얼 기반 질문.

### 대화 저장

서버 저장, 기기 간 이어짐. 여러 대화, 다른 맵 대화 열람.

### 입력

`Ctrl+Enter` 전송 · 2,000자 제한 · 글자 크기 조절.



# AI 컨설턴트 인터뷰

### 진입
상단 바 **헤드셋 아이콘** 또는 새 빈 맵의 말풍선. AI 활성 + 편집 가능한 Draft 필요.

### 화면
좌측 작업 맵 미리보기, 우측 대화 패널. 노드 클릭 → **Ask about this**.

### 질문 방식
단계별 질문, 후보는 선택지 버튼. 담당자 실명은 묻지 않음. 모르면 **TBD** 로 넘어가기.

### 문서 첨부
SOP·업무 문서 첨부 후 **Draw now** 로 바로 초안.

### 체크포인트
단계마다 저장. 되돌리면 이후 단계는 이력으로.

### 마무리
수집 항목 검토·적용 → **Draft에 병합** (제목 기준). 먼저 Draft를 check out.

10

# 업무 체계와 연계 캔버스

전사 분류 체계(L1~L5)로 맵을 탐색하고, L5 연계 캔버스로 업무 사이 연계를 그립니다.

# Framework 보기

### 보기 전환

홈 목록 위 토글 **부서** / **업무 체계**. 한 번에 한 레벨씩 드릴다운.

### 형제 | 하위

브레드크럼 아래 두 열. 형제 클릭은 오른쪽만 교체, 하위 클릭은 한 단계 아래로.

### L5 카드


상태(Confirmed / Draft / No canvas) · 관리자 · 맵 수 · **캔버스 열기/만들기**.

### L5에만 배정

L5가 아닌 분류로의 배정·이양은 차단.

### 검색

결과는 L5 분류별 그룹. 현재 위치는 새로고침·검색 복귀 후에도 유지.



# 업무 체계 탐색 패널

### 열기

브레드크럼 오른쪽 **트리 아이콘**. 딤 없는 플로팅 패널, 드릴다운을 따라다님.

### 계단식 탭


현재 경로가 미리 펼쳐진 트리. 자손 호버 시 조상 강조.

### 다이어그램 탭

상위 → 현재 → 자식 → 손자 ERD식 도해. 우클릭 메뉴, **전체(L1 중심)** 토글.

### 검색

부분 일치·초성. **이동**으로 드릴다운.



# 연계 캔버스(L5)

### 특수 캔버스

소속 L6가 하위프로세스 노드로 전부 배치. Start/End 없음.

### 차콜 배경

우상단 **레벨 5 맵** 태그 옆 버튼으로 라이트 전환.
Draft/Confirmed/Superseded 스탬프.

### 편집권


카테고리 권한자(상위 권한 하향 상속). check out 단일 작성자 규칙.

### 삭제 불가

소속 L6 노드는 분류 데이터가 소스. 승인·게시·승인자·SP 지정 없음.

### 노트

Map 탭 하단. 이 분류의 진입/흐름/오픈 이슈 메모.



# Draft·확정본 열람 규칙

### 라이브 Draft
확정 전에는 그 분류(또는 상위)의 권한자와 sysadmin만.

### 그 외 사용자
최신 확정본으로 진입. 없으면 "아직 확정본이 없습니다".

### 상태 배너
Draft (앰버) · Confirmed (읽기 전용) · Superseded (과거 확정본).

### 서버 변경 감지
슬롯 변경으로 재결착된 뒤 이전 상태 저장은 새로고침 안내와 함께 차단.

### 버전 타임라인
같은 메이저의 스냅샷을 그룹으로. 최신 확정본에 라벨.

# 연계 캔버스의 맵 설정 · 편집 가능자

### 탭 구성

상세 · 편집 가능자 · 공개 범위 · 승인 대기 · check out 요청 · 위험 구역만.

### 편집 가능자


읽기 전용. 카테고리 경로, 관리 부서, 체인 관리자 명단. 직속 L5 관리자는 확정 가능.

### 편집권 변경

설정 → Framework에서 카테고리 관리자·관리 부서 수정.

### 승인 대기

이 캔버스의 확정 요청·슬롯 변경 요청.



# 외부 L6 가져오기와 L5 탐색기

### L5 탐색기


좌상단. 전체 트리에서 내 위치 확인, 다른 L5 캔버스로 이동.

### L6 피커

라이브러리 버튼 · 우클릭 **L6 업무 추가** · `S`. 다른 분류의 L6 카드 드래그.

### 출처 배지

클릭 = 그 L5의 드릴인 피크. "다른 체계 검색"으로 탐색 모달.



# 확정(Confirm)과 버전

### 게이트 6종

L6 모두 배치 · 플레이스홀더 없음 · 끊긴 링크 없음 · L6 모두 게시 · 출구 없는 순환 없음 · 갈래는 판단 노드나 병렬 출구로.

### 누가 확정하나

check out한 **직속 권한자** (또는 sysadmin). 상위 권한자는 확정 요청.

### 확정 요청 중


요청자 화면은 읽기 전용, 직속 권한자·sysadmin만 check out. 철회 가능.

### 버전

v1.0 → v1.1 …, **메이저** 체크 시 v2.0. 스냅샷은 읽기 전용·비교 가능.

### 변경 필요

레이아웃 이동만으로는 확정 불가. 직전 확정 이후 변경 요약 표시.



# 플레이스홀더와 링크 교체

### 점선 노드

미등록 L6 자리. 하단 배너 **연결(Connect)** 로 다이얼로그.

### 체계 트리


안내된 L5로 자동 펼침. 맵 클릭 → 미리보기 → **Connect**.

### 안내 밖 L5

확인 후 연결. 이미 캔버스에 있는 맵은 **배치됨**.

### 플레이스홀더 만들기

L6 피커 하단. 확정 체크리스트가 연결 전까지 잡음.



# 끊긴 링크 교체와 슬롯 이력

### 배너 3종
"체계에서 해제됨" · "(맵)로 이양됨" · "삭제됨". 모두 **교체** 안내.

### 끊긴 링크 게이트
노드는 점선 에러 룩, 확정 체크리스트가 잡음. 다른 L5 L6의 "지정 해제됨"도.

### 후계 추천
배너 클릭 → 연결 다이얼로그에 후계 맵이 추천 카드로 고정.

### 최근 이양 배지
슬롯을 새로 이어받은 노드에 14일.

### 슬롯 이력
L6 노드 호버 시 우상단에 배정·이동·해제·삭제·이양 시각별 표시.



# 드릴인 피크와 체계 탐색

### 분류 경로 피크


외부 L6의 출처 배지 · SP 노드의 폴더 필.

### 다른 체계 검색

현재 경로가 펼쳐진 트리, 분류·맵 이름 검색.

### 이동

맵 클릭 시 에디터 이탈은 확인 게이트.



11

# 알림 · 공지 · 협업

리치 알림, 공지사항, 피드백과 유저그룹까지.

# 알림

### 리치 문장

맵 이름·버전·행위자가 언어 설정대로. 행위자 필 = 인물 카드, 버전 칩 = 버전 카드.

### 벨

5초 간격 갱신. 클릭하면 알림 탭, 실행 알림은 그 실행 화면.

### 알림 탭


모두 읽음, 카테고리 필터, 선택·읽음·날짜 지정 삭제(영구).

### 맵 삭제 대기

휴지통 맵의 실행 알림은 칩이 붙고 열리지 않음.

### 보존

1인당 100건. 실행 알림부터 지우고 안 읽은 결재 알림은 지킴.




# 공지사항과 매뉴얼

### 공지사항 탭
전체/중요/일반 필터, 검색, 마크다운 본문.

### 읽음 표시
이 브라우저(기기)에만 저장.

### 매뉴얼
상단 바 버튼. 문서 드롭다운(한/영), 목차·본문 검색.



# 피드백과 유저그룹

**피드백**

버그/제안/질문/기타. 현재 화면·열린 맵 자동 첨부. 상태·답변은 피드백 페이지.

**노트**


누구나 진행 메모 추가. 수정은 이력 보존, 삭제는 아카이브.

**유저그룹**

멤버 2+ · 매니저 1+로 요청, 관리자 승인 후 활성. 맵 권한 일괄 부여.

**매니저**

멤버 추가/제거 · 매니저 지정 · 이름 변경(주 1회) · 비활성 · 삭제(휴지통 7일).



# 자주 묻는 질문

### 편집이 안 돼요
상단 배너에서 check out · 승인 진행 · Viewer 여부 확인.

### 승인 요청이 안 돼요
승인자를 먼저 1명 이상 지정.

### 새 버전을 못 만들어요
현재 Draft 사이클을 게시까지 완료.

### 복사 버튼이 비활성
한 번이라도 게시된 맵만 복사 가능.

### 저장이 안 돼요
시작 1 · 대표 끝 1 · 끝 이름 중복 없음 · 갈래는 판단 노드나 병렬 출구로.

### 하위프로세스가 잠김
미지정 상태. 등록 요청하거나 게시 후 지정.

### Draft가 안 보여요
연계 캔버스 Draft는 권한자·sysadmin만. 그 외는 최신 확정본.

### 오너 미확정이 떠요
인터뷰 임포트 맵. 맵 설정 → 위험 구역 → 소유권 이전.

# 함께 그려요

궁금한 점은 인앱 **매뉴얼**과 **피드백** 버튼으로. 관리자 기능은 관리자 매뉴얼을 보세요.

