



Business Process Map

사용자 매뉴얼

프로세스를 플로우차트로 그리고, 버전으로 관리하고, 승인으로 확정합니다.

전사 프로세스맵 시스템 · 2026-09-19 기준 · 한국어판

다루는 내용

01 시작하기

03 맵 편집 — 기초

05 하위프로세스

07 버전 비교

09 업무 체계와 연계 캔버스

02 홈 — 맵 찾기와 관리

04 노드 데이터

06 버전과 승인

08 가져오기 · 내보내기 · AI

10 알림 · 공지 · 협업

01


시작하기

로그인, 화면 구성, 그리고 맵에서 내가 가진 역할을 이해합니다.

① 시작하기

로그인

- **Sign in with Keycloak** — 사내 SSO 계정으로 로그인합니다.
- 한 번 로그인하면 다음 방문부터 **자동 로그인**되고, 열려던 화면(딥링크)으로 바로 이어집니다.
- 사내 계정(LDAP) 인증 서버에서는 **아이디/비밀번호 화면**이 대신 나타납니다 — 관리자 발급 로컬 계정도 지원.
- 개발 환경에서는 **테스트 계정** 선택으로 접속할 수 있습니다.




로그인 화면(개발 환경 예시)

① 시작하기

화면 한눈에 보기

- 상단 탭 — 맵 목록 · 공지사항 · 알림·승인(Inbox).
- 상단 바 — 매뉴얼(한/영 문서·검색), 피드백, 벨 알림, 설정(내 그룹·삭제 예정·관리자 콘솔), 한/EN 토글.
- 홈 우측 개인 대시보드 — 내 프로필 · 활동 타일 5종(결재 대기·내 요청·점유 중·미읽음·내 피드백) · 상한 있는 섹션 6개.
- 맵 목록·매뉴얼에서 **/** 키를 누르면 바로 검색창으로 이동합니다.



역할과 공개 범위

- **Owner** — 전부: 편집, 협업자·결재자·공개 범위 관리, 삭제.
- **Viewer** — 읽기 전용: 열람·비교·댓글.
- 맵마다 오우닝 부서가 있고, 소속원은 자동으로 Editor 권한을 갖습니다.
- 업무 체계에는 맵 역할과 별도로 카테고리 권한자가 있습니다 — 그 분류와 하위 분류의 연계 캔버스를 편집·확정(☑).
- **Editor** — 맵과 초안 버전 편집.
- **결재자(Approver)** — 승인 요청된 버전의 검토·승인/반려.
- **공개(Public)** 맵은 전원 열람, **비공개(Private)**는 협업자·결재자만 봅니다.


02

홈 — 맵 찾기과 관리

조직도·업무 체계로 맵을 탐색하고, 만들고, 복사하고, 설정을 관리합니다.


맵 찾기와 상세 패널

- 좌측 조직도 트리로 부서별 탐색 — 나의 부서는 맨 위 고정. 오우닝 부서가 없는 맵은 부서 미지정 그룹에 모이고, 오너가 Dept unassigned 필을 눌러 확정.
- 검색(/)과 필터 칩 — 상태·역할·Issues(오우닝 부서 누락 · 낡은 참조)·SP, 전체/공개/비공개 토글. 참조가 낡은 맵 카드에는 **Stale refs** 배지(호버로 내역).
- 카드를 클릭하면 상세 패널 — 소유자, 오우닝 부서, 허용 인원, 버전별 이력(우클릭: Go to this version · View comments).
- 인터뷰 임포트로 오너 없이 들어온 맵은 오너 미확정 필 — 소유권 이전(Ⓢ 위험 구역)으로 사라집니다.
- 상세 패널 하단 — 인터뷰 원문 메모(읽기 전용, 접을 수 있음)와 노트(예외·VOC·규정 근거·오픈 이슈 — 맵 오너만 추가·수정, 임포트 노트를 고치면 수정됨 표시).
- 편집 권한이 있으면 카드에서 바로 협업자 추가/제거(설정과 같은 스택 저장·Undo).




개인 대시보드와 지연 이동

- 섹션 순서 — 최근 열어본 | 업무 체계 → 내 부서 | 내 문서 → 승인 필요 | 최근 변경. 프로필·활동 타일은 스크롤해도 상단 고정.
- 내 부서는 직속 부서 맵만 — 하위 부서 맵은 건수 한 줄, 클릭하면 하위 부서 맵 창. 범위 드롭다운으로 상위 부서까지 확장.
- 내 부서·내 문서 카드는 상태 | 버전 탭(미게시·게시본 최신·업데이트 진행 중·재확인 필요) — 범례를 누르면 목록 필터.
- 섹션은 몇 건만 보이고 나머지는 "N건 더" 링크로. 같은 맵은 섹션 간 호버 연동, 승인 필요 행은 인박스 카드로 바로 이동.
- 1클릭 지연 이동 — 타일·열기·행 클릭은 0.6초 카운트다운 뒤 실행. 그동안 섹션(타일은 한 칸)에 반투명 안내 레이어 (링 + 목적지 문구 + "클릭하면 취소") — 레이어를 클릭하면 취소.




업무 체계 필 — 슬롯 연결·이동·이양

- 맵 카드의 체계(**Framework**) 필을 누르면 배정 창 — 업무 체계에 연결(연결·다른 L5로 이동), 연결 해제, 슬롯 이양. 맵은 L5에만 배정됩니다.
- 그 L5의 관리자(또는 sysadmin)면 확인 창의 바로 적용으로 즉시 반영(토스트 안내). 그 외에는 승인 요청이 만들어져 L5 관리자가 인박스.맵 승인 탭에서 처리(관리자 없는 L5는 sysadmin).
- 다른 L5로 이동은 **양쪽 L5 관리자 승인**(한 사람이 겸하면 1건, 요청자 쪽은 자동 승인). 대기 중인 **진행 상황(n/m)** 배너, 요청자·현재 오너·sysadmin이 철회 가능.
- 슬롯이 있는 맵의 **삭제·복사 후** 은퇴도 같은 승인 흐름 — 삭제 시 후계 맵 선택(선택), 복사 시 복사본이 슬롯 승계 / 슬롯 해제 중 선택.
- 업무 체계 보기에서 분류 행을 클릭하면 분류 요약 카드 — 하위·L5·맵 수, 관리자, 캔버스 상태, 서브트리 확정 현황(🕒).



인물 카드와 조직 정보

- 이름에 잠시(0.7초) 호버하거나 클릭하면 인물 카드 — 한/영 이름, 직급·보직, 소속 경로, 메신저 열기.
- 이름 우클릭 — Send message · Info 메뉴.
- 부서 카드를 클릭하면 조직 정보 모달 — 구성원과 하위 조직, 상위 경로 이동.
- 이름 표기는 언어 설정을 따릅니다 — 한국어 UI에서는 한글 이름 우선.



새 맵 만들기

- **New map** — 이름·설명·공개 범위 입력.
- **오우닝 부서 지정(필수)** — 조직도 트리 피커, 소속원은 항상 Editor.
- **결재자 1명 이상 필수** — 없으면 맵을 만들 수 없습니다.
- 초기 협업자(개인·팀·그룹)를 Viewer/Editor로 추가 — 피커는 내 조직에 가까운 순 정렬.
- 새 맵에는 시작·종료 노드가 자동 시드되어 바로 그릴 수 있습니다.
- **Create from CSV** — CSV를 드롭해 노드가 채워진 맵을 즉시 생성.

새 맵 만들기

이름
Purchasing Approval

설명
이 프로세스맵에 대한 설명 (선택)

오우닝 부서 (필수)
이름 또는 초성으로 검색...

공개 범위
☒ 공개 ☐ 비공개

초기 협업자
아래 검색창에서 editor/viewer를 추가해보세요.

이름 또는 초성으로 검색...


결재자 (1명 이상 필수)
아래 검색창에서 결재자를 추가해보세요.

이름 또는 초성으로 검색...

오우닝 부서를 선택하세요. 취소 생성


복사와 원본 대체(은퇴)

- Copy는 게시 이력이 있는 맵만 — 복사할 게시 버전을 선택하고, 복사본은 새 맵의 초안으로 바로 열립니다. 원본 오너에게 알림.
- "복사 후 기존 맵을 휴지통으로" 체크 — 복사본이 원본을 대체: 이름 유지, 원본은 "(Pending deletion)" 태그로 휴지통(7일).
- 원본의 협업자·승인자 명단이 미리 채워져 조정 후 이어받습니다. 승인자·편집 협업자에게 알림.
- 원본이 서브프로세스면 참조 중인 프로세스 목록 확인 체크를 거칩니다.
- 원본이 업무 체계 슬롯에 있으면 승인 흐름 — 복사본이 슬롯을 승계할지 해제할지 고르고, 연결된 L5 노드는 후계가 정해질 때까지 끊긴 링크로 남습니다.
- 일반 삭제는 휴지통 7일 보관 후 영구 삭제 — 설정 → 삭제 예정에서 복구.




맵 설정 — 협업자

- 개인·팀·유저그룹을 **Viewer / Editor**로 추가 — 기본 목록은 내 조직 근접 순.
- 변경은 **쌓아 두었다가**(To add/Change/Remove 필) **Save changes**로 일괄 적용, **Discard**로 취소.
- 필마다 예고 아이콘 — ⚡ 즉시 적용 / ⌚ 승인 필요(Editor 제거·강등).
- 대기 중 요청은 **Approval pending** 태그로 표시, 본인 요청은 호버해 **Withdraw**.
- 저장 직후 **Undo**로 직전 저장 1회분을 되돌릴 수 있습니다.



맵 설정 — 이름·공개 범위·기타

- 이름 변경 — 오너·관리자만 즉시(편집자는 변경 요청 → 오너 Inbox). 오우닝 부서 변경도 오너·sysadmin 전용 — 부서원 파생 Editor가 새 부서를 따라갑니다.
- 인터뷰로 임포트된 맵은 상세 탭에 조건·GMP 카드 — 원문을 보며 GMP 분류·시작/종료 조건·시간을 검토·선정(재임포트에도 유지).
- 공개 범위 전환은 승인 필요 — 영향 미리보기 + 결정할 승인자 명단, 대기 중 Withdraw 가능. 결재자 탭은 승인 진행 중 잠김.
- 서브프로세스 지정 — 게시본 필요. 지정 모달은 속성 / 수행 지표 / 상세 타일 세 섹션, 타일을 클릭해 그 자리 팝오버로 입력(⑤).
- 위험 구역 — 소유권 이전, 맵 삭제(Owner 전용).



03


맵 편집 — 기초

에디터 화면, 캔버스 조작, 노드 만들기과 연결, 정리와 저장.

③ 편집 기초

에디터 화면


- 상단 바 — 맵 메뉴·버전 선택·실행취소/다시실행·라이브러리·AI·저장.
- 좌측 — 아웃라인 트리와 단축키 카드. 우측 — 인스펙터(속성/맵/승인/활동 탭). 선택이 없으면 소유·승인자 섹션과 맵 요약 아코디언.
- 업무 체계 등록 맵이면 캔버스 좌상단 **Framework** 칩이 분류 경로를 표시(맵 제목·저장 체크리스트는 우상단) — 펼치면 같은 분류의 다른 맵으로 이동, 하단 다른 체계 검색.
- 시작·종료 노드만 있는 새 빈 맵에는 "AI 컨설턴트로 시작하기" 말풍선 — 시작을 누르면 인터뷰 화면(Ⓢ).
- 인스펙터 탭 바 맨 오른쪽 아이콘 — 현재 탭 전체 섹션 집기/펼치기.



③ 편집 기초

캔버스 조작


- 휠 = 세로 이동, **Shift** +휠 = 가로 이동, **Ctrl** +휠 = 확대/축소.
- **Space** 누른 채 드래그 = 팬, 빈 캔버스 드래그 = 박스 선택.
- 우클릭 = 컨텍스트 메뉴(노드·엣지·캔버스).
- 노드가 세로로 커지면 아래 노드가 표시상 자동으로 밀려 겹치지 않습니다(저장 좌표 불변).



③ 편집 기초

노드 만들기


- 캔버스 우클릭 팔레트 또는 인스펙터 **Add node**.
- 시작(알약, 1개만) · 프로세스(사각형) · 판단/분기(마름모) · 종료(대표 끝 1개) · 하위프로세스.
- 더블클릭 또는 **F2** 로 즉시 이름 변경 — **Enter** 확정, **Shift+Enter** 줄바꿈.
- 복사 **Ctrl+C/V** (다른 탭·맵 포함), **Ctrl** +드래그 복제, 같은 이름은 (2) 번호.



③ 편집 기초

노드 연결

- 핸들을 드래그해 연결 — 노드 몸체에 놓아도 기본 핸들로 붙습니다(미리보기 스냅).
- 일반 노드 출력은 1개 — 분기는 판단 노드로, 나가는 엣지에 Yes/No 라벨.
- 엣지 라벨은 우클릭/ F2 편집, 줄바꿈 지원.
- 선 모양은 엣지별 곡선/꺾은선/직선 — 인스펙터·우클릭에서, 일괄 변경은 Map 탭 **Edge style**.
- 노드를 노드 가까이 끌면 드롭존(앞/뒤/자리 바꾸기/그룹)으로 한 동작 삽입.




정리 — 정렬·그룹·일괄 편집

- 자동 정렬 — 가로 `Shift+L`, 세로 `Shift+K`. 주 경로가 한 줄로 정렬됩니다.
- `Shift` +드래그 = 축 고정 이동, `Alt+W/C/T/X` 정렬, `Alt+R/V` 균등 배치.
- 노드 2개 이상 선택 후 `Ctrl+G` = 그룹 — 제목 더블클릭 개명, 제목 바 드래그 이동.
- 그룹 일괄 편집 — 속성·수행 지표·입출력/조건 카테고리에서 필드를 골라 멤버 전체 설정/해제.
- 추가/교체/건너뛰기 충돌 처리와 전후 요약 제공.

③ 편집 기초

검색과 흐름 따라가기

- **/** — 노드 검색(한글 초성 지원), 매치로 점프.강조.
- 좌측 아웃라인 클릭 = 해당 노드로 이동.
- **Tab / Shift+Tab** — 흐름상 다음/이전 노드(펼친 하위프로세스 자식 포함).
- **]** / **[** — 선택 노드에서 흐름 하이라이트를 늘리고 줄입니다.
- 노드별 댓글 — **Ctrl+Enter** 전송, 읽기 전용 사용자도 작성 가능.



저장과 검증

- 편집을 멈추면 약 2초 후 자동 저장 — 저장 버튼이 저장 중/저장됨/실패를 표시.
- 저장 체크리스트 — 시작 1개 · 대표 끝 1개 · 종료 이름 중복 없음 · 일반 노드 다중 출력 없음.
- 편집은 초안(#초안/#반려됨)+내 체크아웃일 때만 — 그 외 읽기 전용 배너.
- 내 권한 강등이 승인 대기 중이면 체크아웃·승인 요청이 잠시 거부됩니다.

단축키 한눈에

- 편집 — `Ctrl+C` / `Ctrl+V` 복사·붙여넣기(다른 탭·맵 포함), `Ctrl` +드래그 복제, `Ctrl+Z` / `Ctrl+Shift+Z` (또는 `Ctrl+Y`), `Delete`, `F2` 이름·라벨, `Shift+Enter` 줄바꿈.
- 캔버스 — `Space` 누른 채 팬, `Ctrl` +휠 확대/축소, `/` 노드 검색(초성), `S` 서브프로세스 목록, `Esc` 동작 취소·모달/팝오버 닫기.
- 정리 — `Shift+L` / `Shift+K` 자동 정렬(가로/세로), `Ctrl+G` 그룹, `Alt+W/C/T/X` 왼쪽·가운데·위쪽·중간 정렬, `Alt+R/V` 가로·세로 균등 배치, `Shift` +드래그 축 고정.
- 탐색 — `Tab` / `Shift+Tab` 흐름상 다음/이전 노드, `]` / `[` 하이라이트 늘리기/줄이기, `Alt+←` / `Alt+→` 아웃라인·인스펙터 접기, `Ctrl+Shift+E` PNG, `Ctrl+Enter` 전송.
- 좌측 Outline keys 카드 맨 아래 단축키 더보기에서 같은 목록을 상황에 맞게 볼 수 있습니다.


04

노드 데이터

속성, 회당 수행 지표, GMP 분류, 입출력.조건, 링크까지 — 노드에 담는 모든 것.

노드 속성


- 제목은 더블클릭/F2로 즉시 개명 — 제목 바깥 본체 더블클릭이나 우클릭 정보 수정은 노드 편집 창(다음 장).
- 설명은 인스펙터에서 읽기 전용 — 편집 아이콘/내용 더블클릭으로 설명에 포커스된 편집 창. Enter 확정, Shift+Enter 줄바꿈.
- BPM 속성 — 담당자(조직 디렉터리)·역할(Role)·부서(자동)·시스템. 색상은 프리셋/hex.
- 역할(Role) — 담당자 실명과 별개인 역할명 하나. 역할 목록 자동완성, 별칭 → 정식 표기, 목록 밖 값도 그대로 저장. 캔버스는 평소 역할, 호버·선택 약 1초 뒤 담당자 칩.
- 시스템은 시스템 목록과 대조 — 별칭 → 정식 표기, 목록에 없으면 **Other** + 원문 메모(캔버스엔 메모 한 줄).
- GMP 분류 — Direct/Indirect/Non-GMP 필 태그, 분류 시 노드 색 자동 확정(되돌리기). 링크(URL)는 배치, 하위프로세스 노드는 링크 맵 속성을 읽기 전용 상속.



④ 노드 데이터


노드 편집 창 (타일)

- 제목·설명 아래 필드가 타일로 — 유형·색, 속성(부서·담당자·행 타일, 시스템·링크·GMP), 수행 지표 7종, 입출력·조건.
- 타일 클릭 → 클릭한 자리에 팝오버: Enter 반영(여러 줄은 Ctrl+⌘+Enter), Esc 취소, 바깥 클릭은 변경이 있을 때만 반영. 저장 ▾ 메뉴(저장 / 저장하고 닫기 / 저장하지 않고 닫기).
- 비용은 한 타일(W/\$ 탭, 다른 통화는 저장 시 삭제). 부서 피커는 내 부서 체인이 맨 위. 값은 노드·인스펙터에 즉시 동기 — 하단은 완료(Esc)뿐, 되돌리기 Ctrl+Z.
- 시스템 타일 호버 → 인터뷰 원문 메모 아이콘(메모 있으면 작은 점). 이전 / 이후 연결 노드는 좌우 독 카드 — 클릭하면 전환 애니메이션과 함께 그 노드 편집으로.
- 읽기 전용(뷰어·잠금·게시본)은 값 있는 타일만 정적 표시. 하위프로세스 노드는 상속 타일을 보여주고 연간 건수·FTE만 편집.




역할(Role)과 시스템 목록

- 인스펙터 **Role** 행 — 담당자 아래 한 줄, 관리자 역할 목록 자동완성(별칭 입력 → 정식 표기). 목록 밖 값은 그대로 저장.
- 노드 편집 창.SP 지정 창은 담당자 2 : 역할 1 타일 한 행 — 값이 있으면 라벨 없이 칩만. 그룹 일괄 편집에도 Role 모드.
- 시스템 목록에 없는 값은 **Other + 원문 메모** — 기존 메모가 다르면 교체 / 추가 / 취소. 전문은 편집 창에서 확인.
- 캔버스 노드는 평소 역할 텍스트, 호버·선택 약 1초 뒤 담당자 이름 칩. 라이브러리·픽크·홈 상세·Excel에도 역할 표시.
- 조직도에 없는 부서·담당자는 아이콘이 경고색, 맵 카드엔 Stale refs 배지 — 역할은 디렉터리와 대조하지 않아 경고 대상 아님.




회당 수행 지표 (7종)

- 소요시간·실작업시간·비용(W/\$)·투입인원·연간 건수·FTE — 한 번 수행 기준.
- 시.분 표기 — 1.30 = 1시간 30분, 0.90 → 1h30m 이월. 편집 중만 1.30, 그 외 1h30m.
- 비용은 한 통화만 — W/\$ 토글, 전환 시 기존 값 삭제 안내와 되돌리기.
- 지표·입출력 섹션은 섹션 저장 버튼으로 반영(변경 시 커짐).
- 하위프로세스 노드는 연간 건수·FTE만 직접 입력 — 나머지 5종은 링크 맵 지정값 상속.



입출력과 조건

- 입력물/산출물은 행마다 한 항목 — 번호 / 자료 형식 필 / 항목명 열로 놓고, 형식 자리의 점선을 눌러 자료 형식 지정 (.xlsx/Excel/엑셀 모두 매치).
- Import from node... — 상류 산출물/하류 입력물을 그대로 가져와 Linked 상태 유지, Disconnect로 분리.
- 연결 항목엔 링크 아이콘+방향 툴팁, 행 호버 시 상대 노드-경로가 캔버스에서 점등.
- 입력물엔 필수/선택 플래그 — 호버 색(필수=붉은 톤)과 툴팁으로 구분.
- 시작/종료 조건은 자유 텍스트. 캔버스에는 선택한 노드 아래에 표시(Node display에서 항목 선택).




05

하위프로세스

다른 맵을 하나의 단계로 참조하고, 미리 보고, 펼쳐 보고, 등록을 관리합니다.


링크로 추가하기

- 복사가 아니라 참조 — 원본 맵이 바뀌면 함께 반영됩니다.
- 라이브러리(S 키, 초성 검색)에서 드래그 — 기본은 지정된 맵만. **Filter** 팝오버: 맨 위 미등록 맵 스위치, 부서 행(내 부서 체인, 전체 부서...는 조직 트리 플라이아웃.검색.내 부서 찾기), 권한 필(Owner/Editor/Viewer).
- 활성 필터는 지울 수 있는 필터, 필터 전체삭제로 초기화(브라우저별 기억). 새 링크는 최신 게시본 자동 추종, 특정 버전 고정도 가능. 같은 맵의 중복 링크는 차단.
- 노드 우클릭 메뉴 맨 끝 링크된 맵 열기 — 에디터를 떠나기 전 확인(저장 안 된 변경 보호).
- 노드를 선택하면 Subprocess 탭 — 지정 정보 · 이 맵을 연결한 맵 · 지정 파라미터(한 열 타일, 미입력은 회색 타일).




미리보기 피크 — 노드 탭

- 라이브러리 행 클릭(또는 2.5초 호버) → 게시본 미리보기 피크. 헤더 좌측 맵 이름·오너·게시 버전, 우측 업무 체계 경로(클릭 시 체계 트리·다른 체계 검색).
- 좌측 흐름 미리보기 — 월로 확대/축소(100~300%), 드래그 이동. 위에 맵에 추가·해당 맵으로 이동 버튼이 떠 있습니다.
- 노드 탭 — 추가될 노드의 실물 목업: 속성·지표 칩·GMP·조건·입출력 체크리스트. 호버하면 현재 맵의 표시 설정 기준으로 전환.
- 목업을 캔버스로 바로 드래그해 놓을 수도 있습니다. 권한 없는 맵은 잠금 안내와 함께 추가만 가능.
- 목록의 부서 칩에 마우스를 올리면 조직 정보 카드가 열립니다.




미리보기 피크 — 상세 탭

- 지정 속성(부서·담당자·시스템)과 SP 수행 지표.
- 조건·입출력·GMP까지 전체 나열 — 빈 값은 대시로 톤다운.
- 메타 — 게시 버전(v번호)·게시 시각·업무 체계 경로.



펼쳐 보기 (인라인)

- 노드 우클릭 → 하위 프로세스 펼치기(선택 노드 아래 액션 바에서도) — 게시본이 현재 캔버스 위 틸트 영역으로 임베드(읽기 전용).
- 영역 헤더 — 맵 이름+열기 아이콘, 업무 체계 소속이면 5단계 전체 경로 라벨(클릭=분류 피크).
- 영역 안 우클릭 — 링크맵 열기(확인 게이트) · 접기. 호버 시 영역 강조.
- Tab 순회에 펼친 자식 포함, 자식 GMP 필은 읽기 전용.
- 더블클릭은 노드 편집 창 — 별도 오버레이(팝 뷰)는 없고, 자식 맵 내용은 펼쳐 보기로만 확인합니다.




노드 다듬기와 링크된 맵 열기

- 노드 폭 조절 — 노드 호버 시 우측 그립 드래그(기본 180px~120%), 폭은 맵에 저장.
- 업무 체계 필 — 링크맵이 체계 소속이면 이름 옆 폴더 필, 클릭/3초 호버로 경로 피크(0.4초 유예 단힘), 하단 "다른 체계 검색".
- 링크된 맵 열기 — 우클릭 메뉴 맨 끝. 링크가 없거나 열람 권한이 없으면 비활성, 누르면 에디터를 떠나기 전 확인.
- 연결된 맵 권한이 없으면 **No access** 표시. 더블클릭은 노드 편집 창(연간 건수·FTE만 편집).


미등록 맵 링크(플레이스홀더)

- 라이브러리 **Filter** 팝오버 맨 위 **미등록 맵** 스위치를 켜면 미등록 맵이 **"Not registered"** 배지로 목록에 나타납니다 ("필터 전체삭제"로 초기화).
- 드래그해 링크하면 경고 확인 후 등록 요청 전송 여부를 선택 (Send request / Link only).
- 요청은 대상 맵 오너의 Inbox로 — 지정 완료 시 경고가 풀리고 알림이 옵니다.
- 미등록 링크 노드 선택 — Request registration 버튼, 요청 후 배지·철회 지원.
- 라이브러리 검색 및 "OO로 맵 만들기" — 새 맵을 즉시 만들어 현재 맵에 자동 링크(L5 캔버스의 L6 피커에는 대신 플레이스홀더 만들기).



지정 관리 (맵 오너)

- 맵 설정 → 서브프로세스 지정 — 게시된 버전이 있어야 합니다. 지정 값은 링크한 모든 노드에 라이브로 표시.
- 모달은 세 섹션 — 속성(부서 필수·담당자 행 타일, 시스템·링크), 수행 지표 타일(비용은 ₩/\$ 탭 한 통화, Σ 합산 제안, 인터뷰 원문 메모), 상세 타일(입력물·산출물 항목별 자료 형식).
- 타일 클릭 → 그 자리 팝오버(Enter 저장, Esc 취소, 바깥 클릭은 변경 시 저장). 연간 건수·FTE는 참고치 — 링크 노드는 각자 값을 가집니다.
- 지정 설명은 따로 없습니다 — 맵 설명이 라이브러리와 링크 노드에 그대로 쓰입니다.
- 지정 카드의 Linked from 아코디언 — 이 맵을 링크한 맵 역참조. 게시본을 연 인스펙터 Subprocess 탭의 수정으로도 모달을 엽니다.




06

버전과 승인

초안 → 검토 → 게시로 이어지는 워크플로와 체크아웃, 코멘트, 결재함.

버전 모델과 상태

- 맵은 여러 버전(As-Is/To-Be/자유 라벨) — 새 버전은 기존 버전의 전체 복사본.
- 초안은 한 번에 하나 — 현재 버전 게시 후에만 새 버전 생성. 이름은 직접 입력, 번호는 게시 시 자동.
- 상태 — #초안 · #검토대기 · #승인됨 · #게시됨 · #반려됨 · #완료됨(최종).
- 게시하면 직전 게시본은 자동 #완료됨 — 재게시로 새 초안 사이클 시작.
- 업무 체계 연계 캔버스(L5)는 게시 대신 "확정(Confirmed)" — 승인 요청·게시·결재자·협업자 워크플로가 적용되지 않습니다(Ⓢ).



체크아웃 (단일 작성자)

- 초안은 한 사람에게 체크아웃 — 다른 사람에게는 "{이름} 편집 중" 읽기 전용 배너.
- 체크아웃 요청/이전 — 보유자(또는 맵 오너·sysadmin)가 Inbox에서 승인하거나 직접 넘깁니다.
- 시간 만료 자동 해제는 없습니다 — 이전·요청 승인·sysadmin 강제 인수로만 바뀝니다.
- 버전이 반려되면 체크아웃은 제출자에게 복귀 — 빈 체크아웃 선점을 막습니다.

초안에서 게시까지


- ① 승인 요청 — 결재자 명단 확인, 코멘트(선택). 직전 반려 사유 배너 표시.
- ② 결재자 승인/반려 — 반려는 사유 필수, 만장일치로 승인.
- ③ 게시 — 제출자만 게시할 수 있고, 직전 게시본은 #만료됨.
- 회수 — 검토대기·승인됨은 제출자만, 반려됨은 오너·관리자도. 회수자가 체크아웃 획득.
- 셀프 게시 — 승인자가 나 혼자면 "승인자가 본인 하나입니다 — 승인을 거쳐 게시까지 할까요?" 네/아니오 원클릭 체인.
- 공개 범위 동봉(오너) — 승인 요청에 가시성 변경을 실어 게시 시점에 함께 적용.

코멘트와 이력

- 제출·승인·게시·회수 모달의 코멘트는 **버전 이력**에 저장됩니다.
- 코멘트가 있는 버전엔 **말풍선 카운트 버튼** — 코멘트 이력 모달.
- 승인 탭 — 승인자별 태그 필(호버=시각·코멘트), 진행 필(n/m), 대기자 필.
- **변경 요약** — 승인자 아래 게시본 대비 변경(노드·엣지 증감)이 접힘/펼침으로 표시.
- 반려된 버전을 열면 상단에 **반려 배너**(반려자·사유).


결재자 착지와 게시본과 비교

- 내가 결재할 검토 대기 버전이 있으면 맵을 열 때 그 버전으로 착지(?version= 이 있으면 그쪽 우선).
- 다른 버전을 열면 상단 배너에 내 결재 대기: {버전} 링크, 승인 워크플로 섹션엔 내 결재 대기 — 그 버전 열기 덮개(결재 대기 목록·지정 카드는 그대로).
- 검토 대기 버전에서는 승인 탭의 게시본과 비교 버튼 — 최신 게시본 ↔ 대기본 비교 화면(AI 요약 탭 포함).
- 덮개는 "열린 버전 기준" 섹션에서의 오판을 막기 위한 것 — 승인/반려는 그 버전을 연 뒤에.



결재함 (Inbox)

- 내가 처리할 검토 큐 — 버전 승인 · 체크아웃 이전 · 권한/공개 범위 · 맵 이름 변경 · SP 등록 요청 · 업무 체계 **확정** 요청 · 슬롯 변경.
- 항목에서 바로 승인/반려(사유), 맵 열기로 원본 이동. 상단 Inbox 탭에 대기 건수 배지.
- SP 등록 카드 — Designate & approve: 지정 품 저장이 곧 승인. 계시본 없는 맵은 지정 불가 안내.
- **확정 요청** 카드(L5 직속 권한자·sysadmin) — 승인하면 그 자리에서 캔버스 확정, 게이트 미충족이면 승인 불가. 요청자는 결정 전 철회.
- 버전 승인에 동봉된 요청은 "Decided with version approval" 읽기 전용 행으로 표시.



07

버전 비교

두 버전의 차이를 색으로 읽고, 숫자로 요약합니다.

⑦ 비교

비교 열기와 버전 선택

- 에디터 상단 비교(게시본 1개 이상 필요) 또는 인스펙터 Map 탭의 비교 버튼.
- 기준(변경 전) / 대상(변경 후) 캡션으로 방향이 명확 — 패널에도 base → target 상시 표시.
- 드롭다운 행마다 상태 필+마지막 변경일 — 반대편 선택 버튼은 태그, 클릭하면 스왑.
- 가로/세로 배치 토글, 겹친 노드는 임시 드래그(저장 안 됨).


The screenshot displays the 'Business Process Map' interface. At the top, there's a navigation bar with 'Business Process Map', 'Map 목록', '공지사항', and '알림-승인'. Below this, a breadcrumb trail shows '주문 처리 프로세스 (비교 데모)' > '버전 비교' > '기준 (변경 전) • v1 · 게시본' > '대상 (변경 후) • To-Be · 초안'. The main area is split into three panels:

- Left Panel (변경 사항):** Lists changes between 'v1 · 게시본' and 'To-Be · 초안'. It shows 16 total changes, categorized into '전체 16', '노드만 12', and '엣지만 4'. Changes include adding/removing tasks like '재고 예약', '배송 준비', '품질 검사', '배송 승인', '배송 추적', '재고 부족 알림', '이월 주문 처리', '승인 필요?', '배송 → 배송 완료', '배송 완료 → 고객 알림', '고객 주문 발생', and '결제 처리'. Each change is marked as '삭제' (delete) or '변경' (change).
- Center Panel:** Displays the process flow diagram. A modal window at the top center shows the selected comparison: 'v1 · 게시본' (08-30 23:59) as the '기준' (base) and 'To-Be · 초안' (08-30 23:59) as the '대상' (target). The diagram shows a sequence of tasks connected by arrows, with some nodes highlighted in red to indicate changes.
- Right Panel (속성 요약):** A summary of key metrics comparing the two versions. Metrics include:
 - 회당 소요시간(h): 7h → 2h (-5h)
 - 회당 실적업시간(h): 45m → 20m (-25m)
 - 회당 추가비용(원): 50,000 → None (-50,000)
 - 회당 추가비용(\$): None → 35 (+35)
 - 회당 투입인원 · 평균: 2.00 → 1.00 (-1)
 - 연간 건수: 2400 → 4800 (+2400)
 - FTE: 0.8 → 0.4 (-0.4)
 - 구조: 13 → 16 (+3)
 - 시스템: 1 → 3 (+2)
 - 부서-담당자: 1 → 2 (+1)
 - GMP: 1 → 1

At the bottom of the center panel, a status bar shows '추가 5', '삭제 5', and '변경 6'. A zoom control is set to 20%.

차이 읽기


- 추가=초록 · 삭제=빨강 · 변경=노랑 — 연결선 라벨 변경도 노랑, 긴 라벨은 자동 줄바꿈.
- 필드 단위 상태색 — 새 값 초록, 삭제 값 빨강+취소선, 변경 값은 바뀐 부분만 강조. 긴 값은 호버 팝오버.
- 캔버스 노드에 역할·부서·시스템·수행 지표 칩과 조건 — 입출력은 입출력 +N -M 한 줄(호버로 항목별 툴팁), 바뀐 필드엔 상태색 아이콘·틴트.
- 속성 패널의 모두 / 변경만 토글(기본 변경만) — 추가·삭제·무변경 노드는 톤다운 + 워터마크.
- 변경 목록은 전체/노드/엣지 필터, 클릭 = 캔버스 포커스. To-Be 적용 · 내보내기(정보 카드 PNG).



⑦ 비교


요약(Summary) 탭

- 7개 수행 지표의 버전 합계(기준 → 대상, 증감)와 기여 노드 목록(클릭=포커스).
- 구조(노드·엣지 수) · 시스템 · 부서·담당자(지정률) · GMP 분포 섹션.
- 우상단 Summary items 드롭다운으로 표시할 섹션 선택.



AI 요약 탭

- 세 번째 탭 AI 요약(AI 활성 서버) — 비교 화면에 들어오면 그래프가 준비되는 대로 미리 생성(탭 라벨 스피너).
- 총평 · 주요 변경(추가·삭제·변경·흐름·파라미터 칩, 클릭 = 캔버스 포커스) · 확인 포인트 · 활동/흐름 집계 칩.
- 총평 카드 우상단 다시 생성. 기준·대상 조합별 결과는 화면을 떠나기 전까지 보관.
- 주소 ?base=&target= 로 특정 조합을 바로 열기 — 승인 탭의 게시본과 비교가 이 링크.
- 아주 큰 차이는 노드·엣지 각 200개까지만 AI에 전달.




08

가져오기 · 내보내기 · AI

CSV로 채우고, 네 가지 형식(PNG·Excel·CSV·Word)으로 내보내고, AI 도우미와 함께 그립니다.


CSV 가져오기

- 상단 바 **CSV импорт** — 템플릿 다운로드 후 채워 업로드.
21개 열(name 필수 · role 은 assignee 다음 · 속성 · 지표 · 입출력 · input_flags · URL · next), 최대 500행.
- 목록 밖 열(옛 data_form 등)은 **Unknown column** 오류로 거부. 제목(name) 기준 병합 — 기존 노드는 색 · 댓글 · 그룹 유지, 빈 칸은 기존 값 유지.
- 담당자는 이름으로 디렉터리 매칭. 역할은 별칭 → 정식 표기(목록 밖은 그대로), 시스템은 별칭 → 정식 표기 · 목록 밖은 **Other + 원문 메모**. 비용 한 통화 · 시.분 규칙 동일.
- 미리보기에서 추가/매칭/삭제 요약과 경고 확인 후 적용. 내 보낸 CSV는 **Other** 노드의 System 셀에 원문 메모를 실어 그대로 왕복.
- 다른 AI에게 물어보기 — 프롬프트를 복사해 외부 AI로 CSV를 만들어 붙여넣기.




내보내기 (PNG·Excel·CSV·Word)

- PNG — 2배 해상도, 하단 맵 정보 카드(이름·오우닝 부서·오너·버전·게시일·체계 경로). 선택 링·IO 상세·흐름 강조는 찍히지 않음. Ctrl+Shift+E.
- Excel — **Process Map**(구조 정리형) / **WBS**(하위프로세스 레벨 컬럼) 중 선택, 통화별 숫자 서식. 2,000행에서 잘리며 잘렸음이 표기.
- CSV — 가져오기와 같은 20열 표, 고쳐서 다시 가져오는 왕복 가능.
- Word — 도형 순서도 .docx, 노드 URL은 하이퍼링크.
- CSV는 표에 못 담는 구조(대표 끝 외 종료·종료로 들어가는 연결·제목 중복·**; / :**)를 경고와 함께 건너뛵니다.



시 도우미

- 자연어로 플로우차트 생성 — 속성·지표까지 채움. 담당자 실명은 AI가 지정하지 않고 역할(Role)만(담당자는 피커에서), 시스템은 시스템 목록 표기로 정규화.
- 증분 편집 — 배치·색·그룹 유지, 노드/연결/삽입/분기 라벨/설명·입출력·조건·URL 지원. 미리보기 후 Apply.
- 분석(오류 찾기)·요약·워크스루(이전/다음/자동 재생)·개선 제안, 매뉴얼 기반 사용법 질문.
- 대화는 서버 저장·기기 간 이어짐 — 여러 대화, 다른 맵 대화 열람.
- Ctrl+Enter 전송 · 질문 2,000자 제한(잔여 링 표시) · 글자 크기 조절.



AI 컨설턴트 인터뷰

- 빈 맵을 인터뷰로 채우는 전용 화면 — 상단 바 헤드셋 아이콘 또는 새 빈 맵의 "AI 컨설턴트로 시작하기" 말풍선. AI가 켜져 있고 편집 가능한 초안이 필요(버튼·안내는 영어).
- 좌측은 진행에 따라 그려지는 작업 맵 미리보기(노드에 역할·부서·시스템·수행 지표 칩 + 입출력·조건, `Tab / Shift+Tab` 으로 흐름 따라 이동), 우측은 대화 패널. 노드 클릭 → **Ask about this**.
- AI가 단계별로 질문, 후보가 있는 항목은 선택지 버튼. 역할·시스템 단계는 활동별 역할(역할 목록 후보 + 자유 입력)·부서·시스템을 채우고 담당자 실명은 묻지 않음. 모르는 항목은 TBD로 표시하고 넘어가기.
- 문서 첨부(빠른 경로) — SOP·업무 문서를 첨부하면 **Draw now** 확인으로 바로 초안 생성.
- 단계마다 체크포인트 — 이전 체크포인트로 되돌리면 이후 단계는 접혀 이력으로.
- 끝나면 수집 항목 검토·적용과 초안에 병합(제목 기준) — 먼저 에디터에서 초안을 체크아웃해 두세요. **Start over**는 대화·첨부·작업 맵을 모두 버립니다.


09

업무 체계와 연계 캔버스

전사 분류 체계(L1~L5)로 맵을 탐색하고, L5 연계 캔버스로 업무 사이 연계를 그립니다.


Framework 보기

- 홈 목록 위 토글로 부서 / 업무 체계 보기 전환 — 전사 분류 (L1~L5)를 한 번에 한 레벨씩 드릴다운(시범 운영).
- 상단 브레드크럼 아래 형제 | 하위 두 열 — 형제 클릭은 오른쪽만 교체, 하위 행 클릭은 한 단계 아래로. 행 = 레벨 필 · 이름 · 직속 관리자 · 직계 하위 수 · 맵 수.
- L5는 카드 — 상태(Confirmed / Draft / No canvas) · 관리자 · 맵 수 · 승인 대기 N · 캔버스 열기/만들기. 카드를 고르면 우측 요약에 소속 맵 목록.
- 맵은 말단 분류(L5)에만 배정 — L5가 아닌 분류로의 배정. 이양은 차단.
- 현재 위치는 기억되어 새로고침·검색 복귀 후에도 같은 자리로.




업무 체계 탐색 패널

- 브레드크럼 오른쪽 트리 아이콘 → 업무 체계 탐색 플로팅 패널 — 딴 없음, 헤더 드래그, x/Esc로만 닫힘, 드릴다운을 따라다님.
- 계단식 탭 — 현재 경로가 미리 펼쳐진 트리, 자손 호버 시 조상 강조.
- 다이어그램 탭 — 상위 체인 → 현재 → 자식 → 손자 ERD식 도해. 클릭 = 중심 이동, 우클릭 메뉴(정보 보기 · 이 업무체계 보기 · 이 업무 중심으로 그리기), 전체(L1 중심) 톨글.
- 검색 — 부분 일치·초성(비연속 포함), 결과 행은 레벨 필(호버=조상 경로)·이름·L5 수, 이동으로 드릴다운.



연계 캔버스 (L5)

- 소속 프로세스(L6)들이 하위프로세스 노드로 전부 배치된 특수 캔버스 — Start/End 없음, 분기·끝 노드는 보조.
- 일반 맵과 구분되는 차콜 배경이 기본 — 우상단 레벨 5 맵 태그 옆 버튼으로 라이트 전환(브라우저 기억). 워터마크와 Draft / Confirmed / Superseded 스탬프.
- 편집은 카테고리 권한자(상위 권한은 하향 상속). 초안 편집은 체크아웃 단일 작성자 규칙, 새 L6는 편집 진입 시 자동 보강(토스트).
- 소속 L6 노드는 삭제 불가 — 분류 데이터가 소스. 승인 요청·게시·결재자·협업자·SP 지정은 없음(서버 차단).
- Map 탭 하단 노트는 이 분류의 노트 — 임포트가 남긴 진입/흐름/오픈 이슈/작업 메모, 권한자·sysadmin이 관리.




초안·확정본 열람 규칙

- 확정 전 라이브 초안은 그 분류(또는 상위 분류)의 권한자와 sysadmin에게만 보입니다.
- 그 외 사용자는 최신 확정본으로 들어가며, 확정본이 없으면 "아직 확정본이 없습니다" 안내.
- 상단 상태 배너 — **Draft**(앰버: 확정 전 작업본), **Confirmed**(최신 확정본, 읽기 전용), **Superseded**(대체된 과거 확정본). 닫을 수 있고 재진입·버전 변경 시 다시 표시.
- 슬롯 변경으로 서버가 캔버스를 재결착한 뒤 이전 상태로 저장하면 "서버에서 캔버스가 변경되었습니다 - 새로고침" 안내와 함께 저장이 막힙니다.
- 버전 타임라인은 같은 메이저의 스냅샷을 그룹으로 접고, 최신 확정본에 최신 확정 라벨.


외부 L6 가져오기와 L5 탐색기

- 좌상단 L5 탐색기 — 전체 트리에서 내 위치 확인, 다른 L5의 연계 캔버스로 이동.
- 업무 체계 L6 피커(라이브러리 버튼·우클릭 L6 업무 추가·S)에서 다른 분류의 L6 카드를 드래그해 추가 — 뉴트럴 바디+좌측 색 탭+출처 배지.
- 출처 배지 클릭 = 그 L5의 드릴인 피크, "다른 체계 검색"으로 탐색 모달(검색·이동, 이동은 확인 게이트).



확정(Confirm)과 버전

- **확정 준비 상태(게이트 6종)** — L6 모두 배치 · 플레이스홀더 없음 · 끊긴 링크 없음 · L6 모두 게시 · 출구 없는 순환 없음 · 분기는 디시전(병행 팬아웃 예외). 찾기로 문제 노드 이동.
- **누가 확정하나** — 체크아웃한 사람이 그 L5의 직속 권한자 (또는 sysadmin)일 때 직접. 상위 권한자는 **확정 요청**(내 체크아웃 자동 해제) → 결정 전 철회, 결과는 승인/거절 알림.
- **변경 확정** — v1.0 → v1.1 ..., **메이저 버전** 체크 시 v2.0(직전 메이저의 중간 마이너만 정리, X.0·마지막 마이너 유지 — 모달이 대상 미리 표시).
- 레이아웃 이동만으로는 확정 불가("이후 변경 없음") — 섹션에 직전 확정 이후 변경 요약.
- 스냅샷은 버전 드롭다운에서 읽기 전용, 비교 화면에서 스냅샷끼리 비교.




플레이스홀더와 링크 교체

- 아직 등록되지 않은 L6 자리는 점선 에러 톤 노드 — 하단 배너 연결(**Connect**)로 연결 다이얼로그.
- 다이얼로그는 체계 트리(안내된 L5로 자동 펼침) — 맵을 클릭하면 오른쪽에 미리보기 플라이아웃, **Connect**로 연결.
- 안내 밖 L5의 맵은 확인을 거치고, 이미 캔버스에 있는 맵은 배치됨으로 표시.
- 편집 권한자는 L6 피커 하단 플레이스홀더 만들기로 자리표시자를 직접 만듭니다 — 확정 체크리스트의 "플레이스홀더 없음"이 연결 전까지 잡습니다.




끊긴 링크 교체와 슬롯 이력

- 링크된 맵이 체계에서 해제되면 "체계에서 해제됨 - 교체", 슬롯을 이양하면 "(맵 이름)로 이양됨 - 교체", 후계 없이 삭제되면 "삭제됨 - 교체" 배너.
- 노드는 점선 에러 룩으로 바뀌고 확정 체크리스트의 끊긴 링크 항목이 이를 잡습니다.
- 배너를 클릭하면 연결 다이얼로그 — 후계 맵이 추천 카드로 고정 노출되어 한 번에 교체.
- 슬롯을 새로 이어받은 노드에는 14일간 "최근 이양" 배지.
- L6 노드에 마우스를 올리면 캔버스 우상단(레벨 5 맵 태그 자리)에 슬롯 이력(배정·이동·해제·삭제·이양)이 시각별로 표시됩니다.



드릴인 피크와 체계 탐색

- 외부 L6의 출처 배지·SP 노드의 폴더 필 — 분류 경로 피크를 엽니다.
- 피크의 "다른 체계 검색" — 현재 경로가 펼쳐진 트리, 분류·맵 이름 검색.
- 맵 클릭 시 이동 — 에디터 이탈은 확인 게이트를 거칩니다.




10

알림 · 공지 · 협업

리치 알림, 공지사항, 피드백과 유저그룹까지.


알림

- 문장에 **맵 이름.버전.행위자**가 언어 설정대로 담깁니다(옛 알림은 원문 유지).
- 행위자 필 호버/클릭 = 인물 카드, 버전 칩 = 버전 카드(상태·시각·해당 버전 이동).
- 벨은 5초 간격 갱신 — 클릭 시 알림 탭으로 이동·읽음 처리. 알림 탭 — 모두 읽음, 카테고리 필터, 선택·읽음·날짜 지정 삭제(모두 영구).
- 데이터 정리 알림 — 내 맵에 조직도에서 사라진 참조가 남으면 낡은 참조 수정 요청(오너당 1건, 맵 목록 동봉), 관리자가 오너를 바꾸면 오너 배정 알림.
- 보존은 1인당 최근 **100건** — 초과분은 오래된 것부터 자동 삭제.




공지사항과 매뉴얼

- 공지사항 탭 — 전체/중요/일반 필터, 검색, 마크다운 본문.
- 읽음 표시는 이 브라우저(기기)에만 저장됩니다.
- 매뉴얼 — 상단 바 버튼, 문서 드롭다운(한/영), 목차·본문 검색.



피드백과 유저그룹

- 피드백 — 버그/제안/질문/기타, 현재 화면·열린 맵 자동 첨부. 상태·답변은 피드백 페이지에서.
- 노트 — 누구나 진행 메모 추가, 수정은 이력 보존, 삭제는 아카이브. 답변·상태 알림은 관리자가 확인 후 직접 보냅니다.
- 유저그룹 — 멤버 2+·매니저 1+로 요청, 관리자 승인 후 활성화. 맵 권한을 한 번에 부여.
- 매니저 — 멤버 추가/제거·매니저 지정·이름 변경(주 1회)·비활성/재활성·삭제(휴지통 7일). 내가 속하거나 관리하는 그룹만 보입니다.



자주 묻는 질문

- 편집이 안 돼요 — 체크아웃·승인 진행·Viewer 여부를 상단 배너에서 확인.
- 새 버전을 못 만들어요 — 현재 초안 사이클을 게시까지 완료.
- 저장이 안 돼요 — 시작 1·대표 끝 1·끝 이름 중복 없음·일반 노드 다중 출력 없음.
- 연계 캔버스에서 초안이 안 보여요 — 초안은 권한자·sysadmin만. 다른 사람은 최신 확정본으로 들어갑니다.
- 승인 요청이 안 돼요 — 결재자를 먼저 1명 이상 지정.
- 복사 버튼이 비활성 — 한 번이라도 게시된 맵만 복사 가능.
- 링크한 하위프로세스가 잠김 — 미지정 상태: 등록 요청하거나 게시 후 지정.
- 카드에 "오너 미확정"이 떠요 — 인터뷰 임포트 맵. 맵 설정 → 위험 구역 → 소유권 이전으로 해소.

함께 그려요

궁금한 점은 인앱 **매뉴얼**과 **피드백** 버튼으로 — 관리자 기능은 관리자 매뉴얼을 보세요.

Business Process Map · 사용자 매뉴얼 · 2026-09-19