

Nom de domaine

Le nom de domaine, c'est quoi ?

L'adresse de votre site, du type monsite.fr. C'est moi qui construis le site ; le domaine, lui, s'achète à votre nom et vous appartient. Sans lui, le site n'a pas d'adresse à laquelle répondre.

Prérequis

Une carte bancaire, et le nom que portera votre site.

À retenir

- Sans lui, le site ne peut pas être publié. C'est l'adresse à laquelle il répondra, et elle s'achète avant que je puisse le mettre en ligne.
- Environ 5 € par an, à renouveler chaque année.
- Privilégiez le .fr, sinon le .com.

1) Choisir le nom

1. Ouvrir ovhcloud.com/fr/domains.
2. Saisir le nom de votre site, puis lancer la recherche.
3. Prendre le .fr s'il est libre, sinon le .com.

2) Commander

1. Acheter, puis Poursuivre la commande.
2. Forfait 1 an, le moins cher. Poursuivre la commande.
3. Aucune option à ajouter. Poursuivre la commande.
4. Se connecter à son compte OVHcloud, ou en créer un.
5. En bas à droite, Continuer.
6. Cocher les quatre cases, descendre jusqu'au paiement, payer.

3) Attendre la livraison

1. Un e-mail arrive en moins de 5 minutes. Cliquer sur Suivre la commande.
2. Attendre que « Votre produit est disponible » soit coché — 5 minutes au plus.

Suivi de la commande N°258405130

✓

✓

✓

✓

Votre commande est prise en compte

Votre commande est validée

Votre produit est en cours de livraison

Votre produit est disponible

4) Brancher le domaine sur le site

Dans la barre de gauche : Noms de domaine, puis votre domaine. Au milieu, onglet Zone DNS. Tout se passe sur cet écran.

Étape 1 — supprimer 2 lignes

OVH en a créé deux qui pointent vers sa page d'attente. Elles doivent partir, sinon votre site ne répondra pas. Dans la barre de recherche, au-dessus du tableau, taper 213 : ces deux lignes apparaissent.

Type	Sous-domaine	Cible
A	@	213 . 186
A	www	213 . 186

Pour chacune : les trois petits points à droite de la ligne, puis Supprimer. Vider ensuite la barre de recherche.

Si la recherche ne renvoie rien, faites défiler le tableau : ce sont les deux seules lignes de type A dont la cible commence par 213.

Étape 2 — ajouter 8 lignes

Bouton Ajouter une entrée, type A, TTL Par défaut, comme sur la capture. Une ligne à la fois, en recommençant 8 fois :

Sous-domaine	Cible
@	185 . 199 . 108 . 153
@	185 . 199 . 109 . 153
@	185 . 199 . 110 . 153
@	185 . 199 . 111 . 153
www	185 . 199 . 108 . 153
www	185 . 199 . 109 . 153
www	185 . 199 . 110 . 153
www	185 . 199 . 111 . 153

Les 4 mêmes adresses, une fois sur @ puis une fois sur www. @ désigne le domaine nu (monsite.fr), www l'adresse avec le www devant. Il faut les deux.

Étape 3 – vérifier

Taper **185** dans la barre de recherche : vous devez voir **8 lignes**, 4 sur @ et 4 sur www. Si vous en comptez moins, il en manque une.

Tant que le site n'est pas mis en ligne, votre adresse affiche une page d'erreur : c'est normal, elle disparaît le jour de la publication.

Prévenez-moi une fois que c'est fait, en me donnant le nom de votre site (exemple : monsite.fr). Je le mets ensuite en ligne sur votre domaine. Comptez quelques heures avant qu'il réponde partout : le temps que la modification se propage sur Internet.