

2019 / 2020

# **Installation GLPI sur Ubuntu**

Baptiste ESTELA / Kévin SAUMADE /
David SOARES CAETANO
Ynov

# Table des matières

l.	Installation de MySQL sur Ubuntu :	I
II.	Installation Apache sur Ubuntu :	, <b>.</b>
III.	Installation de GLPI sur Ubuntu :	3
IV.	Configuration de GLPI sur Ubuntu :	

### I. Installation de MySQL sur Ubuntu :

GLPI a besoin d'un système de base de données pour stocker toute sa configuration.

Utilisez la commande Ubuntu APT pour installer le serveur MySQL.

```
# apt-get update
# apt-get install mysql-server mysql-client
```

Utilisez la commande suivante pour accéder à la console de service MySQL.

```
# mysql -u root -p
```

Sur la console MySQL, vous devez effectuer les tâches suivantes :

- Créez une base de données nommée glpi.
- Créez un compte utilisateur MySQL nommé glpi.
- Donnez un contrôle total sur la base de données glpi à l'utilisateur glpi.

```
CREATE DATABASE glpi CHARACTER SET UTF8 COLLATE UTF8_BIN; CREATE USER 'glpi'@'%' IDENTIFIED BY 'kamisama123'; GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO 'glpi'@'%'; FLUSH PRIVILEGES; quit;
```

## II. Installation Apache sur Ubuntu:

GLPI a besoin d'un serveur Web prenant en charge PHP pour présenter ses pages Web.

Utilisez la commande Ubuntu APT pour installer le serveur Apache.

```
# apt-get update
# apt-get install apache2 php7.2 php7.2-mysql libapache2-mod-
php7.2
```

Installez les modules PHP requis par Apache.

```
# apt-get install php7.2-json php7.2-gd php7.2-curl php7.2-
mbstring php-cas
# apt-get install php7.2-xml php7.2-cli php7.2-imap php7.2-ldap
php7.2-xmlrpc php-apcu
```

Activer Apache mod rewrite.

Editez le fichier apache2.conf.

```
# a2enmod rewrite
# vi /etc/apache2/apache2.conf
```

Ajoutez les lignes suivantes à la fin de apache2.conf

```
<Directory /var/www/html>
AllowOverride All
</Directory>
```

Recherchez l'emplacement du fichier de configuration PHP sur votre système.

Editez le fichier de configuration php.ini.

```
# updatedb
# locate php.ini
# vi /etc/php/7.2/apache2/php.ini
```

Votre version de PHP n'est peut-être pas la même que la nôtre.

Votre emplacement de fichier de configuration PHP peut ne pas être le même que le nôtre.

Voici le fichier avec notre configuration.

```
file_uploads = On
max_execution_time = 300
memory_limit = 256M
post_max_size = 32M
max_input_time = 60
max_input_vars = 4440
```

Redémarrez le serveur Web Apache manuellement.

```
# service apache2 restart
# service apache2 status
```

Vérifiez l'état du service Apache.

```
• apache2.service - The Apache HTTP Server

Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled)

Drop-In: /lib/systemd/system/apache2.service.d

Lapache2-systemd.conf

Active: active (running) since Mon 2018-12-03 03:41:12 -02; 2

days ago
```

#### III. Installation de GLPI sur Ubuntu :

Après avoir terminé la configuration de MySQL et Apache, nous pouvons commencer l'installation de GLPI.

Téléchargez la dernière version de GLPI et extrayez-le package.

```
# cd /tmp
# wget https://github.com/glpi-
project/glpi/releases/download/9.3.3/glpi-9.3.3.tgz
# tar -zxvf glpi-9.3.3.tgz
```

Déplacez le dossier GLPI dans votre répertoire de lecteur racine Apache.

Donnez à l'utilisateur www-data le contrôle total sur le répertoire GLPI et ses fichiers.

```
# mv glpi /var/www/html/
# chown www-data.www-data /var/www/html/glpi/* -R
```

Créez un fichier de configuration Apache nommé glpi.conf.

```
# vi /etc/apache2/conf-available/glpi.conf
```

Voici le fichier avec notre configuration.

```
<Directory /var/www/html/glpi>
AllowOverride All
</Directory>

<Directory /var/www/html/glpi/config>
Options -Indexes
</Directory>

<pre
```

Activer la nouvelle configuration sur Apache.

```
# a2enconf glpi
```

Options -Indexes </Directory>

Redémarrez le serveur Web Apache manuellement.

```
# service apache2 restart
```

### IV. Configuration de GLPI sur Ubuntu :

Ouvrez votre navigateur et entrez l'adresse IP de votre serveur Web plus / glpi.

Dans notre exemple, l'URL suivante a été entrée dans le navigateur :


http://172.16.0.10/glpi

L'assistant d'installation de GLPI sera présenté.

Sélectionnez la langue souhaitée.



Accepter les termes de la licence GLPI



Cliquez sur le bouton Installer.

GLPI SETUP
Beginning of the installation
Installation or update of GLPI
Choose 'Install' for a completely new installation of GLPI.
Select 'Upgrade' to update your version of GLPI from an earlier version
Install
Upgrade


Cliquez sur le bouton Continuer.

Testing PHP Parser	Results
Sessions test	~
Test if Session use trans sid is used	
mysali extension test	-
ctype extension test	
fileinfo extension test	-
ison extension test	,
mbstring extension test	
zlib extension test	,
curl extension test	~
gd extension test	· ·
simplexml extension test	-
xml extension test	,
Idap extension test	~
map extension test	· ·
Zend OPcache extension test	-
APCu extension test	
xmiroc extension test	~
Allocated memory test	· ·
Checking write permissions for setting files	-
Checking write permissions for document files	,
Checking write permissions for dump files	~
Checking write permissions for session files	4
Checking write permissions for automatic actions files	•
Checking write permissions for graphic files	,
Checking write permissions for lock files	~
Checking write permissions for plugins document files	~
Checking write permissions for temporary files	-
Checking write permissions for cache files	-
Checking write permissions for rss files	~
Checking write permissions for upload files	·
Checking write permissions for pictures files	4
Checking write permissions for log files	,
Web access to files directory is protected	

Entrez les informations de connexion MySQL requises pour vous connecter à la base de données GLPI



Sélectionnez la base de données GLPI et cliquez sur le bouton Continuer.



Cliquez sur le bouton Continuer.



Prenez note des noms d'utilisateur et des mots de passe par défaut.

Cliquez sur le bouton Utiliser GLPI.



Sur l'écran de connexion, entrez le compte et le mot de passe GLPI.



Une fois la connexion établie, le tableau de bord GLPI s'affiche.



Félicitations, GLPI est installé sur votre système.

Sur la console Linux, supprimez le fichier d'installation de GLPI.

# rm /var/www/html/glpi/install/install.php