Structure des entités chimiques

Au programme



Savoirs

- ♦ Modèle de la liaison covalente : liaison covalente localisée.
- ♦ Schéma de Lewis d'une molécule ou d'un ion monoatomique ou d'un ion polyatomique pour les éléments des blocs s et p.
- ♦ Géométrie et polarité des entités chimiques, électronégativité ; liaison polarisée, moment dipolaire, molécule polaire.



Savoir-faire

- ♦ Citer les ordres de grandeur de longueurs et d'énergies de liaisons covalentes.
- ♦ Déterminer, pour les éléments des blocs s et p, le nombre d'électrons de valence d'un atome à partir de la position de l'élément dans le tableau périodique.
- ♦ Établir un schéma de LEWIS pertinent pour une molécule ou un ion.
- ♦ Identifier les écarts à la règle de l'octet.
- ♦ Associer qualitativement la géométrie d'une entité à une minimisation de son énergie.
- ♦ Comparer les électronégativités de deux atomes à partir de données ou de leurs positions dans le tableau périodique.
- ♦ Prévoir la polarisation d'une liaison à partir des électronégativités comparées des deux atomes mis en jeu.
- ♦ Relier l'existence ou non d'un moment dipolaire permanent à la structure géométrique donnée d'une molécule.
- ♦ Déterminer direction et sens du vecteur moment dipolaire d'une liaison ou d'une molécule de géométrie donnée.



Sommaire

Ι	liveaux d'énergie d'un électron dans un atome	 4
	I/A Nombres quantiques et orbitales atomiques – HP	 4
	I/B Configuration électronique – HP	 6
	I/C Électrons de cœur et de valence	 8
II	ableau périodique	 9
	I/A Construction	 9
	I/B Blocs	 10
	I/C Analyse par période	 11
	I/D Analyse par famille	 12
III	tructure électronique des molécules	 13
	I/A Représentation de Lewis des atomes	 13
	I/B Liaison covalente	 14
	I/C Notation de Lewis des molécules	 15
	I/D Écarts à la règle de l'octet	 19
	${ m I/E}$ Limite du modèle de Lewis	 20
IV	éométrie et polarité des entités chimiques	 20
	V/A Géométrie : modèle VSEPR	 20
	V/B Polarité des liaisons et des molécules	 24

Résultats phares Liste des définitions Définition 1.20 : Moment dipolaire d'une molécule, polaire ou apolaire Liste des propriétés Liste des interprétations Liste des outils Outils 1.2 : Méthode pour déterminer une représentation de Lewis Liste des applications





Liste des remarques	
Remarque 1.1: Hund et exceptions	8
Remarque 1.2 : Électrodéficience	25



Liste des exemples	
Exemple 1.1 : Configurations électroniques variées	6
Exemple 1.2 : Représentations en cases quantiques	7
Exemple 1.3 : Électrons de cœur et de valence	8
Exemple 1.4 : Stabilité d'édifices atomiques bloc p	9
Exemple 1.5 : Représentations de Lewis classiques	13
Exemple 1.6 : Liaisons covalentes classiques	14
Exemple 1.7 : Charge formelle	15
Exemple 1.8 : Composés électrodéficients	19
Exemple 1.9 : Composés hypervalents	20
Exemple 1.10 : Limites au modèle de LEWIS	20
Exemple 1.11 : Représentations de CRAM	22
Exemple 1.12: Moments dipolaires	26
Liste des points importants	
Important 1.1 : Critère de stabilité	8
Important 1.2 : Valence à partir de la position	11
Important 1.3 : Moyen mnémotechnique pour les 2 premières périodes	11
Important 1.4 : Représentations à retenir	13
Important 1.5 : Règle de l'octet et du duet	15
Important 1.6 : Géométrie d'une molécule	21
Important 1.7 : Évolution de l'électronégativité dans une période	24
Important 1.8 : Évolution de l'électronégativité dans une famille	24
Important 1.9 : Moment dipolaire d'une molécule symétrique	27
Important 1.10 : Polarisabilité	28
Liste des erreurs communes	
22000 000 0220020 004444404	



Attention 1.1:	Règle de l'octet vs.	charge formelle	 	16

Ι

Niveaux d'énergie d'un électron dans un atome

Ces notions seront retravaillées à la fin de l'année en mécanique quantique, et ne font plus partie explicite du programme depuis la réforme; les questions de khôlles ne sauraient porter sur ces notions précises, mais leur compréhension est un atout pour comprendre plutôt que retenir.

I/A

Nombres quantiques et orbitales atomiques – HP

I/A) 1

Orbitales atomiques

Les électrons sont des objets intrinsèquement quantiques : ce ne sont pas des points matériels avec une position et une vitesse bien définies, mais sont représentés par une fonction donnant la **probabilité** de les situer dans l'espace. Cette fonction s'appelle **fonction d'onde**.



Définition 1.1 : Orbitale atomique

Une **orbitale atomique** est une **fonction d'onde** pouvant décrire un électron dans un atome. Elle est décrite par trois **nombres quantiques** :

- $\diamond n \in \mathbb{N}^*$ le nombre quantique principal;
- \diamond $\ell \in \mathbb{N}$ le nombre quantique secondaire, tel que

 $0 < \ell < n-1$

 $\diamond m_{\ell} \in \mathbb{Z}$ le nombre quantique magnétique, tel que

 $-\ell < m_{\ell} < +\ell$

Par convention et pour des raisons historiques, les valeurs de ℓ sont représentées par une lettre.

Tableau 1.1 – Correspondance valeurs de ℓ et lettre « spectroscopique ».

ℓ	0	1	2	3
lettre	\mathbf{S}	р	d	f

Théoriquement, ces nombres pourraient aller à l'infini, dans la pratique on se limitera à la connaissance des 4 premières (après vient g et la suite de l'alphabet).

I/A) 2

Couches et sous-couches

La construction du cortège électronique d'un atome se fait par couches, comme un oignon, lesquelles se découpent en sous-couches.



Définition 1.2 : Couches et sous-couches

Toutes les orbitales de même n forment une couche électronique.

Toutes les orbitales de même n et ℓ forment une sous-couche électronique.

Ainsi, on peut déterminer le nombre de sous-couches et d'orbitales atomiques en fonction des nombres quantiques :

- $\Rightarrow n = 1 \Rightarrow \ell = 0$ et $m_{\ell} = 0$: il y a donc une seule sous-couche de nombre quantique principal égal à 1, et c'est la sous-couche 1s. Cette sous-couche n'a qu'une seule OA puisqu'une seule valeur de m_{ℓ} .
- $\diamond n = 2 \Rightarrow \ell = 0$ (donc $m_{\ell} = 0$) et $\ell = 1$ (donc $m_{\ell} = -1, 0$ ou 1). Il y a donc deux sous-couches dans la couche de nombre quantique principal égal à 2, la sous-couche 2s et la sous-couche 2p. La première, comme précédemment, ne peut contenir qu'une OA, la seconde a trois OA possibles (3 valeurs de m_{ℓ})
- $\diamond n$ quelconque : il y a n sous-couches par couche, et $2\ell+1$ OA dans une sous-couche (n,ℓ) .

 $\overline{I/A}$ Nombre quantique de spin et exclusion

Un électron se place donc dans une orbitale atomique, mais il est décrit par un dernier nombre quantique qui termine sa caractérisation :



Définition 1.3 : Nombre quantique de spin

Un électron possède une propriété quantique intrinsèque appelée **spin**, et quantifiée par le **nombre quantique de spin** noté m_s , totalement indépendant des autres, tel que

$$m_s = \pm 1/2$$

Ainsi, l'état quantique d'un électron dans un atome est entièrement décrit par la donnée de son **orbitale** et de son **spin**, soit par les quatre nombres quantiques :

$$\underbrace{ (n,\ell,m_\ell,m_s)}_{\text{OA}}$$

À cette description s'ajoute une limitation dans les possibilités de nombres quantiques pour décrire un électron, appelé principe de PAULI :



Propriété 1.1 : Principe de Pauli -

Deux électrons ne peuvent être dans le même état quantique, c'est-à-dire que **deux électrons** ne peuvent avoir le même jeu de nombres quantiques (n, ℓ, m_ℓ, m_s) .

Ainsi, on peut déterminer le nombre d'électrons et fonction des nombres quantiques :

- \diamond $n=1 \Rightarrow \ell=0$ et $m_{\ell}=0$: une seule sous-couche, [1s] avec une seule OA, donc que **2 électrons**: on note cette configuration [1s²].
- $\Rightarrow n = 2 \Rightarrow \ell = 0$ et $\ell = 1$ donc deux sous-couches, $\lfloor 2s \rfloor$ et $\lfloor 2p \rfloor$. Une OA dans la première donc 2 électrons, 3 OA dans la seconde donc 6 électrons : noté $\lfloor 2s^2 2p^6 \rfloor$.
- \diamond n quelconque : il y a n sous-couches par couche, $2\ell+1$ OA dans une sous-couche (n,ℓ) , et donc $4\ell+2$ électrons dans une sous-couche.




FIGURE 1.1 – Résumé fonctionnement OA.

TABLEAU 1.2 – Nombre maximal d'électron dans une sous-couche.

ℓ	0	1	2	3	4
Lettre	\mathbf{S}	p	d	f	g
Nb. é. max	2	6	10	14	18

I/B Configuration électronique – HP

I/B) 1 Niveaux d'énergie

On sait donc où peuvent se placer les électrons dans un atome, et on comprend que plus il y a d'électrons plus on doit utiliser de couches différentes : mais comment se fait ce remplissage? Est-ce qu'il est aléatoire, commence par la fin...? Le critère se base sur un autre paramètre, celui du niveau d'énergie :



Propriété 1.2 : Règle de remplissage (partie 1)

Le remplissage des électrons dans un atome se fait par **niveau d'éner-gie croissant**. Autrement dit, on remplit les plus bas niveaux d'abord.

Il faut donc parler du niveau d'énergie des électrons, et savoir comment ils dépendent des nombres quantiques. On a, par définition,



Définition 1.4 : Niveaux d'énergie dans un atome

L'énergie d'un électron dans un atome ne dépend que de n et ℓ , mais pas de m_{ℓ} ou m_s , donc ne dépend que de la sous-couche et pas de l'OA.


De plus, l'énergie augmente avec $n + \ell$.

Ainsi, avec ces définitions et grâce à l'expérimentation, on arrive à une règle empirique de remplissage :



Propriété 1.3 : Règle de remplissage de Klechkowski

Les électrons d'un atome remplissent les différentes sous-couches à $n+\ell$ croissant, et pour deux valeurs égales de $n+\ell$, se fait à n croissant.



On utilise alors une figure appelée le **triangle de Klechkowski** où on place les sous-couches dans un graphique avec ℓ en abscisse et n en ordonnée : le remplissage suit la ligne verte de haut en bas en diagonale.

Ainsi, on remarque (mais il **faut savoir retrouver**) l'ordre de remplissage suivant :

1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p...



FIGURE 1.2 – Triangle de Klechkowski

Exemple 1.1 : Configurations électroniques variées

Donner la configuration électronique de l'hydrogène (Z = 1), du carbone (Z = 6), du phosphore (Z = 15), du fer (Z = 26) et du plomb (Z = 82).

On place les électrons (au nombre de Z) en remplissant les sous-couches au fur et à mesure dans l'ordre donné par la règle de Klechkowski :

 \diamond [H] : 1s¹

 $\diamond [C] : 1s^2 2s^2 2p^2$

 \diamond [P] : $1s^22s^22p^63s^23p^3$

 \diamond [Fe] : $1s^22s^22p^63s^23p^63d^64s^2$

 $\diamond \ [Pb] \ : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 4d^{10} 4f^{14} 5s^2 5p^6 5d^{10} 6s^2 6p^2$

 $\mathrm{I/B})\,\mathrm{2}\,$ Supplément : règle de Hund et cases quantiques

La règle de Pauli, donnant le nombre maximal d'électrons dans une OA, et la règle de Klech-Kowski, indiquant comment se construit le cortège électronique d'un atome, ne permet pas de rendre compte de tous les phénomènes observés. Notamment, si l'énergie individuelle d'un électron ne dépend en effet pas de l'OA, il reste qu'ils peuvent avoir un effet de groupe, ce que traduit la règle de Hund :



Propriété 1.4 : Règle de HUND

Lors du remplissage des sous-couches, l'état le plus stable est celui où il y a un maximum de spin égaux (parallèles).

Pour représenter le remplissage électronique, on peut symboliser les OA par des cases « quantiques », représentant le nombre d'électrons dans chacune d'elle. Un électron est alors représenté par une flèche, vers le haut (\uparrow) pour $m_s = +1/2$ et vers le bas (\downarrow) sinon. Les sous-couches contenant plusieurs OA sont représentées avec des cases collées les unes aux autres.



Exemple 1.2 : Représentations en cases quantiques

Par exemple, pour le phosphore de Z=15 et de configuration $1s^22s^22p^63s^23p^3$:

L'ordre des électrons dans la sous-couche 3p est obtenu par la règle de HUND : on aurait en effet pu avoir

$$0 \dots \underbrace{\uparrow \downarrow \uparrow}_{3p^3}$$

$$0 \dots \underbrace{\uparrow \downarrow \downarrow}_{3p^3}$$

Cependant, $\uparrow \uparrow \uparrow$ est tout à fait équivalent à $\downarrow \downarrow \downarrow \downarrow$: il n'y a pas de discrimination sur la valeur des spins, juste sur leur parallélisme.



Définition 1.5 : Vocabulaire des OA

- ♦ Deux électrons dans une même OA forment un doublet, on dit qu'ils sont appariés.
- ♦ Un électron seul dans une OA est dit **célibataire**.
- ♦ Une OA vide est dite vacante.



Remarque 1.1: Hund et exceptions

La règle de Hund peut parfois générer des exceptions à la règle de Klechkowski, mais la connaissance de ces exceptions est hors programme.

I/C Électrons de cœur et de valence

[I/C] 1 Définition

Les électrons des couches basses en énergie sont stables, très attirés par le noyau et peu influencés par l'environnement de l'atome. Les électrons situés sur l'extérieur sont en revanche moins liés au noyau plus sensibles à l'environnement de l'atome : ce sont eux qui sont à l'origine des propriétés chimiques de l'atome et susceptibles de former des liaisons chimique ou former des ions. Leur caractéristique particulière amène à nom particulier :



Définition 1.6 : Électrons de cœur et de valence



Exemple 1.3 : Électrons de cœur et de valence

♦ Pour le carbone :

$$[C] : 1s^2 \frac{2s^2 2p^2}{coeur}$$

La dernière couche occupée est n=2, donc on compte les sous-couches 2s et 2p. La sous-couche partiellement remplie 2p est déjà comptée dans la plus grande couche. On compte donc 2+2=4 électrons de valence.

♦ Pour le fer :

[Fe] :
$$1s^22s^22p^63s^23p^64s^23d^6$$

La dernière couche occupée est n=4, on compte donc la sous-couche 4s. La sous-couche partiellement remplie est la 3d. On a donc 2+6=8 électrons de valence.

♦ Pour le brome :

$$[Br] : 1s^{2}2s^{2}2p^{6}3s^{2}3p^{6} \frac{4s^{2}}{V} \frac{3d^{10}}{V} \frac{4p^{5}}{V}$$

La dernière couche occupée est n=4, on compte donc les sous-couches 4s et 4p. La sous-couche 4p partiellement remplie est déjà comptabilisée, la 3d étant pleine. On a donc 2+5=7 électrons de valence.

I/C) 2 Stabilité et ions

Cette étude des électrons de valence fait alors apparaître un dernier critère de stabilité :



Important 1.1 : Critère de stabilité

On le reverra par la suite, ces éléments sont ceux des gaz rares.

Ainsi, un atome sera susceptible de former un ion qui assure sa stabilité en saturant sa couche de valence.



Exemple 1.4 : Stabilité d'édifices atomiques bloc p

♦ Fluor :

$$[F] : 1s^2 2s^2 2p^5$$

En rajoutant un électron, la sous-couche 2p sera saturée, et on obtient la configuration électronique du néon. Le fluor sera donc susceptible de facilement former l'ion F^- .

♦ Sodium :

[Na]
$$: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$$

En enlevant l'électron sur 3s, on obtient ici encore la configuration électronique du néon. On formera donc l'ion Na^+ .

Les cas avec des sous-couches 3d sont plus complexes à prévoir.

II | Tableau périodique

La première classification a été proposée par Dmitri MENDELEÏEV en 1869. À l'époque, 63 éléments étaient connus et des analogies de propriétés physico-chimiques (réactivité, changement d'état, etc.) avaient été notées. MENDELEÏEV a proposé un classement dans un tableau tel que les éléments y soient ordonnés par masse croissante et surtout que les éléments ayant des propriétés semblables soient rangés les uns au dessus des autres.

Le génie de MENDELEÏEV a été de faire primer les propriétés physico-chimiques sur le classement par masse croissante. Il a ainsi inversé la place de certains éléments pour maintenir l'unité des propriétés parmi les colonnes, et pensé à laisser des places vides. Cela a permis de prédire les propriétés de certains éléments pas encore connus à l'époque... et donc de les découvrir! À ce jour, 118 éléments sont connus dont 94 sont naturels. Seuls 80 d'entre eux sont stables, les autres se désintègrent spontanément (et plus ou moins rapidement) par radioactivité.

II/A Construction

La construction du tableau repose sur la configuration électronique :



Définition 1.7 : Construction du tableau

Une seule exception : l'hélium, de configuration électronique $1s^2$, est dans la colonne p^6 avec tous les éléments ayant une couche externe complète.

Par conséquent, en passant d'une ligne à une autre on augmente le nombre quantique principal d'une unité; corollairement les éléments d'une **même ligne** on le **même nombre quantique principal**. Un tableau périodique interactif est disponible en ligne ¹.

1. https://ptable.com/

II/B Blocs



Définition 1.8 : Bloc du tableau

1.3




FIGURE 1.3 — Structure du tableau périodique. La configuration de la sous-couche la plus externe de l'atome est indiquée en tête de chaque colonne; la valeur maximale de n est donnée à gauche de chaque ligne. Les différentes couleurs de fond sont associées au différents blocs du tableau.

On considère ainsi le plus souvent que le tableau périodique a **18 colonnes**, puisqu'on a l'habitude de placer le bloc f en-dessous du tableau par souci de place. Ces colonnes sont celles des blocs, on a la correspondance suivante :

Tableau 1.3 – Correspondence blocs, tableau et valence.

	Blo	oc s					Blo	c d							Blo	ср		
	2	él.				1	0 élé	ment	s						6 éléi	nents	S	
Valence	s^1	s^2	d^1	d^2	d^3	d^4	d^5	d^6	d^7	d^8	d^9	d^{10}	p^1	p^2	p^3	p^4	p^5	$\overline{p^6}$
Colonne	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

[II/B) 1 Position dans la classification

On peut ainsi placer un élément dans le tableau connaissant sa configuration électronique:

♦ Le carbone a pour configuration

$$[C] : 1s^2 2s^2 2p^2$$

Le plus grand nombre est n=2, il est donc sur la deuxième ligne. Sa configuration termine par $2p^2$: il est sur la 14^e colonne.

♦ L'or a pour configuration

$$[\mathrm{Au}] : 1 \mathrm{s}^2 2 \mathrm{s}^2 2 \mathrm{p}^6 3 \mathrm{s}^2 3 \mathrm{p}^6 3 \mathrm{d}^{10} 4 \mathrm{s}^2 4 \mathrm{p}^6 4 \mathrm{d}^{10} 4 \mathrm{f}^{14} 5 \mathrm{s}^2 5 \mathrm{p}^6 5 \mathrm{d}^{10} 6 \mathrm{s}^1$$

Le plus grand nombre est n=6, il est donc sur la sixième ligne. Sa configuration se termine par $3d^9$, il est sur la 11^e colonne.

II/B) 2 Valence à partir de la position

À l'inverse, on peut retrouver la configuration de valence d'un atome du bloc s ou p à partir de ses coordonnées :

- \diamond Le numéro de ligne donne le n de valence;
- ♦ Le numéro de colonne permet d'obtenir le nombre d'électrons de valence.

Si le bloc d rentre en compte, ça se complique.



Important 1.2 : Valence à partir de la position

TABLEAU 1.4 – Électrons de valence des blocs s et p.

	Blo	oc s		Bloc p							
Colonne	1	2	13	14	15	16	17	18			
Config. valence	ns^1	ns^2	ns^2np^2	ns^2np^2	$\mathrm{ns}^2\mathrm{np}^3$	$\mathrm{ns}^2\mathrm{np}^4$	$\mathrm{ns}^2\mathrm{np}^5$	ns^2np^6			
Nb. é. valence	1	2	3	4	5	6	7	8			

II/C Analyse par période



Définition 1.9 : Période du tableau périodique

Pour avoir le nombre d'éléments par période, on reprend le triangle de Klechkowski :

- ♦ **Période 1** : remplissage progressif du niveau 1s, donc 2 éléments.
- \diamond **Périodes 2 et 3** : remplissage des niveaux ns et np, donc 2+6=8 éléments.
- \diamond **Périodes 4 et 5** : remplissage des niveaux ns, (n-1)d et np, donc 2+10+6=18 éléments.



Important 1.3 : Moyen mnémotechnique pour les 2 premières périodes

Il vous est demandé de connaître l'ordre des éléments des périodes 2 et 3. On pourra pour cela utiliser les phrases mnémotechniques :

- Sodium Magnésium Aluminium Silicium Phosphore Soufre Chlore Argon

 Deuxième période : Napoléon Mangea Allègrement Six Panais Sans Claquer d'Artère

II/D Analyse par famille



Définition 1.10 : Famille du tableau périodique

Conformément au mode de construction de MENDELEÏEV, les éléments d'une même famille ont des propriétés chimiques semblables : ces propriétés sont déterminées par la configuration de valence.

II/D) 1 Gaz nobles

Il s'agit de la colonne la plus à droite du tableau périodique : hélium, néon, argon, krypton, xénon, radon. Les gaz nobles se caractérisent par une sous-couche externe complètement remplie, ce qui leur confère une très grande stabilité. Ils sont donc quasiment inertes chimiquement : ils ne participent à aucune transformation.

Par échanges d'électrons, les éléments tendent à se **rapprocher de la configuration électronique** du gaz noble le plus proche.

II/D) 2 Halogènes

Il s'agit de l'avant-dernière colonne du tableau périodique : fluor, chlore, brome, iode, astate. Leur configuration de valence est en np⁵, il ne leur manque donc qu'un électron pour en avoir le même nombre que le gaz noble qui les suit et saturer leur couche de valence. En particulier, ils ont des facilités à former des **anions** chargés une fois (F⁻, Cl⁻, Br⁻, I⁻), et sont des oxydants forts.

II/D) 3 Métaux alcalins


Il s'agit de la colonne la plus à gauche du tableau périodique, dont l'hydrogène est souvent mis à part : lithium, sodium, potassium, rubidium, césium. Leur configuration de valence est en ns¹, ils ont donc simplement un électron de plus par rapport au gaz noble qui les précède. Ils ont donc des facilités à former des cations chargés une fois (Li⁺, Na⁺, K⁺), et sont des réducteurs forts.

II/D) 4 Métaux alcalino-terreux

C'est la deuxième colonne : béryllium, magnésium, calcium, strontium, baryum et radium. Leur configuration de valence est en ns^2 , et ont donc 2 électrons de plus que le gaz noble les précédant. Ils forment des cations chargés deux fois (Be_2^+, Mg_2^+, Ca_2^+) et sont des réducteurs forts.

II/D) 5 Métaux

Ce n'est pas une famille à proprement parler, puisqu'ils ne correspondent pas à une colonne en particulier. Les métaux sont des solides aux conditions usuelles de température et de pression (sauf le mercure), et sont définis par le fait que ce sont de **bons conducteurs électriques**, susceptibles de fournir des électrons à la conduction car retiennent peu leurs électrons. Entre métaux et non-métaux, il y a les semi-conducteurs.



III Structure électronique des molécules

Les atomes peuvent se lier entre eux au sein de molécules ou d'ions polyatomiques. Il existe plusieurs modèles pour décrire ces interactions entre atomes au sein des molécules; ici nous détaillons le modèle de Lewis (début XX^e), un modèle très simple mais efficace.

$\overline{\mathrm{III}}/\mathrm{A}$

Représentation de Lewis des atomes

Rappelons encore une fois que les électrons de valence correspondent aux électrons situés dans la dernière couche occupée de l'atone. Ils forment donc sa partie extérieure, et sont ceux qui peuvent interagir avec les atomes voisins.




Définition 1.11 : Représentation de Lewis


Dans la représentation de Lewis, on représente les électrons de valence :



Exemple 1.5 : Représentations de Lewis classiques



C'est ici que la règle de HUND joue un rôle, puisqu'on voit qu'avec 6 électrons de valence on n'obtient pas 6 électrons célibataires. Elle ne suffit cependant pas à tout expliquer; notamment, le carbone ne se retrouve pas avec une lacune dans sa configuration de LEWIS usuelle, parce qu'on le trouve dans un état plus stable sous la forme suivante :





Important 1.4 : Représentations à retenir

D'une manière générale et ce pour $Z \leq 18$, on peut retenir qu'on organise les électrons de valence autour des 4 « côtés » d'un élément, électron par électron :

Tableau 1.5 – Structure de Lewis des blocs s et p.

	Blo	oc s			Blo	ср		
Colonne	1	2	13	14	15	16	17	18
Nb. é. valence	1	2	3	4	5	6	7	8
Structure	Х•	i	٠X٠	• X •	• <u>X</u>	• <u>X</u>	$ \overline{\overline{X}} $	$ \overline{\underline{X}} $

On retiendra notamment les représentations de LEWIS des atomes d'hydrogène, de carbone, d'azote, d'oxygène et de fluor :

Н•

III/B Liaison covalente

III/B) 1 Introduction

Une couche de valence pleine apporte de la stabilité à l'atome; pour l'atteindre, les métaux ont tendance à perdre des électrons (car leur énergie d'ionisation est faible), et les non-métaux ont plutôt tendance à gagner des électrons : ils peuvent former des anions ou partager des électrons.



Exemple 1.6 : Liaisons covalentes classiques

.

Le trait symbolise le partage de deux électrons entre deux atomes. Il se peut que le partage ne soit pas équitable, et qu'un atome ait apporté les deux électrons et l'autre aucun. Deux atomes peuvent mettre en commun plus de deux électrons : on a alors une liaison multiple.

III/B) 2 Longueur et énergie de la liaison covalente

Lors de cette interaction, il y a à la fois attraction entre les électrons de valence d'un atome et le noyau positif de l'autre, mais aussi répulsion entre les nuages électroniques. Il existe une distance entre les noyaux pour laquelle le système est dans un état d'équilibre stable, ce qui correspond à la longueur d'une liaison covalente. Représentons ci-dessous l'allure du graphique d'énergie potentielle associée à l'interaction entre deux atomes liés, Figure 1.4.

FIGURE 1.4 — Énergie potentielle totale entre un atome considéré fixe à x=0 et un autre atome s'en approchant. On a d'abord une attraction noyau/noyau à grande distance qui les attirent, puis leurs nuages électroniques se repoussent à faible distance. Le puits de potentiel correspond à l'équilibre mécanique de cette interaction, et la hauteur depuis le fond du puits jusqu'à l'absence d'interaction correspond à l'énergie de la liaison, i.e. l'énergie à fournir pour séparer les deux atomes ainsi liés.

L'ordre de grandeur de la longueur de la liaison est de $100 \,\mathrm{pm}$, et l'énergie de la liaison de $500 \,\mathrm{kJ \cdot mol}^{-1}$; elle correspond à l'énergie à fournir pour rompre toutes les liaisons d'une *mole* de la molécule considérée sous forme *gazeuse*. Les liaisons doubles sont plus courtes et plus intenses que les simples.

Tableau 1.6 – Exemples de liaisons, longueur et énergies.

Liaison	С-Н	C-C	C-N	С-О	C-F	C-Cl	C = C	C = O
Longueur (pm)	109	154	147	143	135	177	134	120
Énergie (kJ·mol ⁻¹)	415	347	305	356	439	327	615	743

III/B) 3 Règle du duet et de l'octet

Un atome de couche de valence pleine est stable. Lors de la formation de liaisons avec d'autres atomes, ils vont s'associer pour compléter ces couches. On a ainsi :



Important 1.5 : Règle de l'octet et du duet —

Les atomes formes des molécules dans lesquels leur stabilité est accrue, en complétant leur couche de valence. Ainsi, ils sont entourés de :

a)

b)

III/C Notation de Lewis des molécules

III/C) 1 Présentation



Définition 1.13 : Représentation de Lewis d'une molécule

Tableau 1.7 – Représentations de Lewis de molécules

Eau H_2O Méthane CH_4 :

Diazote N_2 : Dioxygène O_2 :

 $\left[\, \mathrm{III/C} \right] \, 2 \, \left[\, \, \mathrm{Charge \ formelle} \right]$

Lors de la formation de liaisons covalentes, il peut y avoir une perte ou gain d'électrons par rapport à l'atome neutre, représenté par une **charge formelle** localisée sur l'atome en question dans le schéma de LEWIS.



Exemple 1.7: Charge formelle

Charge formelle \ominus sur l'oxygène dans HO^- : Charge formelle \oplus sur l'azote dans NH_4^+ :



Outils 1.1: Charge formelle

Pour établir cette charge formelle, on compte le nombre d'électrons qui entourent directement l'atome dans le schéma de LEWIS :

 \Diamond

 \Diamond

On en déduit la charge formelle avec la formule

avec C la charge formelle, V son nombre d'électrons de valence dans l'état neutre, L le nombre d'électrons qui l'entourent dans la molécule.

Ainsi, dans l'ion HO^- , l'oxygène est entouré de 3*2+1=7 électrons contre 6 dans son état isolé, c'est 1 de plus que son état de valence sous forme d'atome neutre : il porte donc une charge \ominus . Pour l'azote c'est l'inverse : il est ici entouré de 4*1=4 électrons, contre 5 dans son état isolé, c'est un de moins que son état de valence sous forme neutre et il porte donc une charge \ominus .



Attention 1.1 : Règle de l'octet vs. charge formelle -

La règle de l'octet et la charge formelle ne fonctionnent pas de la même manière : pour respecter la règle de l'octet un atome s'entoure de **4 doublets** qui représentent donc 8 électrons, mais dans le décompte des électrons qui gravitent autour de lui on compte les électrons les plus proches, donc un doublet liant est 1 seul électron.



Application 1.1: Charges formelles

Placer les charges formelles sur les structures suivantes :

$$|C = N| \qquad |\overline{Q} - C - \overline{Q}|$$

1)

2)

III/C) 3 Bilan des structures possibles

- \diamond Pour l'hydrogène : un seul doublet, nécessairement liant pour une molécule, sinon ion monoatomique H^+ :
- \diamond Pour le carbone : quatre doublets liants et pas de charge, ou un DnL et trois DL donc une charge \ominus :
- \diamond Pour l'azote : 4DL (\oplus), un DnL et 3 DL (0), 2DnL et 2DL (\ominus) :
- \diamond Pour l'oxygène : 1DnL et 3DL (\oplus), 2DnL et 2DL (0), 3DnL et 1DL (\ominus) :
- \diamond Pour les halogènes : 1DnL et 3DL (0), 4DnL (ion monoatomique \ominus) :

III/C) 4 Obtention d'une représentation de LEWIS



Outils 1.2 : Méthode pour déterminer une représentation de LEWIS

- 1 Compter le nombre total d'électrons de valence sans oublier les charges formelles, en déduire le nombre de doublets à placer;
- 2 Assembler les atomes entre eux, en plaçant de préférence les atomes faisant le plus de liaisons au centre;
- 3 Placer les doublets de façon à respecter l'octet : on peut commencer par les DL simples et combler le reste avec des DnL, s'il y a trop de DnL on aura une liaison multiple;
- 4 Déterminer et ajouter les charges formelles;
- 5 Vérifier que chaque atome est entouré de 4 doublets, qu'il y a le bon nombre de doublet total, et que la charge totale est bonne.



Application 1.2 : Représentations de Lewis

- 1) Méthanal CH₂O:
 - ▷ Décompte des électrons :
 - \rightarrow [H] :
 - \rightarrow [C]:

$\rightarrow [O]$:		
\rightarrow Total : \triangleright Méthode simple :		
2) Ion evenue CN ⁻		
2) Ion cyanure CN⁻ : ▷ Décompte des électrons :		
-		
⊳ Méthode simple :		
▷ Charges formelles :		
3) Ion nitrate NO_3^- :		
> Décompte des électrons :		
▷ Méthode simple :		

▷ Charges formelles :

III/D Écarts à la règle de l'octet

Il faut être capable d'identifier les écarts cités, mais il ne faut pas les connaître par cœur.

III/D) 1 Composés électrodéficients

Définition 1.14 : Électrodéficience

Un atome ne pouvant pas s'entourer d'un doublet d'électrons est dit **électrodéficient**. Deux cas se présentent :

Composés lacunaires

Composés radicaux

Exemple 1.8 : Composés électrodéficients

III/D) 2 Hypervalents

Définition 1.15 : Hypervalence –

Lorsqu'un atome s'entoure de plus de 4 doublets d'électrons, on dit qu'il est **hypervalent**. Cette situation n'est possible qu'**à partir de la 3ème période** (OA d font des liaisons).



Exemple 1.9: Composés hypervalents

III/D) 3 Bilan

Tableau 1.8 – Possibilités d'interactions covalentes selon la période.

Caractéristique	2 ^e période	3 ^e période
Octet: 8 é. Lacune: < 8 é. Hypervalence: > 8 é.	Systématique Rare mais possible Impossible	Très souvent Rare mais possible Souvent

III/E Limite du modèle de LEWIS

- ⋄ Dans les cristaux, on observe un ordre à longue distance. La cohésion est assurée par différentes interactions dépendant des cristaux (forces intermoléculaires, liaison métallique, liaison ionique). Dans ces cas, le modèle de Lewis n'est pas pertinent pour décrire leur structure.
- ♦ Le modèle de **Lewis** ne permet pas de connaître la géométrie des molécules, alors que celle-ci a beaucoup d'implications sur la chimie.
- ♦ Certaines propriétés, notamment magnétiques, ne peuvent pas être expliquées par ce modèle.
- ⋄ Il existe également des liaisons intermédiaires entre la liaison double et la liaison simple : la réalité est une « moyenne » entre deux représentations de Lewis.



Exemple 1.10: Limites au modèle de LEWIS

Les trois représentations de Lewis ci-dessous sont possibles, et coexistent :

et la réalité est une moyenne des trois (notamment, chaque liaison est de longueur égale à la moyenne pondérée des liaisons C-O et C=O). C'est également la cas pour l'ozone :


$$O = \overline{O} = \overline{O$$

$igl[ext{IV}igr]$ Géométrie et polarité des entités chimiques


IV/A Géométrie : modèle VSEPR

IV/A) 1 Introduction


La répartition des atomes d'une molécule dans l'espace est une donnée précieuse. On observe une certaine diversité dans les agencement spatiaux qui fait partie de la diversité des interactions moléculaires:




Trichlorure de bore BCl₃




Dioxyde de carbone CO₂




Trichlorure de phosphore PCl₃



Dioxyde de soufre SO₂



Trifluorure de chlore ClF_3



De ces exemples, on peut formuler trois observations :

- 1)
- 2)
- 3)

\bigcirc

Important 1.6 : Géométrie d'une molécule —

La régularité géométrique dans ces édifices est alors décrite par un modèle, le modèle VSEPR pour $Valence\ Shell\ Pair\ Electron\ Repulsion^2$

IV/A) 2 Représentation de Cram

Pour représenter les molécules dans l'espace, on introduit une nouvelle représentation :



Définition 1.16: Représentation de CRAM -

Dans la représentation de CRAM, on représente une liaison simple de 3 manières différentes selon sa disposition dans l'espace :

V

<

2. Soit « Répulsion des paires d'électrons de valence ».

ou



Exemple 1.11: Représentations de CRAM

Le méthane CH₄ organise ses atomes dans l'espace de la manière suivante :



Ici, les deux liaisons C-H identiques sont dans le plan de la feuille, alors que la C-H du bas est dirigée vers nous et celle de gauche dirigée à l'opposé de nous. Cette structure est celle d'une pyramide à base triangulaire, nous le reverrons.

IV/A)3Modèle VSEPR

Le modèle VSEPR repose sur l'utilisation des doublets liants et non-liants pour déterminer la répartition des liaisons dans l'espace. En effet, par leur localité,

les doublets non-liants sont plus répulsifs que les doublets liants.

Ainsi, on étudie précisément la géométrie autour d'un atome A lié à n atomes X et porteur de pdoublets non-liants; on note alors cette géométrie AX_nE_p .


La géométrie sera toujours donnée dans l'énoncé en français; la signification de l'écrite AX_nE_n n'est pas à connaître, mais vous devez connaître leur nom et leur géométrie. Quelques exemples pour la culture :


♦ Linéaire AX₂ : l'atome central a deux voisins et aucun doublet non-liant, comme par exemple le dioxyde de carbone CO₂ ou l'hydrure de béryllium BeH₂:




(O — C — O) H —
$$\bar{\bar{\bf Be}}$$
 — H


♦ Trigonale plane AX₃ : l'atome central a trois voisins et aucun doublet non-liant, comme le carbocation CH₃⁺ ou l'hydrure de bore BH₃. L'angle est de 120° entre chaque liaison.










♦ Coudée AX₂E₁ : 2DL 1DnL. Proche de AX₃, par exemple ozone O₃. L'angle est alors inférieur à 120° .








 \diamond **Tétraèdrique** AX₄ : 4 voisins. Angle de $\arccos(-1/3) \approx 109.5^{\circ}$ entre chaque liaison, par exemple le méthane CH₄.





 \diamond **Pyramide trigonale** AX₃E₁ : 3DL, 1DnL. À cause du DnL, l'angle entre les DL est $< 109.5^{\circ}$ (107° pour l'ammoniac) :







 \diamond Coudée $AX_2E_2:2DL,2DnL.$ À cause des 2DnL, l'angle entre les DL est $<109,5^\circ$ (104,45° pour l'eau).





 \diamond Bipyramide trigonale $AX_5 : 5DL$, par exemple PCl_5 .





 \diamond **Octaédrique** : AX₆ : 6DL, par exemple SF₆.





IV/B Polarité des liaisons et des molécules

Les édifices moléculaires sont par essence des interactions entre particules électriques. Il existe donc des champs électriques qui vont exercer des forces de LORENTZ et ils font donc partie intégrante des comportements entre molécules.

[IV/B) 1] Électronégativité

Le nombre d'électrons de valence ne permet pas de prédire toutes les évolutions des propriétés chimiques que l'on constate expérimentalement. Dans les molécules, les données expérimentales montrent que la distribution de charge n'est pas symétrique. Certains atomes retiennent plus leurs électrons de valence que d'autres.



Définition 1.17 : Électronégativité .

On observe une certaine tendance dans les éléments chimiques en fonction de leur position dans la classification :

- Au sein d'une même période :
 - ▶ À gauche,
 - ▷ À droite,
 - ▶ En général, on garde cette tendance, et on pourra retenir :




Important 1.7 : Évolution de l'électronégativité dans une période

- ♦ Au sein d'une même famille :
 - \triangleright En haut,
 - \triangleright En bas,
 - ▶ En général, on garde cette tendance, et on pourra retenir :



Important 1.8 : Évolution de l'électronégativité dans une famille

♦ Bilan qualitatif:





Remarque 1.2 : Électrodéficience

- ♦ Évidemment, des subtilités persistent.
- ⋄ Il existe différentes échelles d'électronégativité, mais elle vaut généralement entre 3 et 5 (pas d'unité).
- \diamond L'élément le plus électronégatif est le fluor ($\chi=3{,}98$ sur l'échelle de PAULING), le francium le moins électronégatif ($\chi=0{,}70$).

IV/B) 2 Moment dipolaire d'une liaison

Le fait que certains atomes soient plus électronégatifs que d'autres implique que les liaisons covalentes ne répartissent pas équitablement les électrons du doublet liant; en réalité, les atomes les **plus électronégatifs** s'entourent un peu **plus d'électrons** que les autres.

Ainsi, dans une molécule diatomique hétéronucléaire³, si $\chi_A > \chi_B$ alors A porte une **charge** partielle négative, et B porte une **charge** partielle positive de même valeur absolue :

|__

En effet, A attire davantage à lui les électrons de la liaison : on dit que la liaison est **polarisée**. Pour savoir à quel point les deux atomes sont liés par liaison covalente, et non pas juste deux ions l'un à côté de l'autre, on définit alors une grandeur :



Définition 1.18 : Charge partielle et pourcentage d'ionicité —

Une charge partielle a pour valeur

avec q la charge partielle, $e = 1,602 \times 10^{-19}$ C la charge élémentaire, et δ le **pourcentage** d'ionicité, et se représente avec la notation

1

Ainsi, l'atome le plus électronégatif porte la charge $-\delta e$ et le plus électronégatif la charge $+\delta e$. Pour représenter géométriquement le champ électrique créé par cette dissymétrie de charge, on introduit une grandeur vectorielle :

^{3.} Une molécule avec deux atomes A et B différents



Définition 1.19 : Moment dipolaire

On appelle **moment dipolaire** $\overrightarrow{\mu}$ (parfois \overrightarrow{p}) d'une liaison le vecteur de caractéristiques suivantes :

 \Diamond

 \Diamond

 \Diamond

soit pour $\chi_A > \chi_B$:

ı —

Unité

Le moment dipolaire s'exprime en $\mathbf{C} \cdot \mathbf{m}$ en SI, ou usuellement en \mathbf{Debye} D, tel que

$$1 D = \frac{1}{3} \times 10^{-29} C \cdot m$$



Exemple 1.12: Moments dipolaires

- \diamond Liaison O-H : $\|\vec{\mu}\| = 1.51 \,\mathrm{D}$
- ♦ Liaison C−H : $\|\vec{\mu}\| = 0.4$ D. En effet, $\chi_{\rm C} \approx \chi_{\rm H}$: on pourra considérer C−H comme **apolaire** la plupart du temps.



Application 1.3 : Pourcentage d'ionicité

On donne la longueur de liaison et le moment dipolaire : donner le pourcentage d'ionicité.

Tableau 1.9 – Calcul de δ connaissant ℓ et $\|\vec{\mu}\|$.

Liaison	Moment dipolaire (D)	Longueur de liaison (pm)	Pourcentage d'ionicité (%)
$H\!-\!F$	1,82	92	
H-Cl	1,08	127	
H-Br	0,79	142	
H-I	$0,\!38$	161	

IV/B) 3 Moment dipolaire d'une molécule



Définition 1.20 : Moment dipolaire d'une molécule, polaire ou apolaire -

Dans une molécule, le moment dipolaire total est la **somme vectorielle** des moments dipolaires des liaisons covalentes la constituant :

Une molécule est donc dite polaire si son moment dipolaire total n'est pas nul, apolaire sinon.



Application 1.4 : Moments dipolaires de molécules

 \diamond Le CO₂:

$$\underbrace{0} = \underbrace{0}_{\delta -} \underbrace{0}_{2\delta +} \underbrace{0}_{\delta -}$$

 \diamond L'eau : à partir de $\mu_{\rm O-H}=1,51$ D et connaissant l'angle ($\widehat{\rm HOH}$) = 104,45°, calculer le moment dipolaire de l'eau

Méthode 1:

Méthode 2:



Important 1.9 : Moment dipolaire d'une molécule symétrique

Par propriétés géométriques, une molécule à symétrie de rotation a un moment dipolaire nul.

IV/B) 4 Polarisabilité : moment dipolaire induit

En présence d'un champ électrique extérieur $\overrightarrow{E}_{\rm ext}$, une charge q subit la force de LORENTZ $\overrightarrow{F}_e = q\overrightarrow{E}_{\rm ext}$. La répartition des charges d'un édifice électronique va donc changer :

- \diamond Les charges + sont déplacées dans le sens de $\overrightarrow{E}_{\mathrm{ext}}$;
- \diamond Les charges sont déplacées dans le sens opposé.

Ainsi, même en partant d'un édifice apolaire, l'action d'un champ extérieur vient donner une dissymétrie aux charges.



Définition 1.21 : Moment dipolaire induit et polarisabilité

Sous l'action d'un champ \vec{E}_{ext} , une liaison ou une molécule possède un **moment dipolaire** induit (par le champ), tel que

et on appelle α la **polarisabilité de la liaison** : cette grandeur décrit la facilité d'un édifice à se déformer avec \overrightarrow{E} .



Important 1.10 : Polarisabilité



Interprétation 1.1 : Polarisabilité

En effet, un noyau avec 2 électrons les attire chacun très fortement, et ils sont difficiles à déloger. À l'inverse, un noyau avec 82 électrons autour attire de moins en moins ceux qui sont le plus loin, non seulement par la distance mais aussi par effet d'écrantage des électrons situés sur les couches inférieures.

De plus, même si les liaisons doubles sont plus courtes que les simples, elles sont plus facilement étirables puisqu'il y a plus d'électrons mis en jeu, donc une plus grande force LORENTZ subie.