Correction du TP

Au programme



Savoir

- Titrage direct
- Equivalence
- ♦ Indicateur coloré de fin de titrage



Savoir-faire

- Mettre en œuvre une réaction acide-base pour réaliser une analyse quantitative en solution aqueuse.
- ♦ Identifier et exploiter la réaction support du titrage (recenser les espèces présentes dans le milieu au cours du titrage, repérer l'équivalence, justifier qualitativement l'allure de la courbe ou le changement de couleur observé).
- ⋄ Exploiter une courbe de titrage pour déterminer la concentration d'une espèce dosée.
- ♦ Choisir et utiliser un indicateur coloré de fin de titrage; distinguer l'équivalence et le virage d'un indicateur coloré de fin de titrage.
- ♦ Titrage par suivi conductimétrique et pH-métrique



Objectifs

- ♦ Revoir le protocole de dilution.
- ♦ Revoir le protocole expérimental de pH-métrie; Tracer des courbes pH-métriques grâce à Régressi ou Latispro.
- ♦ Choisir un indicateur coloré acido-basique.
- ♦ Comprendre le principe de la conductimétrie et connaître les formules.
- ♦ Revoir le protocole expérimental de conductimétrie ; Tracer des courbes conductimétriques grâce à Régressi ou Latispro.
- ♦ Exploiter une équivalence pour déterminer le degré alcoolique d'un vinaigre.
- ♦ Évaluer une incertitude lors de mesures avec des appareils de tolérance connue.
- ♦ Évaluer une incertitude de mesure dans laquelle interviennent plusieurs sources d'erreurs.



II | S'approprier



Introduction

On cherche à déterminer le degré d'un vinaigre par titrage pH-métrique et conductimétrique, à partir d'une solution d'hydroxyde de sodium (soude) (Na⁺; OH⁻). Un vinaigre est essentiellement une

solution aqueuse diluée d'acide éthanoïque (ou acétique) de formule CH_3COOH . Les concentrations commerciales sont exprimées en degrés. Le degré d'un vinaigre correspond à la masse (en gramme) d'acide éthanoïque pur contenu dans $100\,\mathrm{g}$ de vinaigre.



Données utiles

- \diamond Masses molaires : $M(H) = 1.0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$, $M(O) = 16.0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ et $M(C) = 12.0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$
- \diamond Masse volumique du vinaigre : $\rho_V \approx 1.0 \,\mathrm{g\cdot cm^{-3}}$
- \diamond Couples acido-basiques mis en jeu : H₂O/OH^ (pK_A = 14) et CH₃COOH/CH₃COO^ de pK_A = 4,8.

II/B Principe d'un pH-mètre

Un pH-mètre est constitué de deux électrodes : une électrode de verre de potentiel d'électrode proportionnel au pH de la solution dans laquelle elle trempe et une électrode de référence (pour laquelle le potentiel d'électrode est fixe). Ces deux électrodes constituent une pile électrochimique et un millivoltmètre mesure la force électromotrice e de cette pile, qui est une fonction affine du pH : e = a + bpH où a et b sont deux constantes qui dépendent de la nature des électrodes et de la température. Avant toute mesure, il faut donc étalonner le pH-mètre.

II/C Le principe de la conductimétrie

Cette méthode repose sur l'existence d'ions en solution et sur leur capacité à faciliter le passage d'un courant. La nature des ions et leurs concentrations modifient la conductance G du système (grandeur qui est l'inverse de la résistance R) exprimée en S (Siemens). Plus le milieu est propice au passage du courant, plus la conductance est élevée. Celle-ci est reliée à trois paramètres principaux :

1) la conductivité σ du système 2) la longueur ℓ

3) la section S de la cellule

La conductance s'exprime alors selon

$$G = \frac{\sigma S}{\ell}$$

Ainsi, on ne parle pas de conductance <u>de la solution</u>, puisque la conductance dépend de la cellule de mesure et de sa géométrie. L'unité de conductivité est le $S \cdot m^{-1}$; le quotient $K = \ell/S$ est appelé constante de cellule. Ainsi, on a $G = \sigma/K$. La mesure de la conductance s'effectue avec un conductimètre, qui est en fait un ohmmètre.

La conductivité σ de la solution peut alors s'exprimer par la **loi de Kohlrausch**, exprimée sous une forme avec la chage de l'ion :



Loi de Kohlrausch

$$\sigma = \sum_{i} \lambda_{i} |z_{i}| [X_{i}]$$

- $\diamond~\lambda_i$ la conductivité molaire ionique de l'ion X_i (en S·m²·mol^-1) donnée dans les tables
- $\diamond z_i$ la charge de l'ion X_i
- \diamond [X_i] la concentration de l'ion X_i en mol·m⁻³ (Attention!!)

III. Analyser 3



Important

La conductivité σ de la solution prend en compte tous les ions présents dans la solution. Il faut donc faire l'inventaire des ions en solution avec soin, y compris les ions spectateurs.

La conductivité σ évoluera donc lorsque la concentration des ions changera **ou** lorsque leur nature (et donc leur conductivité molaire ionique) changera. Et si le volume total de la solution peut être considéré constant, σ sera une **fonction affine du volume versé lors d'un dosage**, la pente étant fonction des conductivités molaire ionique de chacun des ions qui apparaissent/disparaissent. C'est pourquoi, on réalisera ce dosage avec un excès d'eau distillée, pour pouvoir supposer le volume invariant par apport de solution titrante.

[III] Analyser

III/A Étude générale du dosage

1 Écrire l'équation du dosage, calculer la constante de la réaction en fonction des pK_A et conclure sur la pertinence (est-elle totale?) de cette réaction comme réaction de dosage.

$$\frac{\text{R\'eponse}}{\text{CH}_{3}\text{COOH}_{(\text{aq})} + \text{HO}^{-}_{(\text{aq})} \longrightarrow \text{CH}_{3}\text{COO}^{-}_{(\text{aq})} + \text{H}_{2}\text{O}_{(\text{l})}} K}$$

$$\Rightarrow K = \frac{[\text{CH}_{3}\text{COO}^{-}]_{\text{eq}}c^{\circ}}{[\text{HO}^{-}]_{\text{eq}}[\text{CH}_{3}\text{COOH}]_{\text{eq}}} \times \frac{[\text{H}_{3}\text{O}^{+}]_{\text{eq}}}{[\text{H}_{3}\text{O}^{+}]_{\text{eq}}} \Leftrightarrow K = \frac{K_{A}}{K_{e}} \Rightarrow K = 10^{9,2} \gg 1 \text{ donc totale}$$

2 Pourquoi peut-on suivre ce dosage par pH-métrie? par conductimétrie? Disafte notamment du SM

Réponse

Réponse

Il y aura une variation brusque du pH, étant donné qu'avant l'équivalence on on a de l'acide à un pH \approx p K_A , et après on a des ions hydroxde donc le pH \approx 11; 12.

(3) Sur l'étiquette de la bouteille de soude caustique, on peut voir ce pictogramme : que signifie-t-il? Quelles précautions faut-il prendre?

Vous pourrez consulter http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204406



— Réponse —

Ronge: gants et lunettes.

III/B Préparation de la solution S_1 à doser

On souhaite doser $V_A = 10\,\mathrm{mL}$ de vinaigre à partir d'une solution d'hydroxyde de sodium ou soude de formulation une fois dissociée dans l'eau (Na⁺; HO⁻) et de concentration $c_B = 1.0 \times 10^{-1}\,\mathrm{mol}\cdot\mathrm{L}^{-1}$. On utilisera la burette sortie sur la paillasse (25 mL).

(4) Le vinaigre que nous utilisons a un degré alcoolique de 8. Peut-on utiliser directement la solution commerciale ou faut-il la diluer? Si oui dans quelles proportions? Expliquer, dans ce cas, votre protocole expérimental. A Rabonera are le volume expublist official.

Lycée Pothier 3/9 MPSI3 – 2023/2024

- Réponse -

$$n_{\text{CH}_3\text{COOH},0} = \frac{m_{\text{CH}_3\text{COOH},0}}{M(\text{CH}_3\text{COOH})} \Rightarrow c_0 = \frac{m_0}{MV_{\text{V}}} \Leftrightarrow \boxed{c_0 = \frac{m_0 \rho_V}{Mm_{\text{V}}}} \quad \text{avec} \quad \begin{cases} m_0 = 8 \text{ g} \\ \rho_V = 1.0 \times 10^3 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1} \\ M = 60 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \\ m_{\text{V}} = 100 \text{ g} \end{cases}$$

A.N. :
$$c_0 = 1.3 \,\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

Équivalence :

$$c_0 V_A = c_B V_{\text{equi}} \Leftrightarrow V_{\text{equi}} = \frac{c_0 V_A}{c_B} = \underline{130 \,\text{mL}} \gg \frac{V_{\text{bur}}}{2}$$

Il faut donc diluer par 10 pour avoir un volume équivalent aux alentours de 13 mL.

- \diamond Prélever un peu ($\approx 20\,\mathrm{mL}$) de vinaigre dans un bécher.
- ♦ Insérer 10,0 mL de vinaigre dans une fiole jaugée de 100,0 mL à l'aide d'une pipette jaugée.
- ♦ Ajouter de l'eau jusqu'aux 3/4 puis mélanger.
- ♦ Compléter jusqu'au trait de jauge en prenant en compte le ménisque.



IV Réaliser



Important

Le port de la blouse fermée et des lunettes est obligatoire durant l'ensemble du TP. Les cheveux longs doivent être attachés, les lentilles de contact retirées, les jambes doivent être couvertes.

IV/A Préparation de la solution S_1 à doser

 \triangleright Préparer la solution S_1 selon le protocole que vous avez établi dans la partie Analyser.

IV/B Réalisation du dosage par pH-métrie



Important

Attention, une sonde pH-métrique est très fragile (et très couteuse). Merci de manipuler avec beaucoup de précaution.

IV/B) 1 | Étalonnage du pH-mètre





- 1) La relation étant supposée linéaire (cf S'approprier), il suffit d'utiliser deux solutions étalon (solutions tampons à pH fixé) afin d'avoir deux points de contrôle (une droite est définie avec unicité par la connaissance de deux points). Le protocole est affiché dans la salle en fonction des pH-mètres présents.
- 2) Enlever les caches des électrodes et les rincer à l'eau distillée.
- 3) Appuyer sur cal.
- 4) Tremper les électrodes dans la solution pH = 7, puis à l'aide des flèches, amener la valeur du pH sur 7, avant de valider. Certains modèles s'autocalibrent, dans ce cas il suffit d'attendre.

Lycée Pothier 4/9 MPSI3 – 2023/2024

IV. Réaliser 5

- 5) Rincer les électrodes entre les deux solutions tampon.
- 6) Recommencer avec la 2^{e} solution tampon à pH = 4.
- 7) Rincer de nouveau à l'eau distillée, puis appuyer sur mesure.
- 8) Le pH-mètre est prêt à être utilisé!


IV/B) 2 Dosage

Dosage



- 1) Remplir la burette avec la solution de soude. Purger la partie basse de la burette (éliminer les éventuelles bulles d'air) et ajuster le zéro de la burette. Il est impératif que la partie basse de la burette contienne de la solution titrante, sinon vos mesures vont être erronées.
- 2) Rincer la pipette avec la solution S_1 de vinaigre préparée, puis prélever $10\,\mathrm{mL}$ de cette solution et la mettre dans le bécher. Ajouter environ $30\,\mathrm{mL}$ d'eau distillée de façon à ce que les électrodes puissent tremper.
- 3) Placer les électrodes de mesures dans le bécher et mettre l'agitation magnétique en marche. Attention, le barreau magnétique ne doit pas toucher les électrodes.

1 Faire le schéma du montage sur votre compte-rendu. en indiquent totes les granders utiles



Réaliser les mesures en remplissant un tableau de valeurs permettant de tracer pH = $f(V_B)$, pour des additions de soude de 0,1,2...mL jusqu'à ce que $V_B \approx 2V_{B,equi}$.

Non corrigé.

autres de Pérvione

IV/B)3


Exploitation des mesures



Tracé de la courbe

- 1) Allumer l'ordinateur sur votre session, puis ouvrir Régressi.
- 2) Aller dans Fichier, nouveau, clavier et recopier votre tableau de valeurs $(V_B; pH)$.

- 3) Afficher le graphe pH = $f(V_B)$. Relier les points expérimentaux grâce aux options de graphe et réaliser un lissage d'ordre 3.
- 4) Afin de déterminer l'équivalence, Regressi comporte directement la méthode des tangentes. Dans le menu graphique, allez dans Outils → tangente → méthode des tangentes (avec clic) → cliquez sur un point juste avant ou juste après l'équivalence.
- $\boxed{3}$ Imprimer la courbe et relever le volume de soude versé à l'équivalence : $V_{B, \rm equi}$.



Donner la relation à l'équivalence. On notera c_1 la concentration en acide acétique du vinaigre dilué de la solution S_1 . En déduire la concentration c_0 de la solution commerciale.

——— Réponse -

Avec un tableau d'avancement, on obtient :

$$c_1 V_A = c_B V_{\text{equi}} \Leftrightarrow \boxed{c_0 = 10 \frac{c_B V_{\text{equi}}}{V_A}} \Rightarrow \underline{c_0 = 1,30 \,\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}}$$

5 Calculer l'écart **relatif** sur la concentration commerciale.

——— Réponse –

$$\varepsilon_r = \frac{|c_{0,\text{exp}} - c_{0,\text{theo}}|}{c_{\text{theo}}} \Leftrightarrow \varepsilon_r = 0.05$$

IV/C Dosage pH-métrique par suivi colorimétrique : choix de l'indicateur

Les indicateurs colorés de pH (ou indicateurs acide-base) sont des molécules qui ont la capacité de changer de couleur en fonction de l'acidité de leur milieu environnant.

IV. Réaliser 7



Rappel

La zone de virage de l'indicateur coloré doit contenir le pH à l'équivalence pH_{eq} . Ainsi, lors du saut de pH consécutif au changement de réactif limitant, il y a changement franc de la couleur de l'indicateur.

Tableau 21.1 – Indicateurs proposés.

Indicateur	Couleur acide	Zone de virage	Couleur basique
Bleu de bromothymol	jaune	[6,0;7,6]	bleu
Rouge de crésol	jaune	[7,2;8,1]	rouge
Hélianthine	rouge	[3,2;4,4]	jaune

6 Parmi les indicateurs de la table 21.1, quel indicateur coloré faudrait-il choisir pour réaliser un dosage colorimétrique du vinaigre?

- Réponse -

Il faut que le saut de pH soit le plus proche du pH à l'équivalence, ici p $H_{\rm equi}\approx 8,75$. C'est donc le rouge de crésol le plus adapté.





Important

Nous ne réaliserons pas ce dosage.

$[{ m IV/D}]$

Réalisation du dosage par conductimétrie

IV/D)1

Préparation du conductimètre

La cellule conductimétrique est constituée de deux lames planes, parallèles, en platine platiné (platine recouvert de platine par hydrolyse). Le conductimètre mesure la résistance R ou la conductance G de la colonne de solution qui est directement proportionnelle à la conductance σ . La cellule du conductimètre est conservée dans un grand bécher contenant de l'eau distillée, il ne reste plus qu'à la plonger dans la solution à étudier.

[IV/D) 2

Dosage



Dosage



- 1) Suivre le même protocole que pour le dosage pH métrique.
- 2) Mettre les $10 \,\mathrm{mL}$ de la solution S_1 préalablement préparée dans un grand bécher et ajouter de $200 \,\mathrm{\grave{a}} \,250 \,\mathrm{mL}$ d'eau distillée (la précision du volume n'a aucune importance tant qu'il est suffisant pour pouvoir négliger le volume de solution titrante versé).
- [7] Réaliser les mesures en remplissant un tableau de valeurs permettant de tracer $G = f(V_B)$, pour des additions de soude de 0,1,2...mL jusqu'à ce que $V_B \approx 2V_{B,equi}$.

	D	٠.			
_	к	œ1	1)(rı	se

Non corrigé.



IV/D) 3 Exploitation des mesures

Connectez-vous sur Capytale à l'adresse https://capytale2.ac-paris.fr/web/c/cf5a-1487558, puis :




- 1) Compléter les listes V, G de vos valeurs relevées.
- 2) Tracer le nuage de points.
- 3) Créer les listes de points correspondant aux points avant et après l'équivalence et les tracer sur le graphe correspondant.
- 4) Calculez les paramètres des fonctions affines par morceaux ainsi définies, et les tracer.

8	Relever	à l'aide	de la	souris l	e volume	de soud	e versé	à l'équivalenc	$e: V_{B,equi}$	(comme	étant
	l'interse	ction des	modé	lisations	affines), e	et rentrer	sa valeu	r dans la cellu	le correspo	ondante.	

— Réponse -

Voir https://capytale2.ac-paris.fr/web/c/87dc-3205315.



— Réponse -

Idem.



10 En déduire le degré alcoolique expérimental du vinaigre.

- Réponse

$$d = \frac{m_0}{m_V} = \frac{n_0 M}{m_V} \times \frac{V_V}{V_V} \Leftrightarrow d = \frac{c_0 M}{\rho_V}$$

11 | Calculer l'écart relatif.

— Réponse —

Capytale.



Valider : évaluation des incertitudes de mesures

L'objectif est de déterminer l'incertitude-type sur la grandeur c_1 , que l'on notera $u(c_1)$. Cette concentration est obtenue par dosage et s'obtient d'après l'expression

$$c_1 = \frac{c_B V_{B,\text{equi}}}{V_A}$$

L'obtention de $u(c_1)$ va donc être réalisée en deux temps, à effectuer sur Capytale :

- 1) Détermination de l'incertitude de type B sur les grandeurs c_B , V_{Beq} et V_A . On prendra $u(c_B)/c_B \approx 1\%$, et vous déterminerez les autres incertitudes, notamment grâce aux indications sur la verrerie.
- 2) Détermination de $u(c_1)$ par propagation des incertitudes grâce à la méthode MONTE-CARLO.

12	En tenant compte des indications precedentes, calculer $u(c_1)$ et ecrire le resultat du mesurage de
	c_1 sous la forme $M(c_1) = m(c_1) \pm u(c_1)$. Vous justifierez les incertitudes de type B que vous avez
	choisi pour $V_{B,\text{equi}}$ et V_A .
	Réponse
	•
13	En déduire l'écart normalisé sur le degré du vinaigre.
	Réponse
	•
	^