Correction du TP

I | Analyser

I/A Étude générale du dosage

$$(1) \qquad \begin{array}{c} \mathrm{CH_{3}COOH_{(aq)} + HO^{-}_{(aq)} \longrightarrow CH_{3}COO^{-}_{(aq)} + H_{2}O_{(l)}} & K \\ \\ \Rightarrow K = \frac{[\mathrm{CH_{3}COO^{-}}]_{\mathrm{eq}}c^{\circ}}{[\mathrm{HO^{-}}]_{\mathrm{eq}}[\mathrm{CH_{3}COOH}]_{\mathrm{eq}}} \times \frac{[\mathrm{H_{3}O^{+}}]_{\mathrm{eq}}}{[\mathrm{H_{3}O^{+}}]_{\mathrm{eq}}} \Leftrightarrow \boxed{K = \frac{K_{A}}{K_{e}}} \Rightarrow \underline{K = 10^{9,25} \gg 1} \quad \mathrm{donc\ totale} \end{array}$$

- ② Il y aura une variation brusque du pH, étant donné qu'avant l'équivalence on on a de l'acide à un pH \approx p K_A , et après on a des ions hydroxde donc le pH \approx 11; 12.
- (3) Ronge: gants et lunettes.


Préparation de la solution
$$S_1$$
 à doser
$$n_{\text{CH}_3\text{COOH},0} = \frac{m_{\text{CH}_3\text{COOH},0}}{M(\text{CH}_3\text{COOH})} \Rightarrow c_0 = \frac{m_0}{MV_{\text{V}}} \Leftrightarrow \boxed{c_0 = \frac{m_0 \rho_V}{Mm_{\text{V}}}} \quad \text{avec} \quad \begin{cases} m_0 = 8\,\text{g} \\ \rho_V = 1.0 \times 10^3\,\text{g} \cdot \text{L}^{-1} \\ M = 60\,\text{g} \cdot \text{mol}^{-1} \\ m_{\text{V}} = 100\,\text{g} \end{cases}$$

$$\text{A.N.} \ : \ \underline{c_0 = 1,3\,\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}}$$
 Équivalence :
$$c_0V_A = c_BV_{\text{equi}} \Leftrightarrow V_{\text{equi}} = \frac{c_0V_A}{c_B} = \underline{130\,\text{mL}} \gg \frac{V_{\text{bur}}}{2}$$

Il faut donc diluer par 10 pour avoir un volume équivalent aux alentours de 13 mL.


- \diamond Prélever un peu ($\approx 20\,\mathrm{mL}$) de vinaigre dans un bécher.
- ♦ Insérer 10,0 mL de vinaigre dans une fiole jaugée de 100,0 mL à l'aide d'une pipette jaugée.
- ♦ Ajouter de l'eau jusqu'aux 3/4 puis mélanger.
- ♦ Compléter jusqu'au trait de jauge en prenant en compte le ménisque.

II | Réaliser



- 2 Non corrigé.
 - II/B) 3 Exploitation des mesures

3



4 Avec un tableau d'avancement, on obtient :

$$c_1 V_A = c_B V_{\text{equi}} \Leftrightarrow \boxed{c_0 = 10 \frac{c_B V_{\text{equi}}}{V_A}} \Rightarrow \underline{c_0 = 1,30 \,\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}}$$
$$\boxed{\varepsilon_r = \frac{|c_{0,\text{exp}} - c_{0,\text{theo}}|}{c_{\text{theo}}}} \Leftrightarrow \underline{\varepsilon_r = 0,05}$$

5

II/C Dosage pH-métrique par suivi colorimétrique : choix de l'indicateur

6 Il faut que le saut de pH soit le plus proche du pH à l'équivalence, ici p $H_{\rm equi} \approx 8,75$. C'est donc le rouge de crésol le plus adapté.

II/D Réalisation du dosage par conductimétrie

II/D) 2 Dosage

7 Non corrigé.

II/D) 3 Exploitation des mesures

- 8 Voir https://capytale2.ac-paris.fr/web/c/87dc-3205315.
- 9 Idem.

10

$$d = \frac{m_0}{m_V} = \frac{n_0 M}{m_V} \times \frac{V_V}{V_V} \Leftrightarrow \boxed{d = \frac{c_0 M}{\rho_V}}$$

11 Capytale.

III Valider : évaluation des incertitudes de mesures

12

13