# indexing 参考资料

概要:基于指数变换的适应度计算。

#### 描述:

该函数对目标函数值 ObjV 作指数变换,使其变成受 $\beta$  影响的指数尺度的适应度值。变换公式:  $Fit = e^{-\beta*ObjV} + 1$ 

该函数遵循"最小适应度为0"的约定(特殊情况除外)。

## 语法:

FitnV = indexing(ObjV)

FitnV = indexing(ObjV, CV)

FitnV = indexing(ObjV, CV, Beta)

## 详细说明:

该函数先将个体的目标值 ObjV 进行 0-1 标准化,然后进行指数变换,最终返回一个代表种群适应度的列向量 FitnV。

CV 是一个可选参数,表示个体违反约束程度的矩阵,每一行对应一个个体,每一列对应一个约束条件。CV 的元素小于等于 0 表示对应个体满足该对应的约束,大于 0 表示违反该约束,越大表示该个体违反该约束的程度越大。

Beta 是一个正实数,其值影响指数变换。缺省情况下默认 Beta 为 1。

注: Geatpy 的适应度遵循"种群目标函数值越大,适应度越小"的原则。

并且当子种群的所有个体的目标函数值相等时,其对应的适应度值均为1。

### 特别注意:

本函数是根据传入参数 ObjV 来计算适应度的,且遵循"种群目标函数值越大,适应度越小"的原则,因此在调用本函数前,需要对传入的 ObjV 乘上'maxormins'(最大最小化标记)。但是,由于返回的是 FitnV,它与 ObjV 在含义上无关了,因此不需要对其乘上'maxormin'进行还原。

#### 应用实例:

现有一个拥有 5 个个体的种群,每个个体的目标函数值为 1,2,2,4,5,求其指数尺度变换的适应度值。

import geatpy as ea
ObjV = np.array([[1],[2],[4],[5]])
CV = np.array([[0],[0],[0],[0]])
FitnV = ea.indexing(ObjV, CV, 2) # 设定Beta值为2

$$FitnV = \begin{pmatrix} 1\\ 1.60653066\\ 1.60653066\\ 1.22313016\\ 1.13533528 \end{pmatrix}$$