Chapitre 1 : Electrostatique

I) Forces, champs et potentiels II) Le dipôle électrique III) Flux du champ électrique 1)Préliminaire – angle solide

2)Définition 3)Flux électrique 4)Théorème de Gauss

IV) Conducteurs en équilibre V) Condensateurs

Chapitre 2 : Magnétostatique

I) Forces magnétiques subies par des charges en mouvements II) Effets magnétiques produits par des courants continus

III) Travail des forces magnétiques au cours du déplacement d'un circuit. IV) Phénomène d'induction. V) Le dipôle magnétique.

Enoncé du théorème de Gauss:

Le flux sortant du champ électrostatique à travers une surface S fermée dans le vide est égal à la somme des charges intérieures au volume délimité par S divisé par la permittivité ε₀.

$$\varphi = \iint_{S} d\varphi = \iint_{S} \overrightarrow{E} \cdot \overrightarrow{dS} = \frac{\sum q_{i}}{\varepsilon_{0}}$$

* théorème de flux-divergence (= théorème de Green-Ostrogradski) :

$$\iiint\limits_V \left(\overrightarrow{\nabla}.\overrightarrow{X} \right).dV = \iint\limits_S \overrightarrow{X}.\overrightarrow{dS}$$

S est le contour du volume V

 $\overrightarrow{\nabla}$ opérateur nabla ; $\overrightarrow{\nabla} . \overrightarrow{X} : div \overrightarrow{X}$

D'où la forme locale du théorème de Gauss :

$$div\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

22

Chapitre 1 : Electrostatique

I) Forces, champs et potentiels électriques II) Le dipôle électrique

III) Flux du champ électrique IV) Conducteurs en équilibre

1) Conducteur en équilibre <u>électrostatique</u>
2) Phénomène d'influence électrique

3) Écran électrique

V) Condensateurs

Chapitre 2 : Magnétostatique

I) Forces magnétiques subies par des charges en mouvements II) Effets magnétiques produits par des urants continus III) Travail des forces magnétiques au cours du déplacement d'un circuit.


IV) Phénomène d'induction. V) Le dipôle magnétique.

La quantité totale d'électricité porté par un conducteur isolé est constante.


Un conducteur électrique est un corps dans laquelle les charges électriques peuvent se déplacer librement.

Un conducteur est en équilibre lorsque toutes les charges sont en équilibre.

Les forces sur les charges intérieures sont alors nulles et celles sur les charges superficielles ne peuvent-être que perpendiculaires au conducteur et dirigées vers l'extérieur.



Lorsqu'on plonge un conducteur dans champ électrique externe, ceci brise l'équilibre électrostatique, car les électrons libres sont sujets à être déplacés en raison de la force électrique externe.



Le déplacement des électrons produit une séparation de charges. L'accumulation des électrons dans le bas du conducteur produit un manque d'électrons dans le haut du conducteur.

Le processus de séparation cesse lorsque le champ électrique total = induit + externe est égal à zéro.

23