```
1 /** PCO 2015 YTA Buffer2Conso. Tampon simple, 1 producteur - 2 consommateurs.
   * --- 3eme solution - avec moniteurs/QWaitCondition ---
   * Objectif: parfaitement fonctionnel. Commentaire: parfait (avec corrections...)
  template<typename T> class Buffer2Conso3 : public AbstractBuffer<T> {
4
  private:
5
6
      T element; // contenu du buffer
      QWaitCondition* waitIsFull; // consommateur en attente que le buffer soit pleir
7
      QWaitCondition* waitIsEmpty; // producteur en attente que le buffer soit vide
8
      QMutex* mutex; // protège les variables ci-dessous
9
      bool full; // indique l'état du tampon: plein ou vide.
10
       int nbConsommation; // nombre de consommation effective du tampon.
11
  public:
12
      Buffer2Conso() {
13
          waitIsFull = new QWaitCondition();
14
          waitIsEmpty = new QWaitCondition();
15
           mutex = new QMutex();
16
           nbConsommation = 0;
17
           full = false; // vide
18
19
      virtual ~Buffer2Conso() {
20
           delete waitIsFull;
21
           delete waitIsEmpty;
22
23
           delete mutex;
      }
24
25
      virtual void Buffer2Conso::put(T item) {
26
27
           mutex->lock();
           while (full) { // prélude: si c'est déjà plein: on se met en attente.
28
               waitIsEmpty->wait(&mutex);
29
30
           element = item; // critique: poser l'element.
31
           full = true; // post-lude: on libère un consommateur s'il y en a en attente
32
          waitIsFull->wakeOne(); // réveille éventuel d'un consommateur en attente
33
           mutex->unlock(); // à faire APRES le wake (ici serait aussi ok avant car wh

34
      }
35
36
      virtual T Buffer2Conso::get(void) {
37
           mutex->lock();
38
           while(!full) { // prélude: s'il n'y a rien à consommer: on se met en attent
39
               waitIsFull->wait(&mutex);
40
           }
41
           T item = element; // section critique: récupérer l'élément.
42
           nbConsommation++; // il y a eu consommation!
43
           if (nbConsommation == 2) { // nombre de conso max: reset, le tampon devient
44
               nbConsommation = 0; // reset des consommations
45
               full = false;
46
               waitIsEmpty->wakeOne(); // réveil éventuel d'un producteur en attente.
47
48
           } else { // sinon, il peut encore y avoir consommation.
               waitIsFull->wakeOne(); // réveil éventuel d'un 2e consommateur en atter
49
50
           mutex->unlock(); // à faire APRES le wake (ici serait aussi ok avant car wh

51
52
           return item; // on retourne l'élément
      }
53
54 | };
```