Forcer la fermeture d'une application qui ne répond pas

DOC029 | applications | Français
Champ : PC sous Windows 11 (cas PC02 - application bloquée)
Synthèse FixIT fondée sur Acer Support - 30 octobre 2026

Reconnaître la situation

Une application est figée (« Ne répond pas »), la fenêtre reste blanche ou le clic sur la croix de fermeture ne produit aucun effet. Forcer la fermeture interrompt directement le processus : c'est une mesure de dernier recours, qui fait perdre les données non enregistrées.

Méthode 1 - Raccourci Alt + F4

Sélectionner la fenêtre bloquée puis appuyer sur Alt + F4 pour demander sa fermeture immédiate.

Méthode 2 - Gestionnaire des tâches (recommandée)

• Ouvrir le Gestionnaire des tâches avec Ctrl + Maj + Échap.

• Dans l'onglet Processus, sélectionner l'application qui ne répond pas.

• Cliquer sur Fin de tâche pour forcer sa fermeture.

Méthode 3 - Depuis la barre des tâches (Windows 11)

Après avoir activé l'option « Terminer la tâche » dans Paramètres > Système > Espace développeurs, il suffit de faire un clic droit sur l'icône de l'application dans la barre des tâches, puis de choisir Terminer la tâche.

Méthode 4 - Ligne de commande

• Invite de commandes : taper tasklist pour repérer le programme, puis taskkill /IM nom_du_programme.exe /F.

• PowerShell : Stop-Process -Name "nom_du_programme" -Force.

Après la fermeture forcée

Si l'application se bloque souvent, la mettre à jour ou la réparer (Paramètres > Applications), vérifier la mémoire et le disque dans le Gestionnaire des tâches, et redémarrer le PC si le système reste instable.

Source officielle et article complet :
https://community.acer.com/fr/kb/articles/15926-comment-forcer-le-depart-dun-programme-dans-windows-11

Synthèse non exhaustive, rédigée par FixIT ; consulter l'article d'origine pour la procédure détaillée.