Glava 14: Inicijalizacija

- Inicijalizacija
- Konstantna inicijalizacija
- Inicijalizacija nulom
- Podrazumevana inicijalizacija
- Inicijalizacija vrednošću
- Inicijalizacija kopiranjem
- Direktna inicijalizacija
- Inicijalizacija listom
- Agregatna inicijalizacija
- Inicijalizacija referenci



Inicijalizacija

- * Sve nelokalne varijable (objekti i reference) sa statičkim trajanjem skladišta, a to obuhvata statičke podatke članove i varijable definisane u oblasti važenja prostora imena, inicijalizuju se pri pokretanju programa, pre poziva funkcije *main* (mada to nije garantovano i nije uvek slučaj, kao što je ranije objašnjeno)
- * Sve varijable sa životnim vekom vezanim za nit (*thread_local*) inicijalizuju se pri pokretanju niti, pre izvršavanja funkcije niti
- * Obe ove kategorije varijabli inicijalizuju se u dve faze, sledećim redom:
 - Statička inicijalizacija (static initialization)
 - Dinamička inicijalizacija (dynamic initialization)
- Statička inicijalizacija vrši se za vreme prevođenja
- * Dinamička inicijalizacija se konceptualno vrši nakon statičke inicijalizacije, a praktično za vreme izvršavanja (pokretanja) programa, mada je u nekim slučajevima moguće, a to je prevodiocu i dozvoljeno, da i nju izvrši za vreme prevođenja (tzv. rana dinamička inicijalizacija, early dynamic initialization)