1.1 Волновое движение и гармонические волны

🙇 🙇 В материале могут быть опечатки и ошибки 🙇 🙇


Новоженов Павел ЭН-26

Onp. Волнами называются возмущения распространяющиеся в этой среде и несущих с собой энергию.

"Перенос энергии происходит без переноса вещества."

Наиболее важными и часто встречающимися волнами являются упругий волны, в том числе звуковые, волны на поверхности воды, электро-маг волны.

Волны распространяющиеся в среде называются **продольными** если колебания частиц около своих положений равновесия происходят вдоль направления распространения волны и **поперечными**, если эти колебания происходят перпендикулярно направлению распространения волны.



Волновое уравнение для плоской волны распространяющейся вдоль оси x:

$$\xi(x,t)=f(t-rac{x}{v}),v$$
 — скорость распространения $t=0,x=0 o \xi(0,0)=0$ $t=t_1,x=vt_1 o \xi(t_1,x_1)=f\left(t_1-rac{vt_1}{v}
ight)=\xi(0,0)$

Onp. Волны, которые описываются функцией косинуса или синуса, называются **гармоническими**.

Функция любого вида может быть представлена в виде суперпозиции гармонических функций. Разобравшись с гармоническими волнами, разберемся со всеми остальными.

$$\xi(x,t) = a\cos[\omega(t-rac{x}{v})+lpha]$$

$$\omega=2\pi
u,\,\,T=rac{2\pi}{\omega}=rac{1}{
u}$$

 $\mathit{Onp}.$ Длинна волны λ - расстояние, на которое распространяется возмущение за один период.

$$\lambda = vT$$
 $\xi(x,t) = a\cos[\omega t - kx + lpha]$ $k = rac{\omega}{rac{\lambda}{T}} = rac{2\pi}{\lambda}$

Если среда забирают энергию у волны, амплитуда убывает по экспоненциальному закону:

$$\xi(x,t) = a_o e^{-\gamma t} \cos[\omega t - kx + \alpha]$$

Onp. **Волновая поверхность** - геометрическое место точек, колеблющихся в одинаковой фазе.

Onp. **Волновой фронт** - геометрическое место точек, до которого доходят колебания в определенный момент времени.

Уравнение плоской волны в пространстве:

$$\xi(ec{M},t) = a\cos(\omega t - ec{k}ec{r} + lpha)$$

Волновой вектор k перпендикулярен волновой поверхности и указывает направление в котором фаза волны перемещается со скоростью v.


$$ec{k}=kec{n}$$

Сферические волны

$$\xi(ec{r},t) = rac{a}{r} \mathrm{cos}(\omega t - k r + lpha)$$

На больших расстояниях и на небольшой площади сферические волны можно считать плоскими

1.3 Скорость упругих волн в тонком стержне



Рассмотрим распространение волн в тонком стержне. Функция ξ характеризует отклонение участка от положения равновесия.