Основы языка Assembler Связь с программами на других языках

Регистры общего назначение



РЕГИСТР ФЛАГОВ

31	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
					OF	DF			SF	ZF		AF		PF		CF

31	15	0
	IP	EIP

РЕГИСТР СЧЕТЧИК КОМАНД

Основные понятия языка ассемблера


• Директива эквивалентности позволяет описывать константы:

<имя> EQU < операнд> A EQU 100

• Директивы определения данных

DB (define byte) – определяет переменную размером в 1 байт; mass db 250 dup ("*") a db 10011001b mem DD EC341D7Fh

- *DW* (*define word*) определяет переменную размеров в 2 байта (слово);
- *DD* (*define double word*) определяет переменную размером в 4 байта (двойное слово);
- *DQ* (*define quad word*) определяет переменную размером в 8 байт (учетверённое слово);
- DT (define ten bytes) определяет переменную размером в 10 байт.



Пример прямой адресации

```
mov BP,SP
mov AX,4C00h
```

mov DX, offset mas mass db 250 dup ('*')

mov DL,'!'

mem1 DW 1D7Fh mov ax,mem1

mem1 DD EC341D7Fh mov ax, word ptr mem1 ;ax=1d7f mov bx, word ptr mem+2 ;bx=ec34

Млад байт	ший	Старший байт		
7F	1D	34	EC	

Пример косвенной адресации

mem1 DW 1D7Fh lea bx,mem1 mov ax,[bx]

1CB6	1CB7]	bx		ax	
7F	14	→	1CB6	>	1A7F	
	Δ, ,					-

```
mov DX,[BP]
mov AL, [DI]
```

```
s1 DB "String 1"
lea EBX,s1
mov al, byte ptr [EBX][5] ;al="g"
```

```
mas db 1,2,5,3,7,9,8,3,4
mov BX,2
mov DL,mas[BX] ; dl=5
```

```
Такой же результат даст такая последовательность команд: mov BX,offset mas mov DL,2[BX] ; mov DL, [BX+2] mov DL, [BX]+2
```

Команды передачи данных

MOV des, sour

Примеры:

Mov ax,[numb]

Mov [numb],bx

Mov ax,bx

Mov ax, word ptr[bp+4]

Mov word ptr [bp],14h

In reg, port

OUT port, reg

Примеры:

In ax,dx

In ax,ox60

ОШИБКА!!

Mov [num_two],[num_one]

Правильно:

Mov ax,[num_one]

Mov [num_two],ax

ОШИБКА!!

Mov ax,ebx

Правильно:

Mov ax,0

Mov ax,bx

Арифметические команды:

ADD 01,02	INC o1	MUL sour	IMUL sour
Sub 01,02	DEC o1	DIV sour	IDIV sour
Примеры: Add eax,8 Sub ecx, ebp Add byte [numb],4	Примеры: Inc ax Dec dword [numb]	Пример: Mov ax,bx Mul cx ;ax=bx*cl Mov ax,13 Mov cx,3 Div cx ; ax=4 dx=1	Пример: Imul ecx ;edx:eax=eax*ecx Imul edx,6 ;edx=edx*6 Imul ecx,edx,11 ;ecx=edx*11

Логические команды:

AND 01,02 Or 01,02 XOR 01,02 NOT 01

Пример маскирования: OR al, 10101010b

КОМАНДЫ ПЕРЕДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ

Безусловный переход:

Jmp adr

•••


L1: mov bx,ax Jmp L1

Условные переходы: Jx adr переход по равенству флага JNx adr переход по неравенству флага

Jz adr; переход если флаг ZF=1 Jc adr; переход если флаг CF=1 Js adr; переход если флаг SF=1 Jo adr; переход если флаг OF=1

01==02	01!=02	01>02	01<02	01<=02	01>=02
	01<>02				
JE(JZ)	JNE(JNZ)	JA(JNBE)	JB(JNAE)	JNA(JBE)	JNB(JAE)
					,
Переход	Переход	Переход	Переход	Переход	Переход
если	если	если	если	если	если
равно	не равно	больше	меньше	не больше	не меньше

Mov bl,1 Cmp al,cl Je end_if Mov bl,2 Cmp al,cl Ja end_if Mov bl,3 End_if:



Переход по счетчику LOOP metka

start: mov cx,10

for_loop:

...

Loop for_loop

final:

Команды обработки стека:

```
PUSH 01
POP 01
```

Пример:

Mov ax, ox1234

Mov bx, ox5678

Push ax

Push bx

•••

Pop bx


Pop ax

Команды вызова процедуры и возврата: CALL adr RET

Команда загрузки эффективного адреса LEA 01,[02]


Команды сдвига:

SHR 01 {,size}
SHL 01 {,size} логический сдвиг числа



SAR o1 {,size}

SAL o1 {,**size**} арифметический сдвиг числа




RCR o1 {,size}

RCL o1 {,size} циклический сдвиг через флаг переноса

ROR o1 {,size}



ROL o1 {,size} циклический сдвиг с выносом во флаг переноса



ПРИМЕР: Подсчет количества двоичных единиц в числе

Xor bx,bx

Mov cx,16

Repeat:

Shr ax,1

Jnc not_one

Inc bx

Not_one: Loop Repeat

Команды сравнения:

Временное изменение типа переменной:

CMP 01,02

Cmp dl,ah

type Ptr выражение

Cmp ax,4

TEST 01,02

Mov ax, word ptr [bp+4]

Test ax,00000100b

Псевдокоманды определения констант **DB,DW,DD**

s db 0X55 s1 db 0x55,0x56,'a','hello' ; байтовая последовательность 55 56 61 48 65 6f 6c 6c s3 dw 0x1234 34 12 s4 dd 0x12345678 78 56 34 12



Каркас программы

- .MODEL FLAT, STDCALL
- .DATA
- <инициализируемые данные>
- .DATA?
- < неинициализируемые данные>
- .CONST
- < константы>
- .CODE
- <метка> proc
- < код>
- <метка> endp

END

Интерфейс с языками высокого уровня

Возврат значений из процедур ассемблера


Размер	Регистр (регистровая пара), в котором возвращается значение			
1 байт	AL			
2 байта	AX			
4 байта	EAX			
более 4 байт	процедура должна зарезервировать место для возвращаемого значения и передать его адрес в регистровой паре EDX:EAX.			

Директивы передачи параметров

Директива	Передача параметров	Очистка стека	Использование
			регистров
fastcall (register)	Слева направо	Процедура	eax,edx,ecx (pascal)
			ecx,edx (VC++)
pascal	Слева направо	Процедура	нет
cdecl	Справа налево	Вызывающая	нет
		программа	
stdcall	Справа налево	Процедура	нет




Младшие адреса



void _stdcall Myproc (int param1,int param2)
int AddTwo (int,int)

Выход из подпрограммы

Младшие адреса



stdcall

_*uмя@nn* _Myproc@8

Myproc(10,15);

push 15; Второй аргумент push 10; Первый аргумент call _Myproc@8

C_AddTwo
int c=AddTwo(10,15);

↓

push 15; Второй аргумент push 10; Первый аргумент call _AddTwo add esp 8

Стековый фрейм

Для создания стекового фрейма программа должна выполнить перечисленные ниже действия:

- поместить аргументы в стек;
- вызвать процедуру командой CALL, в результате чего адрес возврата помещается в стек;
- в начале выполнения процедуры сохранить в стеке регистр EBP;
- загрузить в регистр EBP текущий указатель стека из регистра ESP.

```
.MODEL FLAT, C
Пример вызова функции
                                         .CODE
extern "C" int razn(int a, int b);
                                         razn proc a:dword, b:dword
                                                  ;push ebp
void main()
                                                  ;mov ebp,esp
                                                  mov eax,word ptr [ebp+8]
                                                  mov ebx, word ptr [ebp+12]
int a,b,c;
                                                  sub eax,ebx
a = 20;
                                                  ;mov esp,ebp
                                                  ;pop ebp
b=10;
                                                  ret
c=razn(a,b);
                                         razn endp
                                         end
cout << c << "\n";
           Структура стекового фрейма функции razn
```

Адрес в SP	Содержимое		
0x0000FFE6	xxxx	Предыдущее значение BP	BP
0x0000FFEA	xxxx	Адрес возврата в main	BP+4
0x0000FFEE	0014	Значение переменной "а"	BP+8
0x0000FFF2	000A	Значение переменной "b"	BP+12

Пример вызова процедуры

```
extern "C" void sum(int a, int b, int & c);
void main()
{
int a,b,c;
a=10;
b=20;
sum(a,b,c);
cout << c <<"\n";
}</pre>
```

Содержимое регистра ВР	ВР
Адрес возврата в main	BP+4
Значение переменной "а"	BP+8
Значение переменной "b"	BP+12
Адрес переменной "с" в процедуре	BP+16
main	

```
.MODEL FLAT,C;
.CODE
sum proc a:dword, b:dword,cp:ptr dword
        push ebp
        mov ebp,esp
        push eax
        push ebx
        push esi
        mov eax,dword ptr [ebp+8];
        mov ebx,dword ptr [ebp+12];
        add eax,ebx
       mov esi, dword ptr [ebp+16];
       mov [esi],eax;
        pop esi
        pop ebx
        pop eax
        mov esp,ebp
        pop ebp
        ret
        endp
sum
        end
```

Вызов функции с локальными переменными

C=(A+B)+(B-A)*B*Aextern "C" int calc(int a, int b); void main() {int a,b,c; a=10; b=20; c = calc(a,b); cout << c <<"\n";

Содержимое	
место для 2-ой локальной.	BP-8
переменной	
место для 1-ой локальной.	BP-4
переменной	
Содержимое регистра ВР	BP
Адрес возврата в main	
Значение переменной "а"	BP+8
Значение переменной "b"	BP+12

```
.MODEL FLAT,C
.CODE
calc proc a:dword, b:dword
push ebp
mov ebp,esp
sub esp,8;
push ebx
mov eax,dword ptr [ebp+8]; a
mov ebx,dword ptr [ebp+12]; b
add eax,ebx
mov dword ptr [ebp-4],eax ; a+b
mov eax, dword ptr [ebp+8]
sub ebx,eax
mov dword ptr [ebp-8],ebx; b-a
mov ebx,dword ptr [ebp+12]
mul ebx ; a*b
mul dword ptr [ebp-8] ; a*b*(b-a)
add eax,dword ptr [ebp-4]; ab(b-a)+(a+b)
pop ebx
mov esp,ebp
pop ebp
ret
calc endp
end
```