
操作系统第六章文件管理

6.1 Unix V6++的文件系统静态结构



一、磁盘 c.img



[0, 200]

文件区 (离散存储管理方式)

盘交换区放进程图像,连续存放。位置[18000,20000)。

文件区存放文件。位置[200,18000)。文件分块,逻辑块的大小与磁盘物理块相等。文件离散存放,相邻逻辑块物理上可以不相邻,但连续存放一定可以提升文件访问性能。

0#扇区,引导扇区,boot程序,负责装载 kernel.exe [1, 200),内核 kernel.exe



一般而言, 磁盘

主硬盘

普通的文件卷

引导扇区

盘交换区 (optional) 文件区 (基本文件系统) 文件区 (无内核)

以下,我们考虑Unix V6++格式的普通文件卷

Unix V6++格式的普通文件卷



0, 1

超级块 Inode 区 文件区

```
class SuperBlock
                   /* Inode区尺寸,数据块数量 */
 int
      s isize;
                   /* 磁盘数据块总数 */
      s fsize:
 int
                   /* 直接管理的空闲盘块数量 */
      s nfree;
 int
      s_free[100];
                   /* 直接管理的空闲盘块索引表 */
 int
                                                        磁盘空闲资源管理:
                   /* 空闲盘块索引表的锁 */
      s_flock;
 int
                                                        空闲盘块号栈
                   /* 直接管理的空闲外存Inode数量 */
      s_ninode;
 int
                                                        空闲Inode号栈
                   /* 直接管理的空闲外存Inode索引表 */
      s_inode[100];
 int
      s_ilock;
                   /* 空闲Inode表的锁 */
 int
                   /* 内存super block副本的修改标志, 卸载时需要写回磁盘 */
      s_fmod;
 int
                   /* 本文件系统只能读出 */
      s_ronly;
 int
                   /* 最近一次更新时间 */
 int
      s time;
      padding[47];
                   /* 填充使SuperBlock块大小等于1024字节, 占据2个扇区 */
 int
```



Unix V6++格式的普通文件卷

/			
超级块	Inode⊠	文件区	

超级块 SuperBlock



超级块	Inode⊠		文件区	
	IIIOGC 🔀		文厂区	

```
class SuperBlock
               // 1024字节, 0#、1#扇区
                      /* Inode区尺寸,数据块数量 */
       s isize;
 int
                      /* 磁盘数据块总数 */
       s_fsize;
 int
 int
       s nfree;
                      /* 直接管理的空闲盘块数量 */
       s_free[100];
                  /* 直接管理的空闲盘块索引表 */
 int
                                                     磁盘空闲资源管理:
       s flock;
                      /* 空闲盘块索引表的锁 */
 int
                                                       空闲盘块号栈
       s_ninode;/* 直接管理的空闲外存Inode数量 */
 int
                                                       空闲Inode号栈
 int
       s_inode[100]; /* 直接管理的空闲外存Inode索引表 */
       s ilock;
                      /* 空闲Inode表的锁 */
 int
                      /* 内存super block副本的修改标志,卸载时需要写回磁盘 */
 int
       s fmod;
                      /* 本文件系统只能读出 */
 int
       s ronly;
 int
       s time;
                      /* 最近一次更新时间 */
                      /* 填充使SuperBlock块大小等于1024字节,占据2个扇区 */
 int
       padding[47];
```




超级块	文件区
-----	-----

0	8			8n
1	9			8n+1
	,			
7	15			8n+7

 $n = s_i = 1$

分配单位,64字节

```
class DiskInode // 64字节
```

```
public:
```

unsigned int d_mode; /* 文件类型 和 访问控制位 */

int d_nlink; /* 硬联结计数,即该文件在目录树中不同路径名的数量 */

shortd_uid;/* 文件所有者的uid*/shortd_gid;/* 文件所有者的gid */

int d_size; /* 文件长度, 字节为单位 */

int d_addr[10]; /* 地址映射表,登记逻辑块和物理块之间的映射关系 */

int d_atime; /* 最后访问时间 */ int d_mtime; /* 最后修改时间 */



文件区

超级块 Inode区	文件区
------------	-----

存放普通文件数据块, 目录文件数据块, 文件的索引块

- 普通文件数据块,文件数据
- 目录文件数据块, 16个元素的目录项数组, 每个元素对应一个等长目录项, 32字节
- 文件索引块, 128个元素的整数数组,每个元素对应一个逻辑块,其内容是一个分配给这个逻辑块的磁盘物理块号。0表示逻辑块是空的,尚无数据。


分配单位,数据块 (**512**字节)

一个目录项 + 一个 Inode + 若干磁盘数据块

普通磁盘文件

例1: 磁盘上的8#文件 foo

- 目录项在父目录文件里。
- 文件的 ID 是分配给这个文件的 DiskInode 的 ID。所以, foo 文件的 DiskInode 存放在 8号 inode的位置: 3#扇区, 0~63字节。
- 分配给这个文件的磁盘数据块组成一棵混合索引树,叶子节点装文件数据,中间节点装索引块。根是DiskInode中的地址映射表 d_addr。





普通磁盘文件的DiskInode

class DiskInode
{
public:
 unsigned int d_mode;
 int d_nlink;
 short d_uid;
 short d_gid;
 int d_size;
 int d_addr[10];
 int d atime;

d_mtime;


d_uid = 执行 create 系统调用创建该文件的进程的 p_uid

creat(name, mode); RWXRWXRWX 1: 如果本文件是可执行文件,那么当它对应的进程 文件长度类型 1: 大型或巨型文件 退出时,不释放该进程程序段在盘交换区上的映像 1: 该节点已经分配 0: 在上述情况下,释放程序段映像 0: 该节点未分配 14 13 11 文件类型编码 **ILARG ISGID ISVTX** IREAD IWRITE **IEXEC** IREAD | IWRITE **IEXEC** IREAD | IWRITE **IEXEC** IALLOC ISUID 所有者对文件的访问权 同组其他用户的访问权 其他用户的访问权 针对可执行文件。进程 10: 目录文件 执行这个应用程序时, 1: 具有相应权限 $p_uid = d_uid$ 0: 没有相应权限

int


文件的混合索引树

```
class DiskInode
public:
    unsigned int d_mode;
                 d nlink;
    int
    short
                 d_uid;
                 d_gid;
    short
    int
                 d_size;
                 d_addr[10];
    int
                 d_atime;
    int
    int
                 d_mtime;
```





文件的硬链接数 d_nlink



da目录文件中的目录项

"alias\0" 100

dba目录文件中的目录项

"a\0" 100


100#inode

d_link (2)

2个绝对路径名 (1) /da/alias (2) /db/dba/a



目录文件 /dev



class DiskInode public: unsigned int d_mode; 10 shell bin etc dev d_nlink; int d_uid; () short d_gid; short int d_size; $d_addr[10]; d_addr[0] = 63$ int d_atime; int int d_mtime;

60#扇区

	1	.\0
	1	\0
	2	bin\0
	3	etc\0
	4	dev\0
	5	home\0
	6	shell\0
_	0	0
	0	0


63#扇区

4	.\0
1	\0
7	tty1\0
0	0
0	0

电信学院计算机系 邓蓉



特殊文件:字符设备文件/dev/tty1



```
class DiskInode
public:
    unsigned int d_mode; 01
    int
                d nlink;
    short
                d uid; ()
    short
                d_gid;
    int
                d size;
                d addr[10];
    int
                d_atime; d_addr[0] = major, minor
    int
    int
                d mtime;
```

63#扇区(/dev目录文件)

4	.\0
1	\0
7	tty1\0
0	0
0	0


```
class DeviceManager
{
    BlockDevice *bdevsw[MAX_DEVICE_NUM];
    CharDevice *cdevsw[MAX_DEVICE_NUM];
};
```



磁盘空闲资源

超级块	Inode∑		文件区	
101/1/			~ I I E	

0	8			8n
1	9			8n+1
,				
7	15			8n+7



空闲 Inode 可以分配给新文件 或 新目录

分配: create, mkdir

释放: delete, rmdir

空闲盘块可以分配给文件或目录

分配: write (文件), create、mkdir (目录) 释放: unlink (文件), unlink、rmdir (目录)



磁盘空闲资源管理

超级块	Inode⊠		文件区	
100/10/1	1110000		<u> </u>	

```
class SuperBlock
                         /* s_free中空闲盘块数量。s_free[-- s_nfree]是出栈操作 */
        s_nfree;
  int
                         /* 空闲盘块号栈的首部 */
        s_free[100];
  int
                         /* 空闲盘块号栈的锁 */
        s_flock;
  int
  int
        s_ninode;
                        /* 空闲 DiskInode 数量, s_inode[-- s_ninode]是出栈操作 */
                      /* 空闲Inode栈, 可以存放100个空闲 DiskInode号*/
        s_inode[100];
  int
                        /* 空闲Inode栈的锁 */
  int
        s_ilock;
};
```



磁盘空闲资源管理

\	超级块	Inode⊠	文件区
		IIIOGO 🔀	


```
class SuperBlock
{
    int    s_nfree;
    int    s_free[100];
    int    s_flock;

    int    s_ninode;
    int    s_inode[100];
    int    s_ilock;

};
```

空闲盘块号栈很长,记录磁盘上所有的空闲盘块。 空闲Inode栈很小,只能存100个空闲 inode。

两者之间的差异, 在于是否有办法从内容物判断一个单元是否空闲。



DiskInode空闲的判断条件: IALLOC是0 & 内存Inode池中没有这个Inode。



空闲 inode 管理


FileSystem::IAlloc(dev)

FileSystem::IFree(dev, num)

```
回收num#的i节点: ifree(dev,num)
if (s_ninode! =100)
s_inode[s_ninode++]=num;
```



空闲盘块管理



利用Super Block和空闲盘块本身存放空闲盘块号栈 不消耗额外磁盘空间

FileSystem::Alloc(dev)

```
1、n=s_free[--s_nfree]; // pop

2、if (s_nfree==0)
将n#扇区开头的404字节复制到 SuperBlock,
覆盖 s_nfree和s_free;

3、return(n);
```

FileSystem::Free(dev, num)

```
if (s_nfree==100) //新组长空闲块num,装入SuperBlock中的链接信息 {
    将 SuperBlock 中, s_nfree 和 s_free、s_nfree复制 到num#扇区;
    s_nfree=0;
}
s_ free[s_nfree++] = num; // pop
```



空闲资源管理 位示图 (bit map)

Unix 卷

超级块 IB DB inode区 数据区

IB: inode bitmap (1个bit, 1个inode。 M 个bit)

DB: data bitmap (1个bit, 1个物理块。N个bit)

M是inode的总数 N是磁盘数据块的总数

操作系统 第六章 文件管理

6.2 Unix V6++文件系统的使用

同济大学计算机系



Part 1 普通文件的使用 1

```
文件描述符
```

```
→fd = open(文件名, mode); // 用前打开。mode是文件打开方式
(1) 读 FREAD (2) 写 FWRITE (3) 读写 FREAD | FWRITE
```

文件访问

- count = read(fd, &array, nbytes);
- count = write(fd, &array, nbytes);
- seek(fd, offset, ptrname);

close(fd); // 用完关闭

2、文件的读写指针

fd = open(文件名, mode);

文件访问

- count = read(fd, &array, nbytes);
- count = write(fd, &array, nbytes);
- seek(fd, offset, ptrname);

close(fd); // 用完关闭

进程用 fd 标识文件访问会话

每个文件访问会话有一根读写指针 f_offset

- open 返回时, f_offset == 0。
- read / write 系统调用从读写指针当前位置开始,向后连续读/写nbytes个字符。读写操作完成之后 f_offset += count。

seek (Iseek), 调整读写指针的值

- ptrname==0, f_offset = offset
- ptrname==1, f_offset += offset
- ptrname==2, f_offset = d_size + offset



3、顺序读写和随机读写

(1) 顺序读写。程序不使用seek系统调用改变读写指针。read/write 在上次结束的位置往后读/写。

```
fd = open( file, mode);
```

文件访问

count = read(fd, &array, nbytes);

•••••

count = read(fd, &array, nbytes);

.....

close(fd); // 用完关闭

(2) 随机读写。程序使用seek系统调用设置下次read/write 系统调用的起始偏移量

fd = open(file, mode); 文件访问(交织)

- count = read(fd, &array, nbytes);
- count = write(fd, &array, nbytes);
- seek(fd, offset, ptrname);

close(fd); // 用完关闭



例:顺序读

```
fd = open( file, mode);

count = read( fd, &array, 1000); // [0,1000)

处理array中读到的文件数据

• count = read( fd, &array, 500); // [1000,1500)

处理array中读到的新数据

close( fd ); // 用完关闭
```



例: 随机读

```
fd = open( file, mode);

count = read( fd, &array, 1000); // [0,1000)

    处理array中读到的文件数据

seek( fd, 5000, 0);

count = read( fd, &array, 500); // [5000,5500)

    处理array中读到的新数据

close( fd ); // 用完关闭
```



4、读写指针是会话的属性

假设foobar.txt文件的内容是字符串"1234567890"。 请问,这个程序的输出是什么?

```
int main()
{
    int fd1, fd2;
    char c;

    fd1 = Open("foobar.txt", O_RDONLY, 0);
    fd2 = Open("foobar.txt", O_RDONLY, 0);
    Read(fd1, &c, 1);
    Read(fd2, &c, 1);
    printf("c = %c\n", c);
    exit(0);
}
```

open, 打开文件、开启会话 create, 创建新文件、开启会话 close, 关闭会话

父进程创建子进程(fork),子进程继承父进程已开启的会话,共享 f_offset(一份)

成熟的exec系统调用。有些会话系统调用完成后会保持,有些需关闭。fd位图对此进行描述。



5、打开文件结构

```
class User
{ ......
    OpenFiles u_ofiles; // 进程的打开文件表 ......
}


class OpenFiles
{ .....
    File *ProcessOpenFileTable[NOFILES];
}
// 15, 进程可以同时访问的文件上限。文件可以相同
```

```
(1) 读 FREAD (2) 写 FWRITE
class File
                                     (3) 读写 FREAD | FWRITE
                          // 文件读写方式
   unsigned int f_flag;
                         // 引用计数,是File结构的入边
                f count;
   int
                f_inode; // 指向分配给这个文件的内存Inode
   Inode*
                         // 文件读写指针
   int
                f offset;
class Inode
  short i dev;
                     DiskInode所在的磁盘和ID
  int i number;
                    /* 状态的标志位, 定义见enum INodeFlag */
  unsigned int i flag;
  int i count;
                    /* 引用计数 */
                                            Inode的使用状态
                    /* 最近读过的逻辑块号,用于判断是否需要预读 */
  int i lastr;
                    /* 预读块的物理块号 */
  static int rablock;
  unsigned int i mode;
                    /* 文件联结计数,即该文件在目录树中不同路径名的数量 */
  int i nlink;
  short i uid;
                                          DiskInode的内存复本
  short i gid;
  int i size;
                    /* 文件大小,字节为单位 */
                    /* 用于文件逻辑块好和物理块好转换的基本索引表 */
  int i addr[10];
```

};



进程的打开文件结构



文件描述符是进程打开文件表的下标



进程打开文件表 (进程的私有结构)

		进程打开文件表
0 (S	TDIN)	
1 (ST	DOUT)	
2 (ST	DERR)	
	3	
	14	

open()系统调用, create()系统调用在打开文件表中为文件分配一个表项,首次适应,第1个非空表项。返回值fd是打开文件表的下标。

fd是文件描述符,标识进程访问的第fd个文件。

- 0, STDIN。进程的标准输入
- 1, STDOUT。进程的标准输出
- 2, STDERR。进程的标准错误输出(V6++没有)
- 这三个文件不是进程(应用程序)自己打开的。它们,用户登录 (login)时打开,fork时继承自父进程(shell进程)
- V6没有登录过程,系统初始化时main0打开这3个文件

文件打开后,对该文件实施的read、write系统调用,直接使用打开文件描述符fd。



例:

(1) fd1, fd2的值是几?


(2) 下面程序的输出是什么? 解释程序的输出。

```
int main()
{
    int fd1, fd2;

    fd1 = Open("foo.txt", O_RDONLY, 0);
    Close(fd1);
    fd2 = Open("baz.txt", O_RDONLY, 0);
    printf("fd2 = %d\n", fd2);
    exit(0);
}
```



File结构 (系统范围内, 供多个进程共享)



f_count==0, 空闲项


open、create会分配一个空闲File结构

class OpenFileTable

File m_File[NFILE]; // 系统打开文件表, 100个元素




Fork, 父子进程引用同一个File结构



操作系统 电信学院计算机系 邓蓉 33



Inode结构 (系统范围内,访问同一个文件的所有进程共享)



i_count==0, 空闲项

open, create, exec


- 目标文件不命中,分配一个空闲Inode结构
- i_count ++

```
class InodeTable
{
    Inode m_Inode[NINODE] // 内存Inode表,100个元素
}
```

访问同一个文件的进程共享内存打开文件结构 1




父进程 open(文件 A) 之后创建子进程PB



访问同一个文件的进程共享内存打开文件结构 2




进程PC执行系统调用 open(文件 A)



访问同一个文件的进程共享内存打开文件结构 3







6、open系统调用

fd = open(name, mode);

- 目录搜索, 确定文件 name 的 DiskInode 号。文件不存在, 报错, 返回。
- 为DiskInode分配内存Inode结构 (用DiskInode 号搜索内存Inode表)
 - 命中, i_count++
 - · 不命中, 分配空闲Inode, 读入磁盘Inode, 初始化。
- 检查文件访问权限。Inode中,RWX不支持mode,报错,返回。
- 创建打开文件结构
 - 分配File结构,分配fd,建立fd→File→Inode勾连关系,设置引用计数器
- 返回文件描述符 fd


```
class Inode
  short i dev;
                     /* 外存inode所在存储设备的设备号 */
                     /* 外存inode区中的编号 */
  int i number;
  unsigned int i flag;
                    /* 状态的标志位,定义见enum INodeFlag */
                     /* 引用计数 */
  int i count;
  int i lastr;
                     /* 最近读过的逻辑块号,用于判断是否需要预读 */
  static int rablock;
                    /* 预读块的物理块号 */
  unsigned int i mode;
                     /* 文件工作方式信息 */
                     /* 文件联结计数, 即该文件在目录树中不同路径名的数量 */
  int i nlink;
  short i uid;
                     /* 文件所有者的用户标识数 */
  short i gid;
                     /* 文件所有者的组标识数 */
  int i size;
                     /* 文件大小,字节为单位 */
  int i addr[10];
                      /* 用于文件逻辑块好和物理块好转换的基本索引表 */
```

Open 对打开文件结构的初始化



fd = open(name, mode);





内存Inode

i_dev, i_number
i_addr
i_size
i_lastr (-1)
rablock (0)
i_flag
i_count (1)
.....

前6块的物理块号,其余 地址映射关系在磁盘,需 要时执行IO操作将索引块 读进磁盘高速缓存池

锁, 脏标记

首次加载DiskInode






图 7.38: 系统调用 read 的基本执行过程↩

8、write系统调用



进程pa (核心态) write(fd, buf, nbytes) → Inode::Writel() BufferManager::Bread() 系统调用传参 → dn = Bmap(bn),必要时 锁住缓存池中分配给dn的缓 FileManager::Write() 为新数据块bn分配物理块dn 存块 (BufferManager::GetBLK) this->Rdwr(File::FWRITE); 需要先读? 是数据可用? ↓否 GetBlk() 构成读请求块、送io队尾 FileManager::Rdwr() Strategy) 将用户区中的数据 等待IO完成 送入缓存块 (BufferManager::IOWait) 是 设置IO参数: 写到数据块底部 Inode::Writel; 否 打脏标记,释放缓存块 清缓存块脏标记, 构造异步写 修改文件读写指针 (Bdwrite) 请求块,送io队尾。 (BaWrite) 若文件长度增加、修改。置Inode脏 写完? 是

进程pb (中断发生时的现运行进程)

ATADriver::ATAHandler()

摘除io队首的缓存块


置io完成标识B_DONE

同步块?

唤醒等待先读操作的进程

N: 释放缓存块

启动io队列中的下一个 io请求(若队列不空)



8、write系统调用



进程pa (核心态)

```
→ Inode::Writel()
                          BufferManager::Bread()
 → dn = Bmap(bn),必要时
                           锁住缓存池中分配给dn的缓
  为新数据块bn分配物理块dn
                           存块 ( BufferManager::GetBLK )
              是
   需要先读?
                         是数据可用?
     ↓否
   GetBlk()
                           构成读请求块,送io队尾
                            (Strategy)
   将用户区中的数据
                           等待IO完成
   送入缓存块
                            BufferManager::IOWait)
   写到数据块底部
   打脏标记,释放缓存块
   (Bdwrite)
   若文件长度增加,修改。置Inode脏
             i_size, IUPD位
      是
                                           42
```




作业:一定要会写

分析代码7.11中所示实例的详细执行过程:

int fd = open("/usr/ast/Jerry",2); //以可读可写方式打开文件 char data[300];

seek(fd, 500, 0);//将文件读写指针定位到第500字节 int count = read (fd, data, 300);//从文件读300字节到data count = write(fd, data, 300);//从data写300字节到文件



图示所有缓存自由、不脏