

 mewo CAMPUS MÉTIERS	PROCEDURE 01_Système	Date de création : 29/11/25	Nombre de page : 5
		Date de révision : /	Version : 1.0
Référence : WIN-SRV-DEP	Déploiement Automatique de l'Agent GLPI via GPO		

Table des matières

1. Introduction	1
2. Contexte et Justification.....	1
3. Concepts Clés	1
4. Prérequis	2
5. Configuration	2
5.1. Création du Dossier de Partage	2
5.2. Création du Script d'Installation (.bat)	3
5.3. Création de la GPO.....	3
6. Dépannage	5
7. Conseils et Bonnes Pratiques	6

1. Introduction

L'objectif est d'installer automatiquement l'agent d'inventaire sur tous les ordinateurs du domaine sans intervention humaine, et de le configurer pour qu'il remonte les informations vers notre serveur Linux GLPI.

2. Contexte et Justification

Dans un parc de plusieurs centaines de machines, l'installation manuelle est impossible. Nous utiliserons une **GPO de démarrage (Startup Script)** plutôt qu'une installation MSI simple.

- **Pourquoi un script ?** Car l'installation MSI standard ne permet pas facilement de spécifier l'adresse IP du serveur GLPI (arguments d'installation). Le script nous permet de lancer l'installation avec les bons paramètres.

3. Concepts Clés

GPO (Group Policy Object) : Des règles envoyées par le contrôleur de domaine pour configurer les ordinateurs ou les utilisateurs.

UNC (Universal Naming Convention) : Chemin réseau absolu (ex : \\SRV-AD01\Deploiement\...) indispensable pour que les PC trouvent le fichier.

Déploiement Automatique de l'Agent GLPI via GPO

MSI Exec : L'outil en ligne de commande de Windows pour installer des paquets *.msi* silencieusement.

4. Prérequis


- 1) Avoir un Contrôleur de Domaine (AD DS) fonctionnel.
- 2) Avoir téléchargé l'installateur *.msi* de « GLPI Agent » (sur le [site officiel](#) de GLPI) et l'avoir posé sur le serveur Windows.
- 3) Des clients Windows intégrés au domaine (Active Directory).

5. Configuration


5.1. Création du Dossier de Partage

Justification : Les ordinateurs du réseau doivent pouvoir accéder au fichier d'installation avant même qu'un utilisateur ne se connecte.

1. Sur votre serveur AD, créez un dossier « Déploiement ».
2. Copiez-y l'installateur *glpi-agent-x.x-x64.msi*.




3. Faites un clic droit sur le dossier > **Propriétés** > **Partage** > **Partage Avancé**.
4. Cochez « Partager ce dossier ».



Déploiement Automatique de l'Agent GLPI via GPO

5. Permissions :

- Supprimez « Tout le monde ».
- Ajoutez le groupe « **Ordinateurs du domaine** » et donnez-lui le droit **Lecture**.
- Ajoutez « **Administrateurs du domaine** » en **Contrôle Total**.



5.2. Création du Script d'Installation (.bat)

Justification : Ce script va lancer l'installation silencieuse en précisant l'adresse du serveur Linux.

1. Dans le même dossier (\Déploiement), créez un fichier texte nommé *install_glpi.bat*.
2. Collez le code suivant (attention à adapter l'IP de votre serveur Linux) :

```
@echo off
REM Vérifie si l'agent est déjà installé pour ne pas le réinstaller en boucle
IF EXIST "C:\Program Files\GLPI-Agent\glpi-agent.exe" GOTO END

REM Installation silencieuse (/quiet) en pointant vers le serveur Linux
(SERVER=...)
msiexec /i "\\SRV-AD01\Déploiement\glpi-agent-1.15-x64.msi" /quiet
SERVER="http://192.168.16.159/glpi/front/inventory.php" RUNNOW=1

:END
EXIT
```

 GLPI-Agent-1.15-x64.msi	30/11/2025 11:27
 install_glpi.bat	30/11/2025 11:40


5.3. Création de la GPO

Justification : Nous utilisons une stratégie « Ordinateur » car le logiciel doit être installé pour la machine, quel que soit l'utilisateur qui se connecte.


1. Ouvrez la console « Gestion de stratégie de groupe ».
2. Dans la colonne de gauche, déroulez l'arborescence jusqu'à *tondomaine.local*.
3. Faites un clic droit directement sur le nom du domaine (ou sur l'OU où sont rangés les PC).

Déploiement Automatique de l'Agent GLPI via GPO


- Une petite fenêtre s'ouvre. Donnez un nom à la stratégie, par exemple : *GPO_Deploiement_GLPI*.
- Cliquez sur « OK ».



- Faites un clic droit sur la GPO puis appuyez sur « Modifier ».
- Navigation vers : **Configuration ordinateur > Stratégies > Paramètres Windows > Scripts (démarrage/arrêt)**.



- Double-cliquez sur **Démarrage** (Startup).
- Cliquez sur **Ajouter...** puis sur **Parcourir...**
- Allez chercher votre script via son chemin réseau **UNC** (Très important, ne pas utiliser C:...): `\\SRV-AD01\Deploiement\install_glpi.bat`.



- Validez tout et fermez l'éditeur.

6. Vérifications

Côté Client Windows :

- 1) Sur un PC client, ouvrez une invite de commande (CMD) et forcez la mise à jour des stratégies : `gpupdate /force`
- 2) Redémarrez le PC (le script de démarrage ne s'exécute qu'au boot).
- 3) Une fois redémarré, vérifiez si le dossier `C:\Program Files\GLPI-Agent` existe.
- 4) Vous pouvez forcer un inventaire immédiat en lançant **http://localhost:62354** dans le navigateur du client.

Côté Serveur GLPI (Linux) :

- 1) Connectez-vous à l'interface web GLPI.
- 2) Allez dans le menu **Parc > Ordinateurs**.
- 3) Votre PC Windows doit apparaître dans la liste avec sa configuration matérielle détaillée.

☐	DESKTOP-AE2VV4E	VMware, Inc.	VMware-56 4d c5 ff 3f db cd f7-b9 dd 76 ca 78 6f e6 bb
--------------------------	-----------------	--------------	--

7. Dépannage

Rien ne s'installe après le redémarrage :

- **Droits d'accès :** Vérifiez que le groupe "Ordinateurs du Domaine" a bien accès en lecture au dossier partagé `\\SRV-AD01\Déploiement`.
- **Chemin du script :** Avez-vous bien mis le chemin UNC (\\...) dans la GPO et non le chemin local (C:\...) ? Le PC client ne connaît pas le C: du serveur.

L'agent est installé mais ne remonte pas dans GLPI :

- Vérifiez l'URL dans le script .bat. Avez-vous mis `http://IP/glpi/front/inventory.php` ?
- Vérifiez le pare-feu du serveur Windows : le port 80 (HTTP) vers le serveur Linux est-il ouvert ?

8. Conseils et Bonnes Pratiques

Délai d'attente réseau : Parfois, le script tente de se lancer avant que la carte réseau du PC ne soit prête. Dans la GPO, vous pouvez activer le paramètre : Configuration ordinateur > Modèles d'administration > Système > Ouverture de session > Toujours attendre le réseau au démarrage (Mettre sur « Activé »).