

 mewo CAMPUS MÉTIERS	PROCEDURE 01_Système	Date de création : 23/08/2025	Nombre de page : 5
		Date de révision : /	Version : 1.0
Référence : WIN-SRV-CFG	Mise en Place d'un Volume à Tolérance de Panne (RAID)		

Table des matières

1. Objectif.....	1
2. Contexte : Pourquoi le RAID est Indispensable	1
3. Concepts Clés	1
4. Prérequis	2
5. Procédure Pratique : Création d'un Volume RAID 5	2
5.1. Création du Pool de Stockage	2
5.2. Création du Disque Virtuel (le RAID)	3
5.3. Création du Volume (la Partition).....	4
6. Vérifications et Test de Panne.....	4
7. Conseils et Bonne Pratiques.....	5
8. Dépannage	5

1. Objectif

L'objectif est de créer un espace de stockage sécurisé sur un serveur Windows qui peut **survivre à la panne d'un disque dur**, en utilisant la technologie RAID logicielle intégrée : les **Espaces de stockage (Storage Spaces)**.

2. Contexte : Pourquoi le RAID est Indispensable ?

Sur un serveur de fichiers, les données sont critiques. Si vous stockez toutes vos données sur un seul disque dur physique et que celui-ci tombe en panne, **tout est perdu**. Le RAID (Regroupement Redondant de Disques Indépendants) est une technologie qui combine plusieurs disques durs pour fonctionner comme une seule unité, dans le but de protéger les données contre une panne matérielle.

3. Concepts Clés

Les Espaces de Stockage (Storage Spaces)

Mise en Place d'un Volume à Tolérance de Panne (RAID)

C'est la technologie moderne de Windows Server pour créer du RAID logiciel. C'est une « boîte de LEGO » pour le stockage : vous prenez des briques de base (vos disques durs physiques) et vous construisez des formes plus grandes et plus solides (vos volumes RAID).

Les Niveaux de RAID

Voici les 3 niveaux de base que vous pouvez créer :

Niveau RAID	Nom Commun	Disques Min.	Tolérance de Panne	Idéal Pour...
RAID 0	Agrégation	2	Aucune	Performances maximales (ex: montage vidéo temporaire). Ne pas utiliser pour des données critiques
RAID 1	Miroir	2	1 Disque	Données très critiques, système d'exploitation. Très sécurisé mais coûteux en espace.
RAID 5	Parité	3	1 Disque	Serveurs de fichiers. Le meilleur compromis entre sécurité, performance et coût.

Pour cette procédure, nous allons mettre en place un **RAID 5**, le plus courant pour un serveur de fichiers.

4. Prérequis


- Une machine physique ou une VM Windows Server installée et fonctionnelle.
- **3 disques durs virtuels "vierges"** ajoutés à votre machine.

5. Procédure Pratique : Création d'un Volume RAID 5

5.1. Création du Pool de Stockage

Analogie : Le pool, c'est comme jeter toutes vos briques LEGO dans un grand bac. On rassemble tout le stockage brut disponible en un seul endroit.

1. Ouvrez le **Gestionnaire de serveur**.
2. Allez dans **Services de fichiers et de stockage > Volumes > Pools de stockage**.



Mise en Place d'un Volume à Tolérance de Panne (RAID)

3. Dans la section « POOLS DE STOCKAGE », cliquez sur **TÂCHES > Nouveau pool de stockage....**
4. L'assistant se lance. Cliquez sur **Suivant**.
5. Donnez un **nom** à votre pool de stockage (ex: Pool-Data-01) et cliquez sur **Suivant**.
6. Sélectionnez les 3 disques virtuels que vous avez ajoutés. Ils doivent apparaître comme disponibles. Cochez-les tous.

Disques physiques

Confirmation

Résultats

Disques physiques :

☒	Emplacement	Nom	Capacité	Bus	RPM	Modèle	Affectation	Châssis	Type de média
☒		VMware Virtua...	10,0 Go	NVMe		VMware Virtual NVMe Disk	Automatique	nvme0	SSD
☒		VMware Virtua...	10,0 Go	NVMe		VMware Virtual NVMe Disk	Automatique	nvme0	SSD
☒		VMware Virtua...	10,0 Go	NVMe		VMware Virtual NVMe Disk	Automatique	nvme0	SSD

7. Cliquez sur **Suivant**, puis sur **Créer**.

5.2. Création du Disque Virtuel (le RAID)

Analogie : Maintenant que le bac de briques (le pool) est prêt, nous allons construire la structure. C'est ici que nous choisissons la forme de notre construction : le niveau de RAID

1. Une fois le pool créé, cochez la case « **Créer un disque virtuel une fois l'Assistant termin** ». Cliquez sur **Fermer**. L'assistant de création de disque virtuel se lance automatiquement.
2. Assurez-vous que le bon pool de stockage est sélectionné et cliquez sur **Suivant**.

Pool de stockage :

Nom de pool	Géré par	Disponible pour	Capacité	Espace libre	Sous-système
POOL-DATA-01	SRV-AD01	SRV-AD01	28,5 Go	27,7 Go	Windows Storage

3. Donnez un **nom** au disque virtuel (ex: VD-RAID5-Data).
4. Sur l'écran « Disposition du stockage », sélectionnez **Parité**. C'est le nom que Microsoft donne au **RAID 5**.
5. Sur l'écran « Type d'approvisionnement », sélectionnez **Fixe**. Cela alloue immédiatement tout l'espace et offre de meilleures performances.
6. Spécifiez la **taille** du disque. Vous pouvez choisir « Taille maximale ».

Avant de commencer	Vérifiez que les paramètres suivants sont corrects, puis cliquez sur Créer.
Nom du disque dur virtuel	
Reconnaissance des boîti...	
Disposition du stockage	
Approvisionnement	
Taille	
Confirmation	
Résultats	

EMPLACEMENT DU DISQUE VIRTUEL	
Serveur :	SRV-AD01
Sous-système :	Windows Storage
Nom du pool de stockage :	POOL-DATA-01
Statut :	OK
Espace libre :	27,7 Go
PROPRIÉTÉS DU DISQUE VIRTUEL	
Nom :	VD-RAID5-Data
Niveaux de stockage :	Désactivé
Disposition du stockage :	Parity
Type d'approvisionnement :	Fixe
Total de la taille demandée :	16,0 Go
Reconnaissance des boîtiers :	Aucun(e)

Mise en Place d'un Volume à Tolérance de Panne (RAID)

7. Cliquez sur **Suivant**, puis **Créer**.

5.3. Création du Volume (la Partition)

Analogie : La structure (le disque virtuel) est construite. Il faut maintenant l'aménager pour pouvoir y stocker des choses : lui donner une lettre, un nom et un système de fichiers.

1. Une fois le disque virtuel créé, l'assistant de création de volume se lance. Cliquez sur **Suivant**.
2. Le serveur et le nouveau disque sont déjà sélectionnés. Cliquez sur **Suivant**.
3. Choisissez une **lettre de lecteur** (ex: E:).
4. Laissez le système de fichiers sur **NTFS**. Donnez un **nom de volume** explicite (ex: DATA).
5. Cliquez sur **Suivant**, puis **Créer**.

Serveur et disque	EMPLACEMENT DU VOLUME	
Taille	Serveur :	SRV-AD01
Lettre de lecteur ou dossier	Sous-système :	Windows Storage
Paramètres du système d...	Disque virtuel :	VD-RAID5-Data
Confirmation	Disque :	Disque 4
Résultats	Espace libre :	16,0 Go
	PROPRIÉTÉS DU VOLUME	
	Taille du volume :	16,0 Go
	Lettre de lecteur ou dossier :	E:\
	Nom de volume :	Nouveau volume
	PARAMÈTRES DU SYSTÈME DE FICHIERS	
	Système de fichiers :	NTFS
	Création de noms de fichier courts :	Désactivé
	Taille d'unité d'allocation :	Par défaut

6. Vérifications et Test de Panne

1. **Vérification :** Allez dans l'**Explorateur de fichiers**. Vous devez voir un nouveau lecteur **DATA (E:)**. Vous pouvez y créer des fichiers et des dossiers.
2. **Test de Panne (la preuve que ça fonctionne) :**
 - Créez un fichier texte sur votre nouveau disque E :
 - Arrêtez votre machine.
 - Retirez ou supprimez l'un des 3 disques que vous aviez ajoutés.
 - Redémarrez la machine.
 - Allez dans l'Explorateur de fichiers : le disque E: est toujours là et votre fichier texte est toujours lisible ! Le RAID 5 a fonctionné.
 - Dans les « Pools de stockage », vous verrez un avertissement indiquant qu'un disque est manquant, prouvant que le système a détecté la panne.

7. Conseils et Bonnes Pratiques

Homogénéité des disques : En production, utilisez toujours des disques de **même modèle, même taille et même vitesse** pour constituer un pool. Cela garantit des performances prévisibles et stables.

Configurer un disque de rechange à chaud (Hot Spare) : Dans les propriétés de votre pool de stockage, vous pouvez désigner un disque comme « Hot Spare ». Ce disque reste inactif, mais si l'un des disques du RAID tombe en panne, le système l'utilisera **automatiquement** pour reconstruire les données, minimisant ainsi le temps pendant lequel vos données sont vulnérables.

Utiliser ReFS comme système de fichiers : Pour les grands volumes de stockage de fichiers, le système de fichiers **ReFS (Resilient File System)** est souvent un meilleur choix que le NTFS. Il intègre des mécanismes d'auto-réparation qui protègent mieux contre la corruption silencieuse des données.

Supervision : Un RAID n'est pas une solution « installez et oubliez ». Surveillez régulièrement l'état de santé de vos pools et de vos disques physiques depuis le Gestionnaire de serveur.

Le plus important : le RAID n'est PAS une sauvegarde ! Ceci est la règle la plus importante. Le RAID vous protège contre une **panne matérielle** (un disque qui casse). Il ne vous protège **PAS** contre :

- Une suppression accidentelle de fichier.
- Un virus ou un ransomware qui chiffre vos données.
- Une corruption de données logicielle.
- Un sinistre majeur (incendie, inondation). Vous devez **toujours** avoir une stratégie de sauvegarde distincte et régulière de vos données, même si elles sont sur un volume RAID

8. Dépannage

Symptôme : Mes disques n'apparaissent pas lors de la création du pool.

- **Cause :** Ils contiennent peut-être déjà une partition.
- **Solution :** Ouvrez la « Gestion des disques », trouvez les disques, faites un clic droit et « Supprimer le volume » pour qu'ils redeviennent « Non alloué ».

Symptôme : L'option « Parité » (RAID 5) est grisée.

- **Cause :** Vous n'avez pas sélectionné assez de disques.
- **Solution :** Le RAID 5 nécessite un minimum de 3 disques physiques dans le pool.