in the Early System... • 메모리에 하나의 프로세스만 load

poor utilization, poor effieciency

Multiprogramming and time sharing


64KB

옛날엔 메모리에 여러 프로세스를 적재

0KB

Operating System (code, data, etc.)

Free



- errant한 memory access
- **Address Space** • OS가 physical memory를 추상화

address space가 현재 실행 중인 process에 대한 모든 걸 소유

2KB

0KB

1KB

15KB

16KB

0KB

1KB

2KB

Stack

Address Space

Program Code

Heap

program code : instructions이 존재하는 곳

heap : 동적으로 메모리가 할당되는 곳

Program Code

Heap

(free)

Operating System (code, data, etc.)

Free

Process C

(code, data, etc.)


16KB

32KB

48KB

stack : return addr이나 value들 저장, local variable이랑 argument도 저장

- address space contains various components such as program code, heap, and stack



0x7fff9ca28000

0xcf2000

0xd13000

(free)

Data

Heap

heap

stack

Stack



printf("stack localVar1 printf("stack localVar2

• InitializedGlobal : 초기화된 글로벌 변수

• UnintGlobal : 선언만 한 글로벌 변수

return 0;

\$./a.out

BSS (Uninit Data)

stack localVar1

code

Data

: 0x%x\n", main); : 0x%x\n", &InitializedGlobal); printf("Data printf("BSS(Uninit Data) : 0x%x\n", &UnintGlobal);

printf("heap dynamicLocalVar1: 0x%x\n", dynamicLocalVar1); printf("heap dynamicLocalVar2: 0x%x\n", dynamicLocalVar2);

: 0xdffde0


: 0xe01020

: 0xe02020

: 0xeee00a88

: 0x%x\n", &localVar1);

: 0x%x\n", &localVar2);



BSS 0x00e02020 Data 0x00e01020 Code (Text) 0x00dffde0

0xeee00a88

0xeee00a84

0xc4c01710

0xc4c01700

localVarl

Stack

(free)

Heap

dynamicLocalVar1 dynamicLocalVar1

Efficiency • 파편화 최소화 (space) • hardware의 support를 받기 (time)

schemes 중에도 같음

Address Translation

Transparency

 Protection • 프로세스와 OS를 다른 프로세스로부터 protect • Isolation : 프로세스가 다른 프로세스를 건드리지 않고 fail

왜 가상화를 하는가? 가상화는 어떤 목표를 추구해야?

• 프로그래밍하는 데 편리한 abstraction 제공 (i.e. a large, contiguous memory space)

• logical address space가 physical address space는 분리되어있지만 서로 연결(bound)되어있다는 개념

Logical address와 physical address는 실제로 compile-time과 load-time에서 address binding

• 프로세스는 메모리가 공유된다는 걸 모르는 게 좋음

은 적절한 memory management를 위해 central(중요)하다 Logical address : CPU에 의해 생성 (virtual address 라고도 함) physical address : 실제 memory 주소

• load time ? 프로그램을 메모리에 적재하는 시점

하지만 execution-time address binding scheme 때는 달라짐

Logical vs. Physical Address Space

• 동시에 다른 프로세스와 메모리 일부를 공유

- 어느 위치가 비어있고 사용 중인지 계속 파악해야 함 Assumption • user의 address space는 physical memory에서 contiguously하게 배치되어야 함

• 각각의 address space는 정확히 같은 크기어야 함

• address space의 크기는 physical memory보다 작아야 함

하드웨어가 virtual address를 physical address로 변환

• 현명하게 개입하기 위해 메모리를 관리해야 함

• OS는 하드웨어를 설정하는 중요한 순간에 관여를 해줘야 함

void func()

address가 변환되는 간단한 예시

• x에 3을 더하는 간단한 예시 128 : mov1 0x0(%ebx), %eax ; load 0+ebx into eax 132 : addl \$0x03, %eax ; add 3 to eax register 135 : mov1 %eax, 0x0(%ebx) ; store eax back to mem

• 실제 메모리 주소 사용 중

heap

(free)

stack

Stack

Address Binding

14KB

15KB

16KB

```
OKB 128 mov1 0x0(%ebx),%eax
    132 Addl 0x03,%eax
1KB 135 mov1 %eax, 0x0 (%ebx)
           Program Code
2KB
3KB
               Heap
4KB
```

x = x + 3; // this is the line of code we are interested in

• logical과 physical 주소를 넘나들며 사용

- instruction과 data의 메모리 주소를 binding하는 작업은 3단계로 나뉨
 - absolute code : 절대 주소를 사용하는 코드
 - 시작 위치가 바뀌면 다시 컴파일 해줘야 함
- 2. load time
 - 메모리 주소를 compile time에 모른다면 반드시 relocatable code를 생성해야 함 • relocatable code : 코드가 메모리 내에서 위치가 바뀌어도 제대로 작동하는 코드

• 메모리 주소를 미리 (priori) 알고 있다면 absolute code가 compile time에 생성됨

- 3. execution time


1. compile time

• run time 전 까진 binding이 지연됨 주소 매핑을 해주는 hardware support가 필요함 (ex : base, limit register)

A Single Relocated Process

Relocation

0KB 0KB



• 프로세스가 실행되는 동안 주소가 변할 수 있음 • relocation은 컴파일러나 OS가 담당

상대 주소를 사용하여 어디에 로드되든지 문제 없도록 함

프로세스는 고정된 주소가 아닌 메모리 내 다른 위치에 로드됨

Rewrite

Static Relocation

Software-based relocation

- OS가 각 프로그램을 메모리에 적재하기 전에 rewrite - static data와 function의 주소를 change

> movl 0x0(%ebx),%eax Addl 0x03,%eax

> mov1 %eax, 0x0 (%ebx)

Program Code

Stack

15360

00132

00135

00000 00128

- 🔗 부산대학교
- 프로세스가 OS나 다른 프로세스의 메모리 영역을 건들 수 있음 • No privacy : 어떤 메모리 주소든지 읽힐 수 있음

No protection

장점 : hardware support가 필요 없음

• address space가 배치된 후 move 불가능

단점

MMU (Memory Management Unit)이 모든 memory referece instruction에 메모리 변환 해줌 Hardware가 Protection도 해줌

Dynamic Relocation

Hardware-based relocation

OS가 현재 프로세스의 valid한 address space 정보를 MMU에게 넘겨줌

• 파편화 때문에 새 프로세스를 할당할 수 없을 가능성도 있음

10000 10128

10132

25360

50000 50128 50132

50135

65360

movl 0x0(%ebx),%eax

Stack

mov1 0x0(%ebx),%eax

Program Code

Stack

Addl 0x03,%eax mov1 %eax, 0x0 (%ebx)

Addl 0x03,%eax movl %eax, 0x0 (%ebx) Program Code

3000

MMU (Memory Management Unit)

logical

address

physical

address

virtual address를 physical address로 매핑해주는 HW 장치

만약 virtual address가 invalid하면 MMU가 exception을 raise

CPU memory 346 14346 MMU user process가 메모리로 적재될 때 process가 생성한 모든 address에 relocation register 값이 더해짐 base register가 relocation register 역할 • user program은 virutal address만 다루고 절대 physical address를 알 수 없음 • 메모리 내 주소에 reference가 이루어지면 execution-time binding 발생

• execution-time binding이 MMU가 매핑하는 과정

limite register : 프로세스의 크기를 저장하는 레지스터

relocation register 14000

Background

base + limit

no

yes

memory

- base register : 프로세스 첫 주소를 가르키는 레지스터
- address CPU

Stack

Address Space

프로그램이 시작되면 OS는 프로세스를 어느 physical memory에 배치할지 결정

16KB

bound register의 두 가지 역할

Dynamic Relocation

OKB 128 mov1 0x0(%ebx),%eax

Add1 0x03,%eax mov1 %eax,0x0(%ebx)

Program Code

Heap

(free)

stack

Stack

hardware based

1KB ¹³²

2KB


3KB

4KB

no

base

yes



64KB

Physical Memory

trap to operating system

monitor—addressing error

heap

3000

Three critical junctures (시점)

1. 프로세스가 시작할 때

3. context switching 시

2. 중단될 때

그림엔 안 보이지만 base register는 32KB 32KB는 32,768 128 : movl 0x0(%ebx), %eax

14KB

15KB

16KB

stack에 있는 3000 값에 접근하려면 address space에서 15KB이므로 physical address는 47KB

OS Issue for Memory Virtualizing

사용할 메모리 reclaiming (회수)

OS는 new address space를 위한 공간을 찾아야 함

free list : 사용 중이지 않은 physical memory의 범위가 적힌 list

base와 bound를 저장

base and bound approach를 구현하기 위해 OS가 해야할 일들

physical memory에서 address space를 위한 공간 탐색

• address space 기준 주소가 128이므로 실제 physical address는 128 + 32768 = 32896

- **OS Issues: When a Process Starts Running**
- 0KB The OS lookup the free list 16KB Free list (not in use) 16KB 32KB Code Heap (allocated but not in use) 48KB 48KB (not in use) 64KB **Physical Memory** OS는 free list를 참조 OS Issues: When a Process is Terminated
 - OS는 free list에 메모리를 되돌려 놔야 함

0KB

Free list Operating System Operating System 16KB 16KB 16KB 16KB (not in use) (not in use) 32KB 32KB (not in use) Process A 32KB 48KB 48KB 48KB (not in use) (not in use) 64KB 48KB 64KB Physical Memory Physical Memory

2/3

0KB

Free list

OS Issues: When Context Switch Occurs

3/3