# Aula 3

Programação II

Prof. Sandino Jardim

CC-UFMT-CUA

## Agenda

- Alocação padrão de memória
- Alocação dinâmica
- Ponteiros inteligentes

## Alocação padrão de memória

- Objetos globais
  - Alocados no início do programa e destruídos ao seu final
- Objetos locais
  - Alocados e destruídos enquanto o bloco em que está contido está em execução
- Objetos static locais
  - Alocados antes de sua utilização e destruídos ao final do programa

```
#include <iostream>
// Objeto global
int globalVar = 0;
void demonstrateLocal() {
// Objeto local
int localVar = 0;
std::cout << "Local variable (inside function): " << localVar << std::endl;</pre>
localVar++;
void demonstrateStaticLocal() {
// Objeto local static
static int staticLocalVar = 0;
std::cout << "Static local variable (inside function): " << staticLocalVar << std::endl;</pre>
staticLocalVar++;
int main() {
std::cout << "Global variable (initial): " << globalVar << std::endl;</pre>
globalVar++;
demonstrateLocal(); // Primeira chamada
demonstrateLocal(); // Segunda chamada (o valor da variável local será reiniciado)
demonstrateStaticLocal(); // Primeira chamada
demonstrateStaticLocal(); // Segunda chamada (o valor da variável estática local será preservado)
std::cout << "Global variable (final): " << globalVar << std::endl;</pre>
return 0;
```

### Exemplos de uso static

```
//Contadores de Função
                                                             //Retenção de estado entre chamadas
void countCalls() {
                                                             void accumulate(int value) {
    static int callCount = 0;
                                                               static int sum = 0;
    callCount++;
                                                               sum += value;
    std::cout << "Function called " << callCount << "</pre>
                                                               std::cout << "Accumulated sum: " << sum << std::endl;</pre>
    times" << std::endl;</pre>
                                                             //Persistência de Dados em Funções Recursivas
//Inicialização uma só vez
                                                             void recursiveFunction(int n) {
void initializeOnce() {
                                                               static int depth = 0;
    static bool initialized = false;
                                                               depth++;
    if (!initialized) {
                                                               std::cout << "Recursion depth: " << depth << std::endl;</pre>
      // Realiza a inicialização
                                                               if (n > 0) {
      initialized = true;
                                                                recursiveFunction(n - 1);
      std::cout << "Initialized once." << std::endl;</pre>
                                                               depth--;
    else {
      std::cout << "Already initialized." << std::endl;</pre>
```

#### Alocação dinâmica de memória

- Assim como em C, C++ permite-nos alocar objetos dinamicamente
- Objetos dinamicamente alocados possuem um tempo de vida independente de onde foram criados
- Existirão até que sejam explicitamente liberados.

## Memória dinâmica e Smart Pointers

- Operadores de gerenciamento de memória em C++:
  - new
    - Aloca e inicializa (opcional) um objeto na memória dinâmica e retorna um ponteiro para ele
  - delete
    - Dado um ponteiro para um objeto dinâmico, destrói o objeto e libera a memória associada a ele.

#### O operador **new**

• Retorna um ponteiro para um objeto que ele aloca, inicializando quando é um objeto de classe definida.

```
string *ps = new string; // initialized to empty string
int *pi = new int; // pi points to an uninitialized int
```

#### O operador **new**

• Outras formas de inicialização

```
int *pi = new int(1024); // object to which pi points has value 1024
string *ps = new string(10, '9'); // *ps is "9999999999"
// vector with ten elements with values from 0 to 9
vector<int> *pv = new vector<int>{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};

string *ps1 = new string; // default initialized to the empty string
string *ps = new string(); // value initialized to the empty string
int *pi1 = new int; // default initialized; *pi1 is undefined
int *pi2 = new int(); // value initialized to 0; *pi2 is 0
```

#### O operador delete

- Para prevenir contra exaustão de memória, devemos retornar dinamicamente a memória alocada para o sistema após utilizá-la
- O operador destrói o objeto e libera a memória correspondente.

```
delete p;  // p must point to a dynamically allocated object or be null
int i, *pi1 = &i, *pi2 = nullptr;
double *pd = new double(33), *pd2 = pd;
delete i;  // error: i is not a pointer
delete pi1;  // undefined: pi1 refers to a local
delete pd;  // ok
delete pd2;  // undefined: the memory pointed to by pd2 was already freed
delete pi2;  // ok: it is always ok to delete a null pointer
```

# Tempo de vida de objetos dinamicamente alocados

- Objetos dinamicamente alocados a partir do operador **new** existem até que sejam explicitamente deletados
- Funções que retornam ponteiros devem se lembrar de liberar memória quando não mais utilizadas

```
// factory returns a pointer to a dynamically allocated object
Foo* factory(T arg)
{
    // process arg as appropriate
    return new Foo(arg); // caller is responsible for deleting this memory
}
```

## Tempo de vida de objetos dinamicamente alocados

• Exemplos de uso

void use factory (T arg)

// use p

Foo \*p = factory(arg);

```
void use factory (T arg)
                                                      Foo *p = factory(arg);
                                                      // use p but do not delete it
                                                 } // p goes out of scope, but the memory to which p points is not freed!
delete p; // remember to free the memory now that we no longer need it
                                                      Foo* use factory(T arg)
                                                           Foo *p = factory(arg);
                                                           // use p
                                                                        // caller must delete the memory
                                                           return p;
```

## Redefinindo valor de ponteiro após delete

- Mesmo após liberação, o ponteiro pode continuar mantendo o endereço da memória liberada
- O ponteiro em questão se torna um "ponteiro pendurado"
- Problemas são mitigados quando a memória é liberada exatamente antes do ponteiro sair de escopo
- Atribuindo nullptr garante que o ponteiro deixará de apontar para a memória já liberada

## Solução com proteção limitada

• Se mais de um ponteiro estava apontando para aquele espaço, delete surte efeito nos demais.

```
int *p(new int(42)); // p points to dynamic memory
auto q = p; // p and q point to the same memory
delete p; // invalidates both p and q
p = nullptr; // indicates that p is no longer bound to an object
```

#### Risco de dupla liberação de memória

```
void doubleFree() {
   int* ptr = new int(10); // Aloca memória na heap
   int* anotherPtr = ptr; // Outro ponteiro aponta para a mesma memória
   delete ptr; // Primeira desalocação
   // ptr ainda aponta para a memória desalocada
   // anotherPtr ainda aponta para a mesma memória desalocada
   delete anotherPtr; // Segunda desalocação - comportamento indefinido
}
```

#### Problemas usando **new** e **delete**

- Três problemas comuns:
  - Esquecer de liberar memória
    - Memory leak a memória nunca é retornada para o programa
    - Difícil de detectar
  - Usar ponteiro depois da memória liberada
    - Mitigado quando torna-se o ponteiro nulo
  - Liberando a mesma memória duas vezes
    - Se dois ponteiros apontam a mesma memória
- Solução
  - Smart Pointers!

#### Smart Pointers

- Ponteiros especiais
  - Atuam como ponteiros normais, exceto que deletam automaticamente o objeto para o qual apontam
  - shared\_ptr
    - Permite que múltiplos ponteiros apontem para o mesmo objeto
  - unique\_ptr
    - Aponta para um único objeto
  - weak ptr
    - Referência "fraca" para um objeto apontado por shared ptr

# A classe **shared\_ptr**

• Declaração usando template

```
shared_ptr<string> p1;  // shared_ptrthat can point at a string
shared_ptr<list<int>> p2; // shared_ptrthat can point at a list of ints
```

• Exemplo de utilização

```
// if p1 is not null, check whether it's the empty string
if (p1 && p1->empty())
  *p1 = "hi"; // if so, dereference p1 to assign a new value to that string
```

## A função make\_shared

- Meio mais seguro de alocar e utilizar memória dinamicamente
- Aloca e inicializa um objeto na memória dinâmica e retorna shared ptr
- Deve-se especificar o tipo de objeto desejado na inicialização

```
// shared_ptrthat points to an int with value 42
shared_ptr<int> p3 = make_shared<int>(42);
// p4 points to a string with value 999999999
shared_ptr<string> p4 = make_shared<string>(10, '9');
// p5 points to an int that is value initialized (§ 3.3.1 (p. 98)) to 0
shared ptr<int> p5 = make shared<int>();
// p6 points to a dynamically allocated, empty vector<string>
auto p6 = make_shared<vector<string>>();
```

#### Exemplo

```
#include <iostream>
#include <memory>
struct MyStruct {
 std::string nome;
// Função que recebe um shared ptr por referência
   void processSharedPtr(std::shared ptr<MyStruct>& ptr) {
   ptr->nome = "Fulano de Tal"; // Usa o shared ptr como
   normalmente faria
int main() {
   // Cria um shared ptr para um objeto MyClass
   std::shared ptr<MyStruct> ptr = std::make shared<MyStruct>();
   // Passa o shared ptr por referência para a função
   processSharedPtr(ptr);
   // ptr ainda é válido aqui, pois foi passado por referência
   std::cout << ptr->nome;
   // ptr será destruído automaticamente ao sair do escopo
   return 0;
```

# Copiando e atribuindo shared\_ptr

 Quando copiamos ou atribuimos um ponteiro desta classe, cada shared\_ptr mantém registro de quantos outros ponteiros apontam para o mesmo objeto

• Quando um contador deste ponteiro vai a zero, automaticamente libera o objeto gerenciado (invoca **destructor**).

```
#include <iostream>
#include <memory>
int main() {
    // Cria um shared ptr apontando para um objeto MyClass
    auto ptr1 = std::make shared<int>();
    std::cout << "Reference count after ptr1 creation: " << ptr1.use count() << std::endl;</pre>
    // Cria outro shared ptr apontando para o mesmo objeto
    auto ptr2 = ptr1;
    std::cout << "Reference count after ptr2 creation: " << ptr1.use count() << std::endl;</pre>
    // Cria mais um shared ptr apontando para o mesmo objeto
    auto ptr3(ptr1);
    std::cout << "Reference count after ptr3 creation: " << ptr1.use count() << std::endl;</pre>
    // Destroi ptr2 e ptr3
    ptr2.reset();
    std::cout << "Reference count after ptr2 reset: " << ptr1.use count() << std::endl;</pre>
    ptr3.reset();
    std::cout << "Reference count after ptr3 reset: " << ptr1.use count() << std::endl;</pre>
    // Destroi ptr1
    ptr1.reset();
    std::cout << "Reference count after ptr1 reset: " << ptr1.use count() << std::endl;</pre>
```

#### Exemplos

```
// factory returns a shared_ptr pointing to a dynamically allocated object
                                      shared ptr<Foo> factory(T arg)
                                          // process arg as appropriate
                                          // shared ptr will take care of deleting this memory
                                          return make shared<Foo>(arg);
void use factory(T arg)
     shared ptr<Foo> p = factory(arg);
     // use p
} // p goes out of scope; the memory to which p points is automatically freed
                                     shared ptr<Foo> use factory(T arg)
                                          shared ptr<Foo> p = factory(arg);
                                          // use p
                                          return p; // reference count is incremented when we return p
                                     } // p goes out of scope; the memory to which p points is not freed
```

# Operações específicas para shared ptr

#### Table 12.2: Operations Specific to shared\_ptr

make_shared <t>(args)</t>	Returns a shared_ptr pointing to a dynamically allocated object of type T. Uses <i>args</i> to initialize that object.
shared_ptr <t>p(q)</t>	p is a copy of the shared_ptr q; increments the count in q. The pointer in q must be convertible to $T*$ (§ 4.11.2, p. 161).
p = q	p and q are shared_ptrs holding pointers that can be converted to one another. Decrements p's reference count and increments q's count; deletes p's existing memory if p's count goes to 0.
p.unique()	Returns true if p.use_count() is one; false otherwise.
p.use_count()	Returns the number of objects sharing with p; may be a slow operation, intended primarily for debugging purposes.

## shared\_ptr e new

- Como visto, se não inicializarmos um ponteiro smart, ele será inicializado com um ponteiro nulo
- Podemos também inicializar um ponteiro smart por um ponteiro retornado por new, com algumas exceções

```
shared_ptr<double> p1; // shared_ptr that can point at a double shared_ptr<int> p2 (new int(42)); // p2 points to an int with value 42 shared_ptr<int> p1 = new int(1024); // error: must use direct initialization shared_ptr<int> p2 (new int(1024)); // ok: uses direct initialization
```

## shared\_ptr e new

• Algumas exceções na construção devem ser consideradas

```
shared_ptr<int> clone(int p) {
    return new int(p); // error: implicit conversion to shared_ptr<int>
}

shared_ptr<int> clone(int p) {
    // ok: explicitly create a shared_ptr<int> from int*
    return shared_ptr<int> (new int(p));
}
```

## shared\_ptr e new

- Por padrão, um ponteiro utilizado para inicializar um ponteiro smart deve apontar para memória dinâmica
- Pelo fato de que, por padrão, ponteiros smart usam **delete** para liberar o objeto apontado

# A classe unique\_ptr

- Ponteiros que são "donos" do objeto para o qual apontam
  - Somente um unique ptr pode apontar para um objeto por vez
- O objeto é destruído quando unique\_ptr é destruído
- Deve-se utilizar a forma direta de inicialização:

```
unique_ptr<double> p1; // unique_ptr that can point at a double
unique_ptr<int> p2 (new int(42)); // p2 points to int with value 42
```

• Não suporta cópia ou atribuições:

```
unique_ptr<string> p1 (new string ("Stegosaurus"));
unique_ptr<string> p2 (p1); // error: no copy for unique_ptr
unique_ptr<string> p3;
p3 = p2; // error: no assign for unique ptr
```

# A classe unique\_ptr

- Embora não haja atribuições, pode ser feita transferência de "propriedade" de um ponteiro unique\_ptr (não const) para outro
- Utiliza-se release / reset ou move

```
// transfers ownership from p1 (which points to the string Stegosaurus) to p2
unique_ptr<string> p2 (p1.release()); // release makes p1 null
unique_ptr<string> p3 (new string("Trex"));
// transfers ownership from p3 to p2
p2.reset(p3.release()); // reset deletes the memory to which p2 had pointed
p2.release(); // WRONG: p2 won't free the memory and we've lost the pointer
auto p = p2.release(); // ok, but we must remember to delete(p)
```

```
// Função que aceita um unique ptr por valor,
transferindo a propriedade
void processUniquePtr(std::unique ptr<MyStruct> ptr) {
    ptr->nome = "Beltrano"; // Usa o unique ptr como
    normalmente faria
    // O unique ptr será destruído ao sair do escopo,
    liberando a memória
int main() {
    // Cria um unique ptr para um objeto MyClass
    std::unique ptr<MyStruct> ptr1 =
    std::make unique<MyStruct>();
    // Acessa o objeto através do unique ptr
    ptr1->nome = "Fulano";
    // Transfere a propriedade para a função
    processUniquePtr usando std::move
    processUniquePtr(std::move(ptr1));
    // ptr1 não é mais válido aqui, pois a propriedade
    foi transferida
    if (ptr1 == nullptr) {
        std::cout << "ptrl is now nullptr after</pre>
        transfer of ownership." << std::endl;</pre>
```

```
// Cria outro unique ptr para um objeto MyClass
std::unique ptr<MyStruct> ptr2 =
std::make unique<MyStruct>();
// Transfere a propriedade para outro unique ptr
usando std::release
std::unique ptr<MyStruct> ptr3(ptr2.release());
// ptr2 não é mais válido aqui
if (ptr2 == nullptr) {
    std::cout << "ptr2 is now nullptr after</pre>
    transfer of ownership to ptr3." << std::endl;
auto ptr4 = std::make unique<MyStruct>();
//Transferência de propriedade usando reset e
release
ptr4.reset(ptr3.release());
return 0;
```

# A classe unique\_ptr

- Existe uma exceção à regra de não cópia ou atribuição:
  - Pode ser copiado ou atribuído unique\_ptr prestes a ser destruído
  - Exemplo mais comum: quando retornamos de uma função:

```
unique_ptr<int> clone(int p) {
    // ok: explicitly create a unique_ptr<int> from int*
    return unique_ptr<int> (new int(p));
}

unique_ptr<int> clone(int p) {
    unique_ptr<int> ret(new int (p));
    // ...
    return ret;
}
```

#### Operações comuns para shared ptr e unique ptr

#### Table 12.1: Operations Common to shared\_ptr and unique\_ptr

<pre>shared_ptr<t> sp unique_ptr<t> up</t></t></pre>	Null smart pointer that can point to objects of type T.
р	Use p as a condition; true if p points to an object.
*p	Dereference p to get the object to which p points.
p->mem	Synonym for (*p).mem.
p.get()	Returns the pointer in p. Use with caution; the object to which the returned pointer points will disappear when the smart pointer deletes it.
swap(p, q) p.swap(q)	Swaps the pointers in p and q.

# A classe weak \_ptr

- Ponteiros que não controlam o tempo de vida do objeto para o qual apontam
- Apontam para objetos gerenciados por shared\_ptr sem alterar a contagem de referência
- Até que o último shared\_ptr que aponte para um objeto exista, o objeto será deletedo
  - Mesmo se existirem **weak\_ptr**'s apontando para ele

```
auto p = make_shared<int>(42);
weak_ptr<int> wp(p); // wp weakly shares with p; use count in p is unchanged
```

# A classe weak\_ptr

- Não permitem acessar o objeto diretamente
- Requer uso de lock para checar se objeto ainda existe

```
if (shared_ptr<int> np = wp.lock()) { // true if np is not null
    // inside the if, np shares its object with p
}
```

#### Resumindo

- unique\_ptr
  - Quando você quiser que o tempo de vida do objeto dure enquanto exista uma única referência para ele
  - Exemplo:
    - Use-o quando alocar uma memória ao entrar num contexto e que não será necessária ao sair desse contexto
- shared\_ptr
  - Quando você quiser referenciar seu objeto de múltiplos lugares e não quer que seja desalocado enquanto estas referências existirem
- weak\_ptr
  - Quando você quer referenciar um objeto já existente de maneira temporária (por exemplo, checar se ele existe)