

Universidade de Coimbra Faculdade de Ciências e Tecnologia

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA INFORMÁTICA

Redes de Comunicação

Ficha 01 – Endereçamento e simulação no GNS3

Ano Letivo de 2023/2024

1 - Introdução

Nesta ficha iremos construir uma rede de computadores interligada com equipamento Cisco. Para a simular iremos usar o GNS3, que deverá instalar previamente. Para a instalação do GNS3 e para os comandos de configuração necessários, consulte o tutorial fornecido na documentação de apoio à cadeira. Poderá também recorrer à Virtual Machine fornecida para apoio às aulas PL.

Avaliação da Ficha

Ficha não avaliada

2 - Endereçamento no cenário de simulação

Considere o cenário seguinte, que ilustra 4 redes interligadas através de vários *routers*. O endereço IP de cada uma das redes é apresentado na figura.




Figura 1 - Cenário de Rede

Garanta que o *PC-1*, o *PC-2*, o *interface f0/1 de R1* e o *interface f0/0 de R3* têm o pri<u>meiro endereço</u> disponível da rede onde estão inseridos. Tanto o interface *f0/0* de *R1*, como o interface *f0/1* de *R3*, como os *interfaces f0/0* e *f0/1 de R2* devem ter o úl<u>timo endereço p</u>ossível da rede onde estão inseridos.

RC 2023/2024

- a) Considere que dispõe da gama de endereços IP 193.136.224.0/20 <u>para endereçar a rede entre R1 e R2, e a rede entre R2 e R3.</u> Segmente esta gama em duas e indique a informação de configuração de cada uma das redes novas na tabela **R_2A**.
- b) Atribua uma configuração de rede a alguns dos interfaces do equipamento ativo de rede, preenchendo a tabela em **R 2B**.
- c) Atribua uma configuração de rede ao *PC-1* e ao *PC-2*. Insira a informação de configuração utilizada na tabela **R_2C**.
- d) Indique os dados de configuração da rede onde se situa o *PC-1*, preenchendo para o efeito a tabela em **R 2D**.

3 - Simulação

Para simular o cenário proposto no GNS3, terá de criar e configurar todos os equipamentos e interligações necessárias, de acordo com o que foi pedido na secção anterior e com as notas seguintes:

- Crie e configure todos os equipamentos ativos de rede.
- Crie as ligações de rede entre os equipamentos tal como estão indicadas na Figura 1. Respeite as ligações entre as portas tal como estão indicadas.
- Todos os *routers* devem usar a imagem de um *router* Cisco2600 (a imagem é fornecida).
- Use apenas encaminhamento (rotas) estático para configurar as rotas nos routers.
- Use apenas endereços estáticos nos PCs.
- Use os endereços que definiu nas secções anteriores.
- Garanta que existe conectividade entre quaisquer 2 equipamentos.
- Guarde os comandos usados na configuração num ficheiro de texto.
- A simulação da rede deve funcionar no GNS3, de modo a confirmar a conectividade entre todos os dispositivos.

Preencha as respostas R 3A a R 3E.

Folhas de respostas da Ficha 01 - RC 2023/2024

Nome dos elementos do grupo	N.o aluno
Nuno Batista	2022216127
Miguel Martins	2022213951

R_2A - Configuração da rede entre *R1* e *R2* e entre *R2* e *R3*.

Na rede entre *R1* e *R2*:

ta reae entre rer e rez.	
	Endereço(s) IPv4
Endereço da Rede (CIDR)	193.136.224.0/21
Máscara de rede	255.255.248.0
Endereço de broadcast	193.136.231.255
Gama de endereços disponíveis para endereçar máquinas	193.136.224.1 - 193.136.231.254

Na rede entre *R2* e *R3*:

	Endereço(s) IPv4
Endereço da Rede (CIDR)	193.136.232.0/21
Máscara de rede	255.255.248.0
Endereço de broadcast	193.136.239.255
Gama de endereços disponíveis para endereçar máquinas	193.136.232.1 – 193.136.231.254

R_2B - Configuração de rede de algum do equipamento ativo usado no cenário:

	Endereço IPv4:	Máscara de rede
Interface $f0/0$ do router $R1$	10.20.192.254	/22
Interface f0/1 do router R1	193.136.244.1	/21
Interface f0/1 do router R2	193.136.239.254	/21
Interface f0/0 do router R2	193.136.231.254	/21
Interface f0/0 do router R3	193.136.232.1	/21
Interface f0/1 do router R3	10.30.10.254	/24

R_2C - Configuração de rede do *PC-1* e *PC-2*:

	Computador PC-1:	Computador PC-2:
Endereço IP:	10.20.192.1	10.30.10.1
Máscara de Rede:	/22	/24
Endereço do default gateway	10.20.192.254	10.30.10.254

R_2D - Configuração da rede onde se situa o *PC_1*:

	Endereço(s) IPv4	
Endereço da Rede (CIDR)	10.20.192.0	
Máscara de rede	/22	
Endereço de broadcast	10.20.195.255	
Gama de endereços disponíveis para endereçar máquinas	10.20.192.1 – 10.20.195	5.254

R_3A - Indique os comandos que usou para configurar o *Router* R1. Nota: indique todos os comandos, inclusive os respeitantes à criação de rotas de encaminhamento.

```
conf t
interface FastEthernet0/0
ip address 10.20.195.254 255.255.252.0
no shutdown
exit
interface FastEthernet0/1
ip address 193.136.224.1 255.255.248.0
no shutdown
exit
ip route 10.30.10.0 255.255.255.0 193.136.231.254
ip route 193.136.232.0 255.255.248.0 193.136.231.254
exit
copy running-config startup-config
```

R 3B - Indique os comandos que usou para configurar o *PC1*

```
ip 10.20.192.1/22 10.20.195.254
save
```

R_3C - Qual é o conteúdo da tabela de *routing* do *Router R2*?

R_3D - Qual é a latência média entre o <i>PC-1</i> e o <i>PC-2</i> ?
R_3E – Verifique os pacotes que passam na ligação entre o <i>PC-1</i> e o <i>SW1</i> enquanto realiza a
alínea anterior. Interprete os resultados observados.
difficult difference of resultation observation.