- O cencapsulamento consiste em adicionar headers aos dados enviados, cada cameda do modelo OS) adiciona as proprios headers ou lé headers preuc mente adicionados para saber camo tratar os dodos vecebidos (desencapsulamento). Por exemplo, um header pade conter informação sobre o enderejo de destino e de origem de um dado pacote, para que os routers saibam por onde desem mondor esse pacote.
- O Como se trata de UDP, não é necessário estabelecer uma ligação com o cliente, no header de cada datagrama recebido, reside o enderego IP bem como o port de onde saiu o datagrama, que serão usados para enviar mensagens de resposta. De modo a tornar o accesso de vários clientes mais eficiente, podemos usar multiplexação de I/O para ouvir mensagens UDP em vários ports simultaneamente, bem como multithreading para processar pedidos enquanto espera por outros pedidos.
- 3) TCP dispôte de mecanismos de ARQ pipeline, que garantem minimizar as retronsmissões despectessárias (e.g. selective repeat). Para além disso, tem ainda alguns nuccanismos de congestions control que controlam o tamanho de janela conforme o congestionsmento vai sendo detetado. (e.g. slow start)
- O O ARP é responsável por traduzir os enderegos IP em enderegos MAC de dos hosts, deste modo, o host da rede A vai mandar os dados para a orienderego MAC da interface do vonter na vede A, de seguida, o router vai dar formard a esses dados, atraves da interface na rede B, para o enderego MAC do host de rede B, combos estas enderegos MAC foram obtidos usanda ARP.
- (S) No caso do Ethernet, usa-se um protocodo de detegão de colisões (CSMA/CD) que, quendo um canal esta ocupado, espera até que fique ille para começar a transmissão, quendo deteta uma colisão a meio da transmissão, esta é abortada e da-se o binary exponential boac Koff. À semelhança do Ethernet, o Wi-Fi também só começo o transmissão quando tiver o canal idle, no entarato, e dificul implementer a detegão de edisões em redes miveless, como tal, usa um protocolo de colision avoidance (CSMAI(A), através de pequenes parates request to-send (RTS), o sander pade, "recervar" um ranal para transmissão, que caso este não coli da com outro RTS, o receiver mando um parate de clear to-send (CTS), que é ouvido por todos as sendero, para saberem que um dede canal está reservado.

R1-R2:  

$$d_{4rouns} = \frac{5i2e}{10^{3}} = \frac{40^{4}}{10^{3}} = \frac{40^{4}}{2.10^{3}} = \frac{40^$$

	b) A taxa maxima é iguel à taxa que causa buttenec ( 1026ps)
	c) 2.10° = 2.10° (se assumirmos que esta alínea não tem store and forward)
1	(especial)  Vary = 3.108 m/s  Envio Resposta
	Vprop = 3.10° m/s
	Max = 30 segundos - 2 = (dfrans +dprop) +dprox + (dfrans +dprop) = 30
	Dist = 400 m
	Size S = 500 B = 4000b Size R = 20 2 B = 460. 200b
	dom = 25
	B = 1 HHz = 10 Hz Envio
	$\frac{30}{2} = \frac{4000}{10^{6} \log_{2}(x)} + \frac{4.10^{5}}{3.10^{8}} + \frac{2}{2.10^{6} \log_{2}(x)} + \frac{4.10^{5}}{3.10^{8}} = \frac{1.10^{6} \log_{2}(x)}{3.10^{8}}$
	2.10°log2(sc) 3.108 2.16°log2(2) 3,108
	J J
	(2) 4000 + 100.2° ∠ 27,997 (=> log2(x) ≥ 2,99631 (=> x ≥ 7,9796
***************************************	2.10 log (3)
	$M = \lceil min \times \rceil = 8$
-	
-	
taning the party of the party o	
No. Constitution of the Co	