UT3: Asignación dinámica de direcciones.

Servicios en Red - 2º Curso CFGM SMR

Asignación Dinámica de Direcciones

- I. Introducción.
- Funcionamiento del servicio DHCP.
- 3. Asignación de direcciones. Tipos.
- 4. Parámetros y declaraciones de configuración.
- 5. Comandos utilizados para el funcionamiento del servicio.



1. Introducción.

- DHCP Dynamic Host Configuration Protocol o Protocolo de configuración dinámica de hosts.
- DHCP es un protocolo del nivel de aplicación diseñado para implementar un servicio de <u>configuración dinámica de red</u> en redes TCP/IP.

DHCP permite que los equipos puedan obtener la configuración de red (dirección IP, máscara, puerta de enlace, DNS, ...) evitando que el administrador tenga que configurar manualmente los parámetros TCP/IP e cada equipo.

1. Introducción.

La configuración de los parámetros de red en redes TCP/IP puede realzarse de manera manual o mediante un servidor DHCP.


Ventajas del uso de DHCP frente a la configuración manual de los equipos.	Inconvenientes del uso de DHCP.
Disminuye el trabajo a realizar por el administrador.	Si falla el servidor DHCP todos los equipos de la red se quedan sin configurar.
No es necesario configurar los equipos que se conecten por primera vez a la red ni un equipo que se cambia de ubicación física y se conecte a una subred diferente.	No es recomendable para equipos que proporcionan servicios de red como servidores DNS, servidores de correo, servidores Web (si falla el servidor nos quedamos sin servidores)
Disminuye el número de errores humanos y por lo tanto la información es más fiable.	
Si la red crece y hay que replantear el direccionamiento de la red, no es necesario reconfigurar todos los equipos.	



- El funcionamiento está basado en el modelo cliente-servidor.
- Los <u>componentes</u> son los siguientes:
 - Servidor DHCP: asigna la configuración de red a los clientes.
 - Cliente DHCP: realizan peticiones al servidor DHCP y configuran los parámetros TCP/IP con las opciones que reciben del servidor.
 - Protocolo DHCP: "idioma" que hablan servidores y clientes.
 - Agentes de retransmisión DHCP escuchan peticiones de los clientes DHCP y las retransmiten a servidores DHCP ubicados en otras redes. Se usan para centralizar las configuraciones de diversas redes (o VLANs) en un único servidor.

¿Pueden convivir en una red equipos configurados por DHCP y equipos con IPs configuradas manualmente?





Protocolo DHCP

- Cuando un cliente DHCP se conecta a la red envía una solicitud en forma de <u>broadcast</u> a través de la red.
- 2. Todos los servidores alcanzados por la solicitud responden al cliente con sus propuestas.
- 3. El cliente acepta una de ellas haciéndoselo saber al servidor elegido.
- 4. El servidor le otorga la información requerida (con un lease time).
- 5. Esta información se mantiene asociada al cliente mientras la interfaz de red esté activa.

6. Renovaciones :

- Cada vez que arranca, cada cierto tiempo o cuando se alcanza el tiempo límite el cliente tiene que solicitar su renovación.
- 2. Una vez vencido el plazo, el cliente puede renovar la información, asignarle otra nueva o extender el plazo, manteniendo la misma información.



- Los pasos anteriores se materializan en un diálogo entre cliente y servidor donde se intercambian los siguientes mensajes:
 - Descubrimiento DHCP (DHCPDISCOVER):

Lo envía el cliente por broadcast (<u>llega a todas las máquinas de la subred</u>) para localizar al servidor DHCP.

Parámetros:

□ Puerto Destino: 67

□ Puerto Origen: 68

□ Dirección IP Origen:0.0.0.0

□ Dirección IP Destino: 255.255.255.255


□ Identificador de transacción


☐ MAC Address del cliente

 Oferta DHCP (DHCPOFFER): lo envían todos los servidores DHCP en respuesta al DHCP con una oferta de configuración y realizan una reserva.


¿Qué valores tienen? Coger una traza y comprobar!!

- Solicitud DHCP (DHCPREQUEST).
 - ▶ El cliente recibe las oferta y se queda con la "mejor".
 - Normalmente elige la primera o una que haya usado antes.
 - Difunde por broadcast el mensaje DHCPREQUEST que contendrá los datos del servidor elegido.
- Reconocimiento DHCP (DHCPACK).
 - ▶ Un servidor DHCP recibirá el DCHPREQUEST.
 - ☐ Si no contiene su dirección, retira la reserva de IP que había hecho.
 - ☐ Si contiene su dirección envía un mensaje:
 - □ DHCPACK, si la dirección aún está disponible.
 - □ DHCPNAK, si ya no lo está.
 - ▶ El cliente si recibe el DHCPACK, ya se puede autoconfigurar.









```
74 18.038417000 0.0.0.0 255.255.255.255 DHCP 342 DHCP Discover - Transaction ID 0x15be5d3...
⊕ Frame 74: 342 bytes on wire (2736 bits), 342 bytes captured (2736 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: Tp-LinkT_8d:c1:a3 (d8:5d:4c:8d:c1:a3), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)

⊕ Internet Protocol Version 4, Src: 0.0.0.0 (0.0.0.0), Dst: 255.255.255.255 (255.255.255.255.255)

H User Datagram Protocol. Src Port: 68 (68). Dst Port: 67 (67)
■ Bootstrap Protocol (Discover)
   Message type: Boot Request (1)
   Hardware type: Ethernet (0x01)
   Hardware address length: 6
   Transaction ID: 0x15be5d38
    Seconds elapsed: 0

■ Bootp flags: 0x8000 (Broadcast)

   Client IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
   Your (client) IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
   Next server IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
    Relay agent IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
   Client MAC address: CadmusCo_65:af:b9 (08:00:27:65:af:b9)
   Server host name not given
    Boot file name not given
   Magic cookie: DHCP

⊕ Option: (53) DHCP Message Type (Discover)

    ⊕ Option: (12) Host Name

⊕ Option: (55) Parameter Request List

    ⊕ Option: (255) End
```

```
83 20.115590000 192.168.1.1 255.255.255.255 DHCP 590 DHCP Offer - Transaction ID 0x15b...
⊕ Frame 83: 590 bytes on wire (4720 bits), 590 bytes captured (4720 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: TaicangT_3b:40:e6 (d0:0e:d9:3b:40:e6), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff)

    ⊕ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.1 (192.168.1.1), Dst: 255.255.255.255 (255.255.)

■ User Datagram Protocol, Src Port: 67 (67), Dst Port: 68 (68)

Bootstrap Protocol (Offer)
    Message type: Boot Reply (2)
    Hardware type: Ethernet (0x01)
    Hardware address length: 6
    Hops: 0
    Transaction ID: 0x15be5d38
    Seconds elapsed: 0

    ⊞ Bootp flags: 0x8000 (Broadcast)

    Client IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
    Your (client) IP address: 192.168.1.62 (192.168.1.62)
    Next server IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
    Relay agent IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
    client MAC address: CadmusCo_65:af:b9 (08:00:27:65:af:b9)
    Client hardware address padding: 00000000000000000000
    Server host name not given
    Boot file name not given
    Magic cookie: DHCP

⊕ Option: (53) DHCP Message Type (Offer)

  ■ Option: (54) DHCP Server Identifier
      Length: 4
      DHCP Server Identifier: 192.168.1.1 (192.168.1.1)

    ⊕ Option: (12) Host Name

  □ Option: (51) IP Address Lease Time
      Length: 4
      IP Address Lease Time: (43200s) 12 hours
  □ Option: (1) Subnet Mask
      Lenath: 4
     Subnet Mask: 255.255.255.0 (255.255.255.0)

  □ Option: (3) Router

      Lenath: 4
      Router: 192.168.1.1 (192.168.1.1)
  □ Option: (6) Domain Name Server
      Lenath: 8
      Domain Name Server: 80,58,61,250 (80,58,61,250)
      Domain Name Server: 80.58.61.254 (80.58.61.254)
  □ Option: (15) Domain Name
      Length: 11
      Domain Name: homestation

⊕ Option: (255) End

    Padding
```

```
4 84 20.115850000 0.0.0.0 255.255.255.255 DHCP 342 DHCP Request - Transaction ID 0x15be5d...
m Frame 84: 342 bytes on wire (2736 bits), 342 bytes captured (2736 bits) on interf
Ethernet II, Src: CadmusCo_65:af:b9 (08:00:27:65:af:b9), Dst: Broadcast (ff:ff:ff
Internet Protocol Version 4, Src: 0.0.0.0 (0.0.0.0), Dst: 255.255.255.255 (255.25)

⊕ User Datagram Protocol, Src Port: 68 (68), Dst Port: 67 (67)

■ Bootstrap Protocol (Request)
    Message type: Boot Request (1)
    Hardware type: Ethernet (0x01)
    Hardware address length: 6
    Hops: 0
    Transaction ID: 0x15be5d38
    Seconds elapsed: 0

■ Bootp flags: 0x8000 (Broadcast)

    Client IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
    Your (client) IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
    Next server IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
    Relay agent IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
    client MAC address: CadmusCo_65:af:b9 (08:00:27:65:af:b9)
    Server host name not given
    Boot file name not given
    Magic cookie: DHCP

    ⊕ Option: (53) DHCP Message Type (Request)

  ■ Option: (54) DHCP Server Identifier
      Length: 4
      DHCP Server Identifier: 192.168.1.1 (192.168.1.1)

  □ Option: (50) Requested IP Address

      Lenath: 4
      Requested IP Address: 192.168.1.62 (192.168.1.62)

⊕ Option: (12) Host Name

  □ Option: (55) Parameter Request List
      Length: 18
      Parameter Request List Item: (1) Subnet Mask
      Parameter Request List Item: (28) Broadcast Address
      Parameter Request List Item: (2) Time Offset
      Parameter Request List Item: (3) Router
      Parameter Request List Item: (15) Domain Name
      Parameter Request List Item: (6) Domain Name Server
      Parameter Request List Item: (119) Domain Search
      Parameter Request List Item: (12) Host Name
      Parameter Request List Item: (44) NetBIOS over TCP/IP Name Server
      Parameter Request List Item: (47) NetBIOS over TCP/IP Scope
      Parameter Request List Item: (26) Interface MTU
      Parameter Request List Item: (121) Classless Static Route
      Parameter Request List Item: (42) Network Time Protocol Servers
      Parameter Request List Item: (121) Classless Static Route
      Parameter Request List Item: (249) Private/Classless Static Route (Microsoft)
      Parameter Request List Item: (33) Static Route
      Parameter Request List Item: (252) Private/Proxy autodiscovery
      Parameter Request List Item: (42) Network Time Protocol Servers

    ⊕ Option: (255) End

    Padding
```

```
■ Frame 86: 590 bytes on wire (4720 bits), 590 bytes captured (4720 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: TaicangT_3b:40:e6 (d0:0e:d9:3b:40:e6), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff

■ User Datagram Protocol, Src Port: 67 (67), Dst Port: 68 (68)

■ Bootstrap Protocol (ACK)
   Message type: Boot Reply (2)
   Hardware type: Ethernet (0x01)
   Hardware address length: 6
   Hops: 0
   Transaction ID: 0x15be5d38
   Seconds elapsed: 0

■ Bootp flags: 0x8000 (Broadcast)

   Client IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
   Your (client) IP address: 192.168.1.62 (192.168.1.62)
   Next server IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
   Relay agent IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
   client MAC address: CadmusCo_65:af:b9 (08:00:27:65:af:b9)
   Server host name not given
   Boot file name not given
   Magic cookie: DHCP
 ⊕ Option: (53) DHCP Message Type (ACK)
 ⊕ Option: (54) DHCP Server Identifier

  □ Option: (51) IP Address Lease Time

     Length: 4
     IP Address Lease Time: (43200s) 12 hours

  □ Option: (12) Host Name

     Length: 19
     Host Name: angelica-VirtualBox

  □ Option: (1) Subnet Mask

     Lenath: 4
     Subnet Mask: 255.255.255.0 (255.255.255.0)
 □ Option: (3) Router
     Length: 4
     Router: 192.168.1.1 (192.168.1.1)
  □ Option: (6) Domain Name Server
     Length: 8
     Domain Name Server: 80.58.61.250 (80.58.61.250)
     Domain Name Server: 80.58.61.254 (80.58.61.254)

⊕ Option: (15) Domain Name

    ⊕ Option: (43) Vendor-Specific Information

 ⊕ Option: (255) End
   Padding
```

2. Funcionamiento de DHCP.

- El protocolo DHCP es abierto (no depende del sistema operativo utilizado), lo que significa que <u>se puede utilizar sobre una red</u> <u>heterogénea</u>:
 - un servidor DHCP Windows, Mac OS X, GNU/Linux, Novell, etc., puede asignar direcciones sin ningún problema a estaciones Windows, Mac OS X, GNU/Linux, etc.
- Protocolo DHCP una <u>evolución del protocolo BOOTP</u> (Bootstrap Protocol) que fue la primera implementación de protocolos de inicio para máquinas que no poseen disco rígido, las cuales, al ser encendidas, deben primero hacerse presentes en la red y luego cargar el SO.
- Para automatizar el anterior proceso IETF desarrollo el protocolo DHCP que introduce mejoras respecto al anterior:
 - Permite a una máquina obtener toda la configuración en un solo mensaje.
 - Permite obtener su dirección IP rápida y dinámicamente.

2. Funcionamiento de DHCP.

NOTAS:



En Windows, cuando un cliente no es capaz de conectar con un servidor DHCP para obtener su dirección IPv4, entonces utiliza la asignación **APIPA** (*Automatic Private IP Addressing* o Direccionamiento IP Privado Automático), que consiste en la utilización de las direcciones IP de la red 169.254.0.0/16.

Si un equipo quiere obtener su dirección IPv6 y no lo consigue a través de un servidor DHCPv6, entonces realiza un proceso de autoconfiguración, de forma análoga a como funciona APIPA, pero estableciendo su dirección de acuerdo con la información disponible y los mensajes que envían los routers por la red.



- Tipos de asignaciones (que hace un DHCP):
 - Asignación manual o estática (reservas):
 - □ Direcciones IP concretas a máquinas concretas (por MAC).
 - > Asignación dinámica:
 - ☐ El servidor asigna una dirección de un grupo (rango/ámbito).
 - □ Realiza la concesión de la IP al cliente durante un cierto plazo (lease time).
 - Asignación automática:
 - □ Asignar direcciones IP de forma permanente a máquinas clientes la primera vez que hacen la solicitud al servidor DHCP y hasta que el cliente las libera.
 - □ <u>Diferencia con las dinámicas plazo ilimitado.</u>

OJO!!!!!: DHCP no contiene en sí mismo ningún mecanismo de seguridad: cualquier máquina conectada a la red obtendrá IP.



Ámbito:

- Agrupamiento administrativo de equipos o clientes de una red que utilizan DHCP.
- Dentro del ámbito se reserva un rango de IPs para otorgar a los clientes de dicho ámbito.
- Normalmente: un ámbito por subred.

Rango:

- Intervalo de direcciones IP consecutivas, válidas y disponibles para ser concedidas o asignadas.
- Ejemplo: 192.168.10.1 a 192.168.10.20.

Exclusiones:

Conjunto de direcciones IP para no asignarlas a clientes DHCP.



- Reservas.
 - Asignación de una IP fija a un equipo según su MAC.
 - Se usa para servidores o PCs concretos.
- Tiempo de concesión (lease time).
 - Plazo durante el cual un cliente DHCP usa una dirección IP.
 - Al terminar hay dos opciones:
 - Realizar una nueva petición.
 - El servidor envía un nuevo plazo.
 - Plazos más utilizados en función del tipo de red:
 - □ Una red con pocas direcciones IP, con equipos que cambian habitualmente de subred, aulas con alumnos que usan portátil con Wfi cada día suelen configurar un lease time de pocos días o I2 horas.
 - Redes donde hay un gran número de IPs disponibles y donde la configuración de los clientes raramente cambia se puede configurar lease time de varios meses. Por ejemplo, equipos sobremesa en un departamento.

Renovación de una concesión.

Los clientes intentan renovar su concesión:

- Cuando se inician (se reinicia la máquina o la interfaz de red) para asegurarse que puede usar la dirección IP que tenían y si no es así solicitar otra.
- 2. Antes de que finalice el período de concesión (lease time).
 - Por defecto un cliente DHCP intenta renovar su concesión a la mitad del plazo de concesión, aunque es configurable.
 - 2. Si no lo consigue, al finalizar el plazo libera la dirección IP.
- 3. Renovación manual desde el cliente.

4. Parámetros y declaraciones de configuración.

Servidores DHCP.

Los servidores escuchan en el puerto 67/UDP y enviarán a los clientes los parámetros configurados en ellos que pueden ser:

- I. Dirección IP.
- 2. Máscara de subred.
- 3. Puerta de enlace.
- 4. Servidores DNS.
- 5. Sufijo DNS.
- 6. Servidor WINS
- 7. **Etc.**


Ejemplos de servidores DHCP:

- ISC DHCP Server utilizado en sistemas Unix (Ubuntu).
- Servidor DHCP de Microsoft
- Servidores DHCP integrados en routers: CISCO, Mikrotik.

4. Parámetros y declaraciones de configuración.

Clientes DHCP.

En un cliente DHCP realiza peticiones al servidor desde el puerto 68/UDP. Tanto en Windows como en Linux los clientes están integrados en el SO.







4. Parámetros y declaraciones de configuración.

Clientes DHCP.

Desactivar la interfaz de red:

ifdown eth0



Editar el archivo /etc/network/interfaces para que contenga la siguiente información:

```
auto lo eth0
iface eth0 inet dhcp
```


Activar la interfaz de red:

```
ifup eth0
```

- Comando para liberar una dirección IP en Windows:
 - ipconfig /release
- Comando para obtener una nueva dirección en IP en Windows:
 - ipconfig /renew
- Para saber si la configuración de red de un servidor DHCP es manual o automática:
 - ipconfig /all
- Para <u>obtener la dirección IP del servidor DHCP que nos ha asignado la configuración de red</u>:
 - ipconfig /all


	Windows	Linux
Liberar una IP.	ipconfig /release	sudo dhclient -rv
Obtener una nueva IP.	ipconfig /renew	<pre>sudo dhclient sudo dhclient ethX sudo dhclient -v /* verbose sudo dhclient -v ethX/* verbose</pre>
Conocer el servidor DHCP que envió la configuración.	ipconfig /all	/var/lib/dhcp/dhclient.leases
Saber si el servicio cliente está en ejecución	ipconfig /all	

```
Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi:
   Sufijo DNS específico para la conexión. . : homestation
   Descripción . . . . . . . . . . . . . . . . Tarjeta LAN inalámbrica 802.11n USB
   DHCP habilitado . . . : sí
Configuración automática habilitada . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::9511:d9c8:a5ad:36aa%3(Preferido)
                                                     : 192.168.1.42(Preferido)
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . . .
                                                     : 255.255.255.0
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . . . . . . .
   Concesión obtenida. . . . . . . : lunes, 28 de septiembre de 2015 18:16:54
La concesión expira . . . . : martes, 29 de septiembre de 2015 6:16:53
Puerta de enlace predeterminada . . . : fe80::d20e:d9ff:fe3b:40e6%3
192.168.1.1
                                                       192.168.1.1
   Servidor DHCP . . . .
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . . . : 64511308
   DUID de cliente DHCPv6. . . . . .
                                                     : 00-01-00-01-1B-9A-55-A5-D0-50-99-1E-3D-3C
   Servidores DNS. . . . . . . . . . . . . . 80.58.61.250
   NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . . . . : habilitado
```



```
angelica@angelica-VirtualBox:~$ cat /var/lib/dhcp/dhclient.leases
lease {
 interface "eth0":
 fixed-address 192.168.1.43;
  option subnet-mask 255.255.255.0;
  option routers 192.168.1.1;
  option dhcp-lease-time 43200;
  option dhcp-message-type 5;
  option domain-name-servers 80.58.61.250,80.58.61.254;
  option dhcp-server-identifier 192.168.1.1;
  option vendor-encapsulated-options 1:4:54:57:0:0;
  option host-name "angelica-VirtualBox";
  option domain-name "homestation";
  renew 1 2015/09/28 23:49:24;
  rebind 2 2015/09/29 04:47:18;
  expire 2 2015/09/29 06:17:18;
```

- Para realizar la instalación de cualquier servicio en Windows 2008 R2 se debe añadir el rol correspondiente.
- Los roles se administran desde el Administrador del servidor.



Antes de comenzar:


- 1. Comprobar las tarjetas de red del equipo y tener claro a través de qué interfaz queremos "repartir direcciones IP".
- 2. Dicha interfaz debe estar configurada con una dirección IP estática.

Al principio no tendremos ningún rol.




Para añadir, seleccionamos "Roles" con el botón derecho o pinchamos en el

enlace:




> Se inicia el asistente y tras pulsar siguiente, elegiremos el servicio DHCP.




> Seleccionamos la interfaz a través de la que repartiremos IP (ha de tener la

dirección IP manual)




DHCP en Windows 2008 R2.


- A continuación debemos configurar:
 - Nombre del dominio al que pertenece el equipo que solicita la IP (el cliente). En el ejemplo asir2.net
 - Dirección IP del DNS primario y DNS alternativo que utilizarán los clientes. En el ejemplo, 10.0.1.48 como primario, y como secundario el DNS de google 8.8.8.8.




Diremos que nuestra red no tiene servidor WINS (sistema de nombres de Microsoft).




- Configuramos el nombre del ámbito, el rango de IPs, el lease time, la máscara y la puerta de enlace.
 - OJO: El rango de IPs a repartir deben ser de la misma red que la interfaz configurada en el DHCP en la pantalla anterior.




Tras seleccionar agregar en la pantalla anterior, comprobamos que los datos son correctos. Podremos eliminar, agregar otro ámbito o modificar (editar) el que acabamos de añadir.




Se podría configurar el servidor como DHCP de direcciones IPv6. En nuestro caso no lo haremos. En caso de seleccionar una respuesta afirmativa, solicitaría los misma información de ámbito que se solicito para IPv4
Asistente para agregar roles




Y llegamos al final del asistente donde debemos comprobar que los datos son correctos. Seleccionamos Instalar para proceder a la instalación del rol.




Si la instalación es correcta, pinchamos "Cerrar" y ya tenemos nuestro servidor DHCP en Windows 2008 Server en marcha!




En la consola de "Administrador del servidor" y seleccionando "Roles" en la izquierda, vemos que tenemos el rol añadido. Desde aquí lo podremos




En la consola de "Administrador del servidor" y seleccionando "Servidor DCHP" podremos ver eventos relacionados, si el servicio está en marcha, recomendaciones, ...




En los "Eventos" podemos ver información que indica que el servicio se ha iniciado y en este caso una advertencia sobre IPv6 ...



En los "Servicios del sistema" siempre debemos asegurarnos de que el servicio correspondiente está en ejecución...



En los "Servicios del sistema" podremos parar o arrancar el servicio ...



En la ventana inferior "Recursos y soporte técnico" veremos algunas recomendaciones y "best practices" que harían que el sistema funcionara mejor ...

Recursos y soporte técnico


Configuraciones, tareas, prácticas y recursos en línea recomendados

Recomendaciones

- Aumentar la tolerancia a errores mediante la división de ámbitos DHCP
- 🔂 Eliminar las actualizaciones manuales de los registros DNS mediante la configuración de la actualización dinámica y la actualización dinámica segura
- Permitir la administración remota de los servidores DHCP mediante la configuración de puertos de Firewall de Windows
- impedir la existencia de servidores DHCP no autorizados en la red autorizando a los servidores DHCP en Servicios de dominio de Active Directory
- Aplicar directivas de acceso a redes para el mantenimiento de los clientes mediante la configuración de DHCP con la Protección de acceso a redes
- 📸 Automatizar la administración de los dispositivos que tienen direcciones IP estáticas mediante la creación de reservas DHCP
- Admitir varias subredes con un servidor DHCP mediante la configuración de agentes de retransmisión DHCP.
- Evitar volver a configurar DHCP en un servidor nuevo mediante la migración de una infraestructura DHCP existente
- Equilibrar la carga de los servidores DHCP mediante la regla 80/20 para los ámbitos
- Centralizar la administración de dos o más servidores DHCP como un único sistema mediante un clúster de servidores DHCP


Descrinción:

En la ventana lateral podemos seleccionar "IPv4" y vemos todos los ámbitos creados y sus propiedades.




CREAR ÁMBITOS

Pulsando con el botón derecho en "IPv4" podríamos crear un ámbito nuevo. Se iniciaría un asistente similar al visto al arrancar.




VER PROPIEDADES DE TODO EL DHCP

Pulsando con el botón derecho en "IPv4" podríamos ver propiedades genéricas del servidor, propiedades IPv4, para todos los ámbitos. Por ejemplo, permitir la entrega de configuraciones solo a ciertas MAC.




MODIFICAR ÁMBITOS (IPs, Lease time, ...)

Siempre podremos modificar las propiedades de un ámbito, seleccionando el "ámbito" y pulsando con el botón derecho propiedades. Ahí podremos modificar el rango de IPs o el lease time.



VER ÁMBITOS (concesiones, rangos IPs, ...)

Conjunto de direcciones que se repartirán en un ámbito.




Direcciones que ya han sido concedidas y están en uso.

VER ÁMBITOS (reservas servido peiones, ...)

Reservas, si hay IP "reservadas" para ciertas máquinas.




Las opciones de ámbito, que muestran la puerta de enlace, los servidores DNS, etc que tengamos configurados para el ámbito seleccionado.



AGREGAR EXCLUSIONES

Exclusiones: si necesitamos excluir alguna dirección IP de nuestro ámbito, no hay más que seleccionar el "conjunto de direcciones" con el botón derecho y añadir las IPs a excluir.



Si chequeamos el conjunto de direcciones, vemos que aparecen las IPs excluidas

or DHCP			
1-2qcgu05qcc5			
, IPv4			
Ámbito [10.0.22.0] Aula22			
Conjunto de direcciones			
Concesiones de direcciones			


L	conjunto de direcciones		
I	Dirección IP inicial	Dirección IP final	Descripción
ı	10.0.22.120	10.0.22.122	Direcciones IP excluidas de la distribución
ı	[‡] □ 10.0.22.100	10.0.22.150	Intervalo de direcciones para distribución
ı			

CREAR RESERVAS

Crear Reservas: dentro del ámbito en el que queramos realizar la reserva, dentro de "reservas" con el botón derecho seleccionamos "Reserva Nueva" y rellenamos los datos correspondientes a dicha reserva.

? X

Cerrar






MODIFICAR UNA RESERVA.


Reservas podremos ver las reservas realizadas y sus opciones.

Seleccionando con el botón derecho sobre la reserva, y eligiendo "Propiedades" podremos modificar los datos de una reserva ya hecha.



CONFIGURAR OPCIONES DEL SERVIDOR.

Opciones del servidor podremos configurar otras opciones como la dirección de broadcast, el nombre de equipo, etc.



COMPROBACIÓN ...

- Para comprobar que el servidor que acabamos de configurar funciona, debemos iniciar una máquina que actúe cliente (Windows, Ubuntu, ...) y configurarla como tal.
- bijiMUY IMPORTANTE!!!! Las tarjetas de red del clientes y del servidor (aquella a través de la cual reparte el DHCP) deben estar en <u>red interna</u>, sino podríamos obtener IPs del máquinas que no conocemos.
- Capturando con Wireshark podremos ver todo el diálogo entre cliente y servidor.

AMPLIACIÓN: Seguridad.

- El servicio DHCP no presenta ningún tipo de autenticación lo que significa que es vulnerable a los siguientes <u>ataques</u>:
 - I. DHCP Spoofing: Suplantación del servidor DHCP.
 - 2. **DoS.** Busca agotar el rango de direcciones a asignar y asi evitar que un cliente pueda obtener una configuración de red.
 - 3. "Man in the middle": un cliente no autorizado podría responder a una petición de un cliente DHCP legítimo y proporcionarle como puerta de enlace su propia IP para que todos los paquetes pasen a través de él y así modificarlos a su antojo antes de enviarlos a router real.
- Como medidas de protección frente a los anteriores:
 - 1. **DHCP Snooping:** función que se puede activar en los switches. Tras activarla, se configura el puerto en el que está conectado el servidor DHCP autorizado.
 - 2. Activar **fichero de log** para auditar posibles peticiones no autorizadas.

AMPLIACIÓN: DHCP Relay.


- Un servidor DHCP conectado a una red, solo puede dar servicio a esa red.
- Si hay varias subredes o VLAN interconectadas tenemos dos maneras de proceder:
 - Configurar un servidor DHCP en cada subred.
 - Esta opción supone un aumento del trabajo del administrador.
 - Configurar un servidor DHCP que de servicio a todas las redes.
 - Si un servidor DHCP que presta servicio a varias VLAN recibe petición de una de ellas, identificará la subred de la que proviene y proporcionará una IP válida dentro de su rango.
 - Un agente de retransmisión DHCP que permite a un DHCP proporcionar servicio a varias subredes.



DHCP Relay

- DHCP relay agent o agente de retransmisión DHCP.
 - **Equipo o router** configurado para escuchar mensajes DHCP DISCOVER (broadcast) procedentes de clientes DHCP en una subred y a continuación retransmitir dichos mensajes a un servidor DHCP ubicado en una red distinta.
 - Pueden estar integrados en servidores o en routers.
 - Si un **servidor DHCP** y un **cliente DHCP** están situados en <u>redes</u> <u>distintas</u>, entonces estarán separados por un **router**.
 - Los router separan dominios broadcast, así que en principio, no reenviarán los mensajes broadcast entre redes distintas. (Ver con el Packet Tracer los mensajes broadcast en dominios diferentes)
 - Para resolver el problema existe la figura del DHCP relay agent que permitirá llevar a cabo la comunicación entre cliente y servidor DHCP cuando están separados por un router.

DHCP Relay





DHCP Relay.

Funcionamiento DHCP Relay.

- I. El cliente DHCP envía un DHCP DISCOVER que llegará a todos los equipos de su subred.
- 2. El DHCP Relay de esa subred reenvía ese mensaje al servidor DHCP mediante unicast.
- 3. El servidor DHCP enviará una oferta, DHCP OFFER unicast al DHCP Relay.
- 4. El DHCP Relay envío dicha oferta a la red del cliente.
- 5. El cliente DHCP hace un broadcast del DHCP REQUEST.
- 6. El DHCP Relay de la subred envía dicho mensaje directamente (unicast) al servidor DHCP.
- 7. El servidor DHCP envía directamente un DHCP ACK al DHCP Relay.
- 8. El servidor DHCP envía por broadcast el DHCP ACK al cliente DHCP.