Практическая работа № 7. Команды редактирования.

Кнопки команд общего редактирования объектов (копирование, перенос, удлинение и т. п.) расположены в панели **Редактирование** (Modify).

- Кнопка команды **СТЕРЕТЬ** (ERASE) стирает с экрана выбранные объекты и удаляет их из рисунка. Результат действия команды может быть отменен либо с помощью кнопки **Отменить** (Undo) панели **Стандартная** (Standard), либо с помощью команд O (U) и **ОТМЕНИТЬ** (UNDO).
- Кнопка команды **КОПИРОВАТЬ** (СОРУ) копирует выбранные объекты параллельно вектору, который задается начальной и конечной точками.

Первый запрос команды после того, как объекты для операции копирования выбраны:

Базовая точка или перемещение, или [Несколько]:

('Specify base point or displacement, or I Multiple I:)

Укажите первую точку. Это может быть любая точка чертежа, но удобнее указать одну из характерных точек копируемого объекта (например, начальную). В целом результат операции копирования зависит не от первой или второй точки, которую нужно будет указать далее, а от взаимного их расположения, ибо результирующий сдвиг копии объекта от оригинала по оси X вычисляется как разность абсцисс между второй и первой точками вектора копирования, а сдвиг по оси Y — как разность ординат. Следующий запрос:

Вторая точка перемещения или <считать перемещением первую точку >:

(Specify second point of displacement or <iise first point as displacement:)

Укажите вторую точку. В результате образуется копия выбранных объектов, которая смещена относительно оригинала на заданный вектор.

Если вместо указания второй точки перемещения нажать клавишу <Enter>, то координаты введенной первой точки становятся координатами перемещения. Этим приемом можно пользоваться для случаев, когда сдвиг объекта заранее известен. Например, если какой-то объект надо скопировать и копия относительно оригинала должна быть смещена на 55 мм по оси X и на —23 мм по оси Y, то тогда вам в ответ на запрос первой точки надо ввести следующее: 55,-23

Далее в ответ на запрос второй точки нажать на <Enter>.

Опция **Несколько** (Multiple) выполняет многократное копирование выбранных объектов (векторы копирования имеют одну и ту же первую точку, но различные вторые точки).

- Кнопка команды **ЗЕРКАЛО** (MIRROR) позволяет зеркально отразить (симметрировать) выбранные объекты относительно оси, которая определяется двумя точками.

После выбора объектов система AutoCAD запрашивает:

Первая точка оси отражения:

(Specify first point of mirror line:)

Затем, после вашего ответа, запрашивается вторая точка, а проходящая через обе точки прямая и будет осью отражения (симметрии):

Вторая точка оси отражения:

(Specify second point of mirror line:) Укажите вторую точку

После этого остается только ответить, что сделать с исходными объектами (удалить или нет): *Удалить исходные объекты?* [Да/Hem] <H>:

(Delete source objects? [Yes/No] <N>:)

Если вы не хотите удалять объекты-оригиналы, то ответьте H (N) или нажмите на клавишу <Enter>. В противном случае — ответьте Д (Y). Команда ЗЕРКАЛО (MIRROR) будет выполнена.

Замечание

Если среди симметрируемых объектов есть тексты, то в обычных условиях они тоже отражаются относительно оси, что приводит к их нечитаемости. Для того чтобы тексты при отражении не переворачивались, нужно установить для системной переменной MIRRTEXT значение 0 (вместо 1). Тогда точки привязки текста симметрируются, а сам текст останется повернутым в ту же сторону, что и исходный.

- Кнопка команды ПОДОБИЕ (OFFSET) в панели **Рисование** (Draw) соответствует команде ПОДОБИЕ (OFFSET). Команда предназначена для рисования подобных (параллельных) линии к линейным объектам (отрезкам, лучам, прямым, полилиниям, дугам, окружностям, эллипсам и сплайнам). Возможны два варианта построения параллельной линии: по расстоянию (смещению) от оригинала и через заданную точку. Первый запрос команды:

Величина смещения или [Точка] <1.0000>:

(Specify offset distance or [Through] <].0000>:)

В угловых скобках стоит значение по умолчанию (от предыдущего выполнения команды ПОДОБИЕ (OFFSET)), которое является либо положительным числом, либо именем опции **Точка** (Through). Вначале рассмотрим вариант, когда вы задаете величину смещения, что может быть сделано либо вводом числа с клавиатуры, либо указанием двух точек (AutoCAD измерит расстояние между точками и возьмет его в качестве величины смещения). Следующий запрос:

Выберите объект для создания подобных или <выход >:

(Select object to offset or <exil>:)

Укажите только один объект, к которому нужно построить параллельную линию. Затем AutoCAD запросит уточнить, в какую сторону от объекта нужно строить параллельную линию (почти всегда к любому объекту существуют две параллельные линии):

Укажите точку, определяющую сторону смещения:

(Specify point on side to offset:)

Вам достаточно указать любую точку на экране, которая находится по ту же сторону от объекта, что и будущая параллельная линия.

Далее в цикле повторяется запрос о выборе объектов для создания подобных с тем же смещением. По окончании построения всех подобных объектов нужно нажать на <Enter>.

Если в начале работы с командой ПОДОБИЕ (OFFSET) вы в ответ на запрос **Величина смещения или [Toчка]:** (Specify offset distance or I Through I:) выбрали опцию Т (Т), то AutoCAD сначала запрашивает:

Выберите объект для создания подобных или <выход>:

(Select object to offset or $\langle exil \rangle$:) И после указания объекта запрашивает точку:

Через точку:

(Specify through point:)

Вы указываете точку, через которую система проводит линию, параллельную выбранному объекту. Величина получающегося смещения рассчитывается автоматически. Далее снова выдается запрос о выборе объектов для создания подобных. По окончании построений в режиме **Точка** (Through) нужно нажать на клавишу <Enter>.

- Кнопка команды **MACCUB** предназначена для создания группы копий одних и тех же объектов, причем копии располагаются по определенному закону в гнездах прямоугольного или кругового массива. В различных версиях Автокада эта команда выполняется либо через диалоговое окно MACCUB, либо через запросы в командной строке.

Первый запрос команды после выбора объектов:

Тип массива [Прямоугольный/Круговой] <Л>:

(Enter the type of array [Rectangular/Polar I < R >:)

Нужно выбрать вариант работы команды. Опция П (R) соответствует прямоугольному массиву, а опция К (P) — круговому. Вначале рассмотрим вариант прямоугольного массива, в котором объекты расставляются в нескольких строках (рядах) и нескольких столбцах (количество строк и столбцов нужно задать). Следующий запрос:

Число рядов (---) <1>:

(Enter the number of rows (---) < l > :)

Введите целое положительное число, равное будущему количеству строк (рядов) — например, 2. Далее:

Число столбцов (|||) <1>:

(Enter the number of columns $\binom{11}{11}$ <1>:)

Введите число столбцов — например, 4. Далее нужно указать расстояния между строками и между столбцами. Очередной запрос:

Расстояние между рядами или размер ячейки (---):

(Enter the distance between rows or specify unit cell (---):)

Если задать число, то оно будет воспринято как расстояние между строками (положительное, если копирование идет вверх, и отрицательное, если

копирование идет вниз). После этого будет запрос на расстояние между столбцами (по другой оси):

Расстояние между столбцами (!!!):

(Specify the distance between columns (|||):)

Нужно ввести число (положительное, если копирование будет идти вправо, и отрицательное, если влево).

Другой метод работы с прямоугольным массивом — это в ответ на запрос *Размер ячейки или расстояние между строками (---):* (Enter the distance between rows or specify unit cell (---):) указать первую, а затем и вторую точку. Тогда вектор расстояния между ними рассматривается системой как размер ячейки прямоугольного массива, который в результате и будет создан. Вопрос о расстоянии между столбцами в этом случае уже не задается, так как расстоянием между столбцами будет горизонтальный размер ячейки. Расстоянием же между строками будет вертикальный размер ячейки.

Другой вариант команды — круговой массив, который работает при выборе опции **Круговой** (Polar). В этом случае выбранные для копирования объекты размножаются вдоль дуги окружности с некоторым центром и с заданным центральным углом (количество копий задает пользователь). Первый запрос:

Центральная точка массива:

(Specify center point of array:) Укажите точку центра кругового массива. Палее:

Число элементов в массиве:

(Enter the number of items in the array.)

Введите целое положительное число. Следующий запрос:

Угол заполнения (+=против чс, -=по чс) <360>:

(Specify the angle to fill (+=ccw, -=cw) < 360 > :)

Введите центральный угол дуги, заполняемой выбранными объектами. Угол положителен, если дуга направлена против часовой стрелки, и отрицателен, если дуга направлена по часовой стрелке. Если ввести 0, то это означает, что вы хотите задать не величину заполняемой дуги, а угол между объектами, и выдается запрос:

Угол между элементами (+=против чс, -=по чс):

(Angle between items (+=ccw, -=cw):) Задайте угол с учетом знака. Теперь осталось ответить на последний вопрос:

Поворачивать элементы массива? [Да/Нет] <Д>:

(Rotate arrayed objects? < Y>:)

В зависимости от ответа, копируемые объекты будут поворачиваться параллельно касательным к дуге или нет.

Замечание

В качестве радиуса кругового массива берется расстояние между точкой центра кругового массива и одной из характерных точек последнего из объектов, выбранных для копирования (одной из конечных точек отрезка, центром окружности, точкой начала текста и т. п.).

- Кнопка команды **ПЕРЕНЕСТИ** (MOVE) позволяет переместить выбранные объекты параллельно вектору, заданному двумя точками.

Запросы и действия этой команды очень похожи на запросы и действия команды КОПИРОВАТЬ (СОРУ). Первый запрос после выбора объектов:

Базовая точка или перемещение:

(Specify base point or displacement:) Задайте первую точку. Следующий вопрос:

Вторая точка перемещения или <считать перемещением первую точку >:

(Specify second point a/displacement or <use first point as displacement>:)

Укажите вторую точку вектора перемещения. Если нажать вместо этого на клавишу <Enter>, то координаты первой точки рассматриваются как координаты перемещения.

- Кнопка команды **ПОВЕРНУТЬ** (ROTATE) дает возможность повернуть выбранные объекты относительно базовой точки на заданный угол.

Сначала команда информирует о режимах измерения углов:

Текущие установки отсчета углов в ПС К: ANGDIR=против ч/с ANGBASE=0

(Current positive angle in UCS: ANGDIR=ccw ANGBASE=0) Первый запрос после выбора объектов:

Базовая точка:

(Specify base point:)

Укажите базовую точку для поворота. Далее:

Угол поворота или [Опорный угол]:

(Specify rotation angle or [Reference]:) Укажите угол вводом с клавиатуры или с помощью мыши.

Вместо ввода угла возможно указание угла поворота с помощью опции **Опорный угол** (Reference). Например, пусть прямоугольник с находящимися внутри него отрезками нужно повернуть относительно точки 1 на такой угол, чтобы длинная нижняя сторона прямоугольника, отмеченная точками 1 и 2, стала строго горизонтальной.

Задачу можно решить, воспользовавшись вышеупомянутой опцией и не вычисляя начального угла наклона.

Вызовите команду **ПОВЕРНУТЬ** (ROTATE) любым из известных вам способов. На запрос *Выберите объекты: (Select objects:)* отметьте мышью прямоугольник и требуемые отрезки и завершите выбор объектов нажатием на клавишу <Enter>. На запрос *Базовая точка: (Base point:) с* помощью объектной привязки укажите точку 1. Затем в ответ на запрос *Угол поворота или [Опорный угол]: (Specify rotation angle or [Reference]:)* выберите опцию 0 (R). Последует запрос:

Опорный угол <0>:

(Reference angle <0>:)

Выберем способ ввода угла с помощью двух точек. Укажите точку 1 (с помощью объектной привязки) и в ответ на запрос *Вторая точка:* (Second point:) укажите точку 2. Начальный угол тем самым определен. Далее AutoCAD запрашивает:

Новый угол:

(New angle:)

В качестве нового угла нужно ввести с клавиатуры 0. Прямоугольник повернется до горизонтального положения. Поставленная задача решена.

- Кнопка команды **MACШТАБ** (SCALE) позволяет масштабировать (т. е. увеличивать или уменьшать) выбранные объекты относительно базовой точки.

Команда **МАСШТАБ** (SCALE) после выбора объектов запрашивает:

Базовая точка:

(Specify base point:)

Укажите базовую точку (например, точку левого нижнего угла прямоугольника). Далее:

Масштаб или [Опорный отрезок]:

(Specify scale factor or [Reference]:)

Для увеличения объектов нужно ввести число больше 1, для уменьшения — положительное число меньше 1.

____ - Кнопка команды **РАСТЯНУТЬ** (STRETCH)

Команда обычно выполняется над полилинией (хотя она может растягивать и дуги, эллиптические дуги, сплайны и другие линейные примитивы), когда надо переместить несколько ее вершин параллельно вектору, задаваемому двумя точками, а остальные вершины полилинии надо оставить на месте и соответствующим образом преобразовать геометрию объекта. Команда РАСТЯНУТЬ (STRETCH) не применяется для набора предварительно выбранных объектов, поскольку в данном случае важно часть полилинии выбрать с помощью секущей рамки или секущего многоугольника, поэтому первый запрос выглядит так:

Выберите растягиваемые объекты секущей рамкой или секущим многоугольником... Выберите объекты:

(Select objects to stretch by crossing-window or crossing-polygon... Select objects:)

Выберите секущей рамкой прямоугольник, но таким образом, чтобы внутри рамки оказались только правые вершины полилинии. Закончите выбор объектов нажатием на клавишу <Enter>. Затем следует запрос о первой точке:

Базовая точка или перемещение:

(Specify base point or displacement:) Укажите первую точку.

Вторая точка перемещения:

(Specify second point a/displacement:) Укажите вторую точку вектора перемещения.

В результате выполнения команды вершины полилинии, не попавшие в рамку, остались на старых местах, а вершины, выбранные рамкой, переместились параллельно заданному вектору.