Тема № 6. Работа с блоками чертежа

- 6.1.Создание блока с атрибутами
- 6.2.Запись блока в файл
- 6.3.Вставка блока
- 6.4. Вставка блока из файла
- 6.5.Задание на лабораторную работу
- 6.6. Контрольные вопросы

Блоком называют один или множество разнородных объектов, объединенных в группу с помощью специальной команды. В блоки имеет смысл объединять взаимосвязанные объекты, вид (положение) которых не изменяется в ходе работы. Например, в виде блока может быть оформлена рамка и основная надпись чертежа. После создания блока, его копии можно разместить произвольно на плоскости чертежа или перенести (скопировать) в другой чертеж.

Блок необходим для того, чтобы всеми объектами, входящими в него, можно было управлять единообразно. Так, при уничтожении блока, вставленного в чертеж, уничтожаются все объекты, его составляющие.

Блоки могут быть сформированы и использованы как в рамках одного чертежа (внутренние блоки), так и записаны в файле на диске с тем, чтобы в дальнейшем их можно было поместить в другие чертежи.

6.1. СОЗДАНИЕ БЛОКА С АТРИБУТАМИ

Блок может содержать объекты, остающиеся неизменными при вставке в чертеж. Эти объекты будем называть постоянной частью блока. В примере с рамкой постоянной частью блока являются линии основной надписи и некоторые текстовые строки: слова «Масса», «Масштаб» и другие. Вместе с тем, блок может содержать текстовые объекты, значение которых меняется от чертежа к чертежу: дата подготовки чертежа, фамилия разработчика и т.д. Эти объекты создаются специальным образом и называются атрибутами блока. При вставке в чертеж атрибут заменяется конкретным значением для данного чертежа.

Блок создается в следующей последовательности:

- 1. Выполняется с помощью команд рисования и редактирования постоянная часть чертежа;
- 2. Создаются атрибуты чертежа;
- Постоянная часть и атрибуты объединяются в блок.
 Для выполнения пункта 1 необходимо вернуться к ЛР №2–4.

Для выполнения пункта 2 (создание атрибутов) необходимо использовать команду \Draw\Block\Define attributes... Результатом будет появление на экране диалогового окна (рис. 6.1). Диалог состоит из нескольких блоков элементов управления.

Команда Attribute предназначена для создания собственно атрибута. В поле Tag вводится ИМЯ атрибута латинских букв. В поле **Prompt** указывается последовательность строка, которая будет выводитсяна экран при значения атрибута. В поле Value задается значение по умолчанию для атрибута. Это значение присваивается атрибуту, если пользователь не задал другого.

Поскольку атрибут — это строка текста, то необходимо указать стиль и другие параметры. В группе **Text Options** собраны команды для выбора параметров текста. В поле **Justification** указывается способ выравнивания текста — по левому, правому краю, по центру. В поле **Text Style** выбирается стиль текста (стиль должен быть предварительно создан). В полях **Height** и **Rotation** указывается высота символов и угол наклона строки текста.

В блоке **Insertion Point** собраны команды для указания положения атрибута. Разместить атрибут можно, указав с клавиатуры координаты точки или выбрав кнопку **Pick Point**, после чего AUTOCAD позволяет указать нужную точку с помощью мыши.

После задания всех необходимых параметров атрибут создается нажатием кнопки **ОК**.

ВНИМАНИЕ! Атрибутов в блоке может быть неограниченное количество.


Mode	Attribute			
	<u>I</u> ag:	attr1		
☐ <u>C</u> onstant ☐ <u>V</u> erify	Prompt:	Введите	attr1	
☐ <u>P</u> reset	<u>V</u> alue:	Иванов		
Pick Point X: 0 Y: 0 Z: 0	Justification: Text Style: Height < Botation <		STANDARD 2.5	•
Align below previ	ous attribute	Cancel	<u>H</u> elp	

Рис. 6.1.

После создания постоянной части блока и атрибутов создается блок. Для этого необходимо с помощью мыши выделить созданные объекты и выбрать команду \Draw\Block\Make. На экране появляется диалоговое окно создания блока (рис. 6.2).

При создании блока необходимо задать ему имя, это делается в поле **Block Name**. Имя блока – это произвольный набор латинских

символов. Если блок с таким именем уже существует, AUTOCAD не позволит создать новый и выдаст предупреждение. С помощью кнопки **List Block Name** можно посмотреть список существующих в системе блоков.



Поле **Number found** показывает, сколько объектов было выделено для помещения в блок. Если необходимо добавить в блок еще несколько объектов, можно воспользоваться кнопкой **Select Objects**. Наконец, для блока необходимо указать базовую точку, как правило, это точка, лежащая в левом нижнем углу блока. Для этого необходимо воспользоваться командами группы **Base Point**, причем координаты базовой точки можно указать с клавиатуры в полях **X**, **Y**, **Z** или с помощью мыши – кнопка **Select Point**.

Нажатием кнопки ОК создается блок с указанным именем, атрибутами и параметрами.

4.2. ЗАПИСЬ БЛОКА В ФАЙЛ

Созданный блок можно записать в файл с тем, чтобы впоследствии его можно было использовать в других чертежах. Блок сохраняется в файле с помощью команды **WBLOCK**, вводимой с клавиатуры в командной строке. AUTOCAD запрашивает имя файла для записи блока. Это делается с помощью стандартной панели диалога для работы с файлами (аналогично сохранению/загрузке чертежа). После указания имени файла нужно в командной строке ввести имя блока, который должен быть сохранен на диске:

Запрос в командной строке

Block name

указывается имя блока, который необходимо записать в файл.

В результате описанной операции блок будет сохранен в файле на диске.

6.3. ВСТАВКА БЛОКА

Если в ходе работ над чертежом был создан блок, копию блока можно вставить в любое место чертежа неограниченное число раз. При этом, копия блока представляет собой единый объект сложной формы и редактировать объекты, его составляющие, уже невозможно.

Для вставки копии блока в чертеж можно воспользоваться командой \Insert\Block. На экране появляется панель диалога вставки блока (рис. 6.3).

<u>B</u> lock	DSF		
<u>F</u> ile			
Options			
Specify Paramete	rs on Screen		
Insertion Point	Scale	Rotation	
⊻ 0	⊻ 1	Angle: 0	
Y. 0	Y 1		
<u>z</u> : 0	<u>z</u> 1		
<u>E</u> xplode			

Рис. 6.3

Нажав кнопку **Block,** можно выбрать из списка блок для вставки. После нажатия кнопки ОК в командной строке появляются запросы в следующем порядке:

Insertion point

необходимо мышью или с клавиатуры указать точку на чертеже, куда будет помещена копия блока;

X scale factor\...\XYZ\

необходимо указать масштаб (по умолчанию 1) для всех горизонтальных размеров объектов блока;

Y scale factor\...\XYZ\

необходимо указать масштаб (по умолчанию равен масштабу по X) для всех вертикальных размеров объектов блока;

Rotation Angle

нужно указать угол наклона блока относительно точки вставки.

После этого AUTOCAD запрашивает значения атрибутов, определенных для данного блока. При этом используется запрос и значение по умолчанию, которые указывались при создании атрибутов блока.

По завершению ввода значений атрибутов на поле чертежа появляется копия блока.

6.4. ВСТАВКА БЛОКА ИЗ ФАЙЛА

Для вставки блока в чертеж из файла также используется команда \Insert\Block (рис. 6.3). Для выбора файла, из которого нужно загрузить блок, необходимо нажать кнопку File.

6.5. ЗАДАНИЕ НА ЛАБОРАТОРНУЮ РАБОТУ

Задание выполняется в следующей последовательности:

- 1) изучить команды AUTOCAD для работы с блоками;
- 2) загрузить с дискеты файл с результатами предыдущих лабораторных работ;
- 3) преобразовать рамку и основную надпись чертежа в блок с атрибутами;
- 4) записать блок в файл на дискету.
- 5) создать новый чертеж;
- 6) загрузить в новый чертеж рамку и основную надпись из файла на диске.

6.6. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. С помощью какой команды можно создать атрибуты блока?

- 2. В какой последовательности создаются атрибуты и блок?
- 3. Какие параметры атрибутов можно задать при создании блока?
- 4. Как задать стиль и размеры символов для текста атрибута?
- 5. Как записать блок в файл на диске?
- 6. Как разместить созданный блок на поле чертежа?
- 7. Как загрузить блок из файла?