

激光物理

LASER PHYSICS

光电科学与工程学院 王智勇

课程简介

◆考核方式

笔试 (开卷)

●成绩构成

考勤5%+作业20%+课程论文25%+期末考试50%

学习目的

- > 掌握场与物质相互作用的半经典理论与方法;
- > 掌握场与物质相互作用的全量子理论与方法;
- > 熟悉场与物质相互作用时的若干特殊物理现象;
- > 熟悉光孤子的形成机制,了解光孤子通信的基本原理;
- > 为将来进一步的专业学习与科研打下数理基础。

教材及主要参考书目

(此果有新版本就用最新版本)

- 教材:
- 卢亚雄,余学才,张晓霞,激光物理,北京邮电大学出版社, 2005年。
- 参考书:
- 1、王雨三,张中华,激光物理基础,哈尔滨工业大学出版 社,2004年。
- 2、钱梅珍,崔一平,杨正名,激光物理(第二版),电子 工业出版社,2005年。
- 3、周炳琨等,激光原理(第七版),国防工业出版社,2014 年(此为电子科大本科生教材)。

Ú

课程特点与意义

- ◆有一定的理论深度和难度,但这是从本科生到研究生和博士生阶段必经的专业基础提升之路,为将来做学位论文和从事科研工作打下通用的专业基础,看文献资料时更快速有效,不吃力。
- ◆考虑工科背景的学生特点,在本课程教学中,将穿插复习和补充学习一些电动力学与量子力学知识(尤其是本科阶段没有学过的那部分),一来有利于更好地掌握本门课,二来有利于进一步提升专业基础。

课程特点与意义

- ◆从研究生阶段开始,主要进入"自学(看文献)+研究"的模式,需要系统地把过去所学的全部知识相互串联起来,进行整合和综合运用,并在此基础之上进一步自学和研究。所有这些,都需要具备良好的数理基础。
- ◆只有运用过去全部所学解决实际工程问题、进行研究和创新,才能检验过去所学,活学活用,让所学知识的价值和目的得到体现,同时让所学知识得到进一步的巩固与提升,让专业素质获得一个实质性的飞跃。
- ◆对于偏工程应用和实验研究的学生,具备足够的专业基础同样是必须的。打算用实验设备研究什么、如何设计实验、如何分析实验结果,所有这些都需要专业基础做后盾。发表论文不等同于写实验报告,需要有理论分析和理论升华。

- 虽然这门课比较抽象,有一定的深度和难度,但只要 认真上课,整个学下来其实并不难。
- 本科阶段主要培养技能型的工程人才(做好现成的产品);而从研究生阶段开始,是培养具有科研创新能力的人才(基于新原理、新技术、新材料开发新产品)。能走多远、进入多深、达到多高,取决于数理基础的掌握程度。
- 对于理工科学生而言,专业基础课如同武侠小说中所说的内功,而应用类课程如同招式。有了深厚的内功,学招式又快又好。专业基础课主要靠课堂上学习,而应用类知识,可以凭借数理基础进行自学。
- 总之,同学们选择这门课,有利于打下必备的数理基础,既有利于学习其他课程,提高专业水平,又有利于将来做毕业课题,能更顺利地阅读文献和出论文。

- ●电子科技大学,专注于光电科技,其实现原理离不开电磁场与物质之间的相互作用。而激光物理的本质,即是电磁场与物质之间的相互作用理论。
- ●事实上,人类的全部科技文明,除了核科技和航空航天科技等需要涉及强相互作用、弱相互作用和万有引力相互作用,其他的占人类科技文明95%以上的科技,都是基于电磁相互作用的。电磁场与物质(介质)相互作用的半经典与量子理论,是许多学科专业的通用理论基础,包括电子学和光学,现代纳米科技等。

当前的国际形势告诉我们,基础研究与创新,核心技术的原创,是一个国家不受制于人的关键所在。为此我们更需要加强专业基础课程的学习。不能急功近利,要做长远打算。 强基计划

热门专业常变,而数理基础不变。以不变应万变

第一讲激光物理基础回顾

LASER--- Light Amplification for Stimulated Emission of Radiation


- •1917年A. Einstein提出自发辐射、受激辐射和受激吸收概念
- •1954年,Townes,Basov,Prokhorov提出利用受激辐射放大电磁波: MASER(M: microwave),NH₃分子微波量子放大器研制成功
- •1958年Townes、Schawlow提出把MASER原理用到光频波段,并在理论上做了计算和证明;开放式谐振腔(借用FP);同时,Prokhorov也提出光频波段MASER;Bloembergen提出光泵浦三能级原子系统实现原子数反转
- •1960年Mamain发明第一台激光器红宝石激光694.3nm (本页是本科生的基础内容,学生自己参考)

1.1 激光器简介

激光器三个主要部分:

泵浦源——为介质提供能量,形成粒子数反转,最后转化成激光能量

增益介质——粒子数反转后的激光工作物质,提供受激放大 谐振腔—— 选模和限制波形、提供反馈和增益、提供稳定振荡




Ú


沓振腔

构成: 两个腔镜,一个全反射,提供最大反馈;一个部分

反射,提供部分反馈和输出。



无谐振腔时受激放大



有谐振腔时受激放大

激光器的分类:

1、根据工作介质来分类(用来产生激光的物质)

气体激光器: He-Ne, Ar+, CO, CO2, XeF, KrCl

固体激光器: Ruby, YAG, YLF, Ti: Sapphire

染料激光器: DCM, R6G

半导体激光: GaN, GaAs

自由电子激光: 电子在周期静磁场中通过时产生的相干辐射

2、根据激光特性来分类(产生的激光束特点)

连续


脉冲(调Q、锁模)

不同激光器适用于不同场合

BTW, 我们学校的老校长刘盛纲院士原来就研究过自由电子激光。它是利用自由电子为工作媒质产生的强相干辐射,它的产生机理不同于原子内束缚电子的受激辐射。

1.2 黑体辐射的Planck公式

- 处于任何温度下的物体,都能吸收或辐射电磁波; 这种与温度有关的辐射称为热辐射
- 黑体: 一种理想化物体,能够完全吸收任何波长的 电磁辐射(实际物体吸收率总是小于1)



黑体辐射用单色功率密度 ρ_{ν} 描述,它是黑体温度T和辐射场频率 ν 的函数,其定义为:


在单位体积内,在单位频率间隔v-v+dv中的电磁辐射功率。

也即为:单位时间内所辐射的、单位频率间隔中的能量密度。

单色功率密度 ρ_{v} 由普朗克 (Planck) 公式给出


$$\rho_{\nu}(T) = \frac{8\pi h \nu^3}{c^3} \frac{1}{\exp(h\nu/kT) - 1}$$

真空中的光速 $c = 3 \times 10^8$ m/s Planck常数 $h = 6.63 \times 10^{-34}$ J·s 玻尔兹曼常数 $k = 1.38066 \times 10^{-23}$ J/K Ú



$$\rho_{\nu}(T) = \frac{8\pi h \nu^3}{c^3} \frac{1}{\exp(h\nu/kT) - 1}$$


1.3 自发辐射、受激辐射与受激吸收




- •物质吸收或发射光子,实质上是辐射场和物质原子相互作用的结果
- •爱因斯坦从量子论观点出发提出:该相互作用应包含原子的自发辐射、受激辐射和受激吸收等三种跃迁过程
- •两个能级 E_2 和 E_1 满足 E_2 - E_1 =hv。单位体积内处于两个能级的原子数分别用 n_2 和 n_1 表示。

Ú

受激辐射



处于上能级的原子,在频率 $v = (E_2 - E_1)/h$ 的辐射场作用下,跃迁至下能级并辐射出一个与入射光子状态完全相同的光子(频率、相位、传播方向和极化状态均相同)。这个过程称为受激辐射。 受激辐射发出的光波称为受激辐射.




(单个原子) 受激辐射的跃迁几率为


$$W_{21} = -\left(\frac{\mathrm{d}n_2}{\mathrm{d}t}\right)_{\mathrm{st}} \frac{1}{n_2} \triangleq B_{21}\rho_{\nu}$$

其中 B_{21} 为受激辐射的爱因斯坦系数,它只与原子的性质有关。 P_{ν} 是前面讲到过的黑体单色功率密度(下同)。单位体积中处于上能级原子数 n_2 的减少速率与 n_2 成正比。上述定义加负号是为了让结果为正,除以 n_2 使得定义与初始粒子数无关。

受激吸收



处于下能级的一个原子,在频率为 ν 的辐射场作用下吸收一个能量为 $h\nu$ 的光子,并跃迁至高能级,这种过程称为受激吸收。



处于低能级轨道上的电子, 吸收光子能量跃迁到高能级 轨道上。电子轨道是量子力 学产生之初的过渡性概念, 应代之以电子云。

受激吸收跃迁几率为

$$W_{12} = -\left(\frac{dn_1}{dt}\right)_{\text{st}} \frac{1}{n_1} \triangleq B_{12}\rho_{\nu}$$

式中 B_{12} 为受激吸收的爱因斯坦系数,只与原子性质有关。此时是单位体积中处于下能级原子数 n_1 的在减少。


思考: 为何原子在两个能级之间的受激跃迁几率,与介质中电磁场(光子)的单色功率密度成正比?

问题:为何原子在两个能级之间的受激跃迁几率,与介质中电磁场(光子)的单色功率密度成正比?

■答:原子在两个能级之间的受激跃迁(受激吸收和受激辐射),是由原子与光子之间的相互作用引起的分发原子为此在介质中,单位体积内的光子数越多,引发原子发生能级跃迁的可能性就越大,而单位体积内的光子数与发生的单色功率密度成正比。因此原子在两个能级子辐射的单色功率密度成正中光子的单色功率密度成正比,其比例系数是受激辐射或受激吸收的爱因斯坦系数。爱因斯坦的这一假设在理论上是合理的,在实践上也经得住实验检验。


自发辐射

处于上能级的原子自发地向下能级跃迁,并发射能量为*hv*的光子,这种过程称为自发辐射,其跃迁几率为



$$A_{21} = -(\frac{dn_2}{dt})_{\rm sp} \frac{1}{n_2}$$

产生自发跃迁的物理原因,将用激光物理的全量子理论进行解释(真空涨落)。



题考: 为何不照样地把它写成与单色功率密度成正比的样子,并且把比例系数定义为自发辐射的爱因斯坦系数?

由于自发跃迁的存在,单位体积内处于上能级的原子数随时间的变化率为:

$$A_{21} = -\left(\frac{dn_2}{dt}\right)_{sp} \frac{1}{n_2} \longrightarrow \frac{dn_2}{dt} = -A_{21}n_2$$

$$n_2(t) = n_{20} \exp(-A_{21}t) \triangleq n_{20} \exp(-t/\tau)$$

$$A_{21} = 1/\tau$$

式中τ是原子处在上能级的平均寿命。把A₂₁直接称为自发辐射的爱因斯坦系数,它只与原子本身性质有关。

注:一般地,衰减到某物理量初始值的exp(-1)倍所花的时间,被定义为与该物理量相关的寿命。

受激辐射的相干性

- ◆ 自发辐射:单个原子的自发辐射其位相是随机的,所以大量原子的自发辐射场是不相干的。
- ◆受激辐射:受激辐射场与入射场具有相同的频率、相位、传播方向和偏振状态,因此,受激辐射场与入射场属于同一模式。 大量粒子在同一入射场激励下,产生的受激辐射处于同一光场模式,使得受激辐射是相干的。

Note: 由量子力学知,处于同一个量子力学状态的粒子,会产生相干的量子力学效应。处于同一个光场模式的所有光子,它们的量子力学状态完全相同,从而具有相干性。

爱因斯坦关系式

黑体辐射的普朗克公式
$$\rho_{\nu} = \frac{8\pi h \nu^3}{c^3} \frac{1}{\exp(h\nu/kT) - 1}$$
 (1)

在热平衡状态, 腔内物质原子数按能级分布应服从玻耳兹曼分布

$$\frac{n_2}{n_1} = \frac{f_2}{f_1} \exp[-(E_2 - E_1)/kT]$$
 (2)

f₁、f₂能级E₂、E₁的简并度(处于同一能级上的微观状态数量)。在 热平衡状态下,辐射与吸收平衡,于是可利用定义推导如下:

$$\left(\frac{dn_2}{dt}\right)_{st} = -n_2 B_{21} \rho_{\nu}, \ \left(\frac{dn_1}{dt}\right)_{st} = -n_1 B_{12} \rho_{\nu}, \ \frac{dn_2}{dt} = -A_{21} n_2$$

$$\left(\frac{\partial n_2}{\partial t}\right)_{\rm sp} + \left(\frac{\partial n_2}{\partial t}\right)_{\rm st} = \left(\frac{\partial n_1}{\partial t}\right)_{\rm st} \Longrightarrow n_2 A_{21} + n_2 B_{21} \rho_{\nu} = n_1 B_{12} \rho_{\nu} \tag{3}$$

联立上面三式,并利用 $E_2-E_1=h\nu$,可得

$$\frac{c^3}{8\pi h v^3} \left[\exp(hv/kT) - 1 \right] = \frac{B_{21}}{A_{21}} \left[\frac{B_{12} f_1}{B_{21} f_2} \exp(hv/kT) - 1 \right]$$

上式对所有温度T>0都应成立,考虑 $T\to\infty$ 时的极限,由上式可得爱因斯坦关系式

$$\frac{B_{21}}{B_{12}} = \frac{f_1}{f_2}, \quad \frac{A_{21}}{B_{21}} = \frac{8\pi h v^3}{c^3}$$
 (4)

当上下能级简并度祖等时,有 B_{12} = B_{21}

1.4 激光产生的条件

- 受激辐射 → 光子数增加
- 受激吸收 ── 光于数减少
- ●熱平衡条件下, let $f_1 = f_2 \Rightarrow B_{21} = B_{12}$ $\frac{n_2}{n_1} = \exp[-(E_2 E_1)/kT] = \exp(-h\nu/kT) < 1$ $\left| \left(\frac{\mathrm{d}n_2}{\mathrm{d}t} \right)_{\mathrm{st}} \right| = n_2 B_{21} \rho_{\nu} < \left| \left(\frac{\mathrm{d}n_1}{\mathrm{d}t} \right)_{\mathrm{st}} \right| = n_1 B_{12} \rho_{\nu}$

受激吸收>受激辐射,故光强减弱(同一时间间隔内,介质吸收的光子超过介质发射的光子)。此时不能实现光放大。

如果通过泵浦使 $n_2 > n_1$ (这种状态称为粒子数反转),此时受激吸收<受激辐射,光强就会得到放大。 此即激光放大器的基本原理

- 由此可见,形成粒子数反转,是产生激光或激光放大的必要条件。
- 为了形成粒子数反转,必须要对发光物质输入能量, 我们称这一过程为激励、抽运或者是泵浦。

课外思考: 当介质处于粒子数反转时,温度如何?,如何理解?

$$\frac{n_2}{n_1} = \exp\left[-\frac{(E_2 - E_1)}{kT}\right] > 1, \ E_2 > E_1 \Longrightarrow T < 0$$
?

1.5 谱线加宽

实际的辐射并不是单色的,而是分布在谱线的中心频率 $\nu_0 = (E_2 - E_1)/h$ 附近的某一个频率范围内,这种现象叫做谱线加宽。

$$v = v_0 = (E_2 - E_1)/h \rightarrow v \in [v_0 - \frac{\Delta v}{2}, v_0 + \frac{\Delta v}{2}]$$


利用单色功率密度 P_{ν} ,定义谱线的线型函数如下

$$g(v, v_0) = \frac{\rho_v}{\int_{-\infty}^{+\infty} \rho_v dv} \qquad \qquad \int_{-\infty}^{+\infty} g(v, v_0) dv = 1$$

 $\{ P_{\nu} \}$ 单位频率间隔内的辐射功率密度 $\}$ 。线型函数在 $\nu = \nu_0$ 时有最大值,假定它在 $\nu = \nu_0 \pm \Delta \nu/2$ 下降至最大值 的一半,即

$$g(\nu_0 \pm \frac{\Delta \nu}{2}, \nu_0) = \frac{g(\nu_0, \nu_0)}{2}$$

按上面的定义△ν称为谱线宽度。



量子解释

- 根据量子力学,原子的能级大小不能简单地用一个确定的数值来表示,而是在一定的范围内分布。数值分布的区间长度称为能级自然宽度。
- 根据量子力学,时间和能量是不能同时确定的:

$$\Delta E \Delta t \geq \hbar/2$$

对原子能级来说,时间的不确定度 Δt 相当于原子的平均寿命 τ ,也即原子在该能级的平均停留时间,由此得能级宽度(对应能量的不确定度 ΔE)

let $\Delta E \Delta t = h/2\pi$, $\Delta t = \tau \Longrightarrow \Delta E = h\Delta \nu = h/2\pi\tau$

- •由于能级有宽度,所以原有频率 ν 应理解为中心频率 ν_0 ,而频率宽度 $\Delta\nu$ 的大小由能级宽度决定。
- •上能级宽度为 ΔE_2 的原子,跃迁到宽度为 ΔE_1 的下能级时,围绕中心频率 \mathbf{v}_0 的谱线宽度为(辐射电磁波的频率带宽)

$$\Delta v = \frac{\Delta E_1 + \Delta E_2}{h} = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{1}{\tau_1} + \frac{1}{\tau_2} \right)$$

$$v \in [v_0 - \frac{\Delta v}{2}, \ v_0 + \frac{\Delta v}{2}]$$
 上下能级的寿命
$$\Delta E = h\Delta v = h/2\pi\tau$$






图 三种不同情况下辐射跃迁谱线的宽度

均匀加宽:引起的加宽的物理机制和谱线加宽结果对每个原子都是相同的。例如:自发辐射引起的自然加宽、碰撞加宽及晶格振动加宽。

非均匀加宽: 同类原子的加宽机制和线型函数是相同的,不同类原子的谱线加宽中心频率是不同的。例如多普勒加宽、晶格缺陷加宽均属非均匀加宽。

实际上往往同时两种加宽因素,即综合加宽。

当均匀加宽的线宽比非均匀加宽的线宽大得多时,可近似认为是均匀加宽,反之认为是非均匀加宽。(即哪种加宽的贡献占主导,就近似认为是哪种加宽)