两种棱镜耦合结构 P13 SPP应用 P14

SPP的激发


- ▶ 1.1 棱镜耦合(波矢匹配) P9
- ▶ 1.2 通过高度集中的光束激发
- ▶ 1.3 光栅耦合
- ▶ 1.4 散射激发
- ▶ 1.5 近场激发
- ▶ 1.6 其它耦合方法

#### **▶ SPP的表征**

- > 2.1 近场显微镜
- ▶ 2.2 泄漏辐射显微镜
- ▶ 2.3 荧光成像

上讲回顾

从两个旋度方程+解的形式,得到两种模式的方程组




- TE模式: 界面附近方程无解, 不存在电磁表面波模式
- TM模式: 界面附近方程有解,存在电磁表面波模式: 表面等离极化激元(SPP)
- SPP的色散关系:

01


03

02

上讲回顾



等离子体色散关系



SPP的激发—相位匹配

04

总结

 $k_{x, ext{d}} = eta = k_0 \sqrt{rac{arepsilon_{ ext{m}}arepsilon_{ ext{d}}}{arepsilon_{-} + arepsilon}}$ ▶ SPP的激发: 相位匹配

由于  $\beta > \sqrt{\varepsilon_{\rm d}} k_0 = n_{\rm d} k_0, \ k_{z,{\rm d}} = \sqrt{n_{\rm d}^2 k_0^2 - k_{x,{\rm d}}^2} = {\rm i} \, \kappa$ 


与金属接触介质中的波必须是<mark>倏逝波</mark>才能激发SPP

**倏逝波**:传播方向波数大于对应介质中的波数(k, > k)


产生SPP的方法:全内反射棱镜耦合、光栅耦合、散射激发等等。

▶ SPP的表征

原理: 泄漏辐射、散射作用、荧光成像







· 激发SPP, 入射光波矢应该满足:

 $k_{\text{xinc}} = \beta_{\text{SPP}}$  (被称为 "相位匹配条件")

空间均匀—

时间均匀——能量守恒

--动量守恒


空间各向同性——角动量守恒

为什么呢? ——光子的横向动量守恒!

光子动量:  $P = \hbar k$ 约化普朗克常数: h=h/(2π)  $h=6.63 \times 10^{-34} \,\text{J} \cdot \text{s}$ 

反射:  $P_{ix} = P_{rx} \Rightarrow \hbar n_1 k_0 \sin \theta_i = \hbar n_1 k_0 \sin \theta_i$  $\Rightarrow \sin \theta_i = \sin \theta_i$  反射定律 折射:  $P_{ix} = P_{tx} \Rightarrow \hbar n_1 k_0 \sin \theta_i = \hbar n_2 k_0 \sin \theta_t$  $\Rightarrow n_1 \sin \theta_i = n_2 \sin \theta_i$  折射定律

SPP:  $P_{ix} = \hbar \beta$  ???




Phase-matching condition; Momentum conservation

06

 $n_1 > n_2$ 

SPP的激发—相位匹配



入射波矢的x分量:

$$\mathbf{k}_{xinc} = \mathbf{k}_{inc} \sin \theta = \sqrt{\varepsilon_d} \frac{\omega}{c} \sin \theta$$

- Light line for  $\theta < 90^{\circ}$  $k_{\text{vinc}} = \sqrt{\varepsilon_d} \frac{\omega}{\sin \theta}$ cLight line for 掠入射( $\theta = 90^\circ$ ) ωs PP 色散 总位于light line的底部!  $\beta$  or kx
- 同一频率下,SPP波数总是大于介质中入射光的波数
- 没有交集的色散曲线 → 无耦合进的光 和 无耦合出的表面等离激元
- 因此,必须采用某些"技巧"来增大  $k_{\rm xinc}$  与  $\beta_{\rm spp}$  匹配。

## 1.1 棱镜耦合—全反射


折射波可以表示为:

$$oldsymbol{E}_2 = oldsymbol{E}_{20} \exp \left[\mathrm{i} \left(k_{2x} x + k_{2z} z
ight)
ight] e^{-\mathrm{i} \omega t}$$

x方向动量守恒:  $k_{2x} = k_{1x} = k_1 \sin i_1$ 

$$k_{2z} = \sqrt{k_2^2 - k_{2x}^2} = \sqrt{k_1^2 \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2 - k_1^2 \sin^2 i_1}$$
, 全反射角:  $\sin i_c = \frac{n_2}{n_1}$ 


 $\Rightarrow k_{2z} = k_1 \sqrt{\sin^2 i_c - \sin^2 i_1} = \frac{2\pi}{\lambda_1} \sqrt{\sin^2 i_c - \sin^2 i_1}$  $\exists i_1 > i_c$ ,发生全内反射, $k_2$ 为纯虚数,令 $k_2 = i\kappa$ 



- 全反射情况下,入射波的能量是<mark>穿透介质2内一定深度</mark>后逐渐反射的
- 倏逝波的横向波数 kx 依然保持不变!

#### 1.1 棱镜耦合—全反射


- ▶ 高折射率中光在 x 方向的波数:  $k_x = nk_0 \sin\theta$
- ▶ 对于确定的角度, $k_x$  正比于折射率
- ightharpoons 如果SPP的波数正好和  $k_x$  相等即可发生耦合,实现SPP激发
- ▶ SPP的波数大于介质中光的波数,如果是倏逝波呢?



d 很小, 倏逝波可以到达金属或穿越金属

09

## 1.1 棱镜耦合




- •对薄膜厚度的依赖性: 存在完美耦合的最佳厚度
- •谐振宽度与SPP的阻尼有关
- •被激发的SPP是泄漏波:将辐射泄漏到棱镜中
- •最小值是由泄漏波和直接全内反射波干涉相消引起的

Prism coupling <sup>1</sup>11

#### SPR应用

用于监测生物分子:蛋白,配位体,DNA,等。




原理:

- · SPR对表面敏感
- •抗体附着在金表面

•互补抗原(被分析物)与抗体结合→折射率n。变化→SPR谷移动(监测信号)


Surface plasmon resonance

## 1.2 通过高度集中的光束激发



是一种棱镜耦合的变化

<mark>高数值孔径的油浸物镜</mark>代替棱镜



- 高数值孔径、 $\theta$ 大、离轴光线入射角大: 全反射
- 离轴入口的光束  $\rightarrow \theta > \theta_c$  时激发SPP
- 高度聚焦的光束 → 使局域SPP激发


泄漏辐射 → 观测激发的SPP

#### 1.1 棱镜耦合——动量守恒(波矢补偿)

- 在棱镜中, 通过全内反射(TIR)产生倏逝波
- 條逝波发生隧穿透过薄膜达到空气和金属界面
- 倏逝波的  $k_x$  与棱镜介质中光波的  $k_x$  一致! (动量守恒)


当 $k_{SPP} = k_{x,2}$ 强烈的耦合

• 能量守恒: SPP的频率与入射光频率一致



Prism coupling 10

### 1.1 两种棱镜耦合结构



Kretschmann 结构

•需要在棱镜上蒸镀金属薄膜

Otto 结构


- •避免零件与金属表面直接接触
- •空气间隙应控制得足够小

Prism coupling 1/3

### 商业SPR仪器







•食品及环境监测

•药物检测


•蛋白质组学 •临床诊断



http://www.bionavis.com/technology/spr/

Surface plasmon resonance ₽5

•Langmuir-Blodget-Kuhn (LBK) 功能分子转移薄膜厚度测量



·原理: 薄膜厚度的变化→改变有效ε<sub>d</sub>→SPR的移位

 $\sin \theta =$ 


- ·耦合角度强烈依赖于LBK薄膜膜厚度 •测量结果: 3.5nm, 7.3nm, 11.15nm的LBK厚度,
- · 几层LBK的检测是可行的!

Bouhelier & Wiederrecht, Opt. Lett., 2005, 30, 884

**₽4** 



#### 光栅方程



入射角:  $\theta$ , 衍射角:  $\varphi$ 

光程差:  $\Delta = d(\sin\theta - \sin\varphi)$  如果衍射光在同一侧:  $\Delta = d(\sin\theta + \sin\varphi)$ 

衍射极大条件:  $d(\sin\theta \pm \sin\varphi) = m\lambda$  光栅方程

x 方向波数:  $k_{ ext{inc},x} = k_{ ext{inc}} \sin \theta, \ k_{m,x} = k_{ ext{inc}} \sin \varphi$ 

$$\Rightarrow rac{d}{k_{ ext{inc}}} \left( k_{ ext{inc},x} \pm k_{m,x} 
ight) = m \lambda$$

$$egin{aligned} &\Rightarrow rac{d}{k_{ ext{inc},x}}(k_{ ext{inc},x}\pm k_{m,x}) = m\lambda & \pm k_{m,x} = k_{ ext{inc},x} - mK \ & ext{ 把负号放入到 } m \; ext{ 中,有:} \ & ext{ 本}_{m,x} = k_{ ext{inc},x} + mK \end{aligned}$$


 $\therefore k_{\text{inc},x} \pm k_{m,x} = mK, \quad \sharp \uparrow K = \frac{2\pi}{I}$ 

需要的光栅方程形式


**48** 

20

## 1.2 光栅耦合



# 维光栅高阶衍射激发SPP




Egorov et al., PRB 70, 033404 (2004).

22

24

## 1.4 散射激发



- ·随机结构,如单孔,尖锐的边缘,颗粒和缺陷可以在局部激发SPP
- ·发生在缺陷尺寸a<<\20
- •散射产生波矢为长的宽光谱(源自缺陷的空间傅立叶变换),可以找到 耦合条件 $k_{SPP} = k_{inc,x} + K$ 的解。

表面缺陷是SPP转换为光传播的重要渠道,同时如果在SPP传播路径上有表 面缺陷,也会导致SPP转换为辐射光辐射出去,造成SPP的损耗。

#### 1.2 光栅耦合

- •光栅可以产生多个衍射级 (传播和消逝波)
- · 第m级波矢满足:



•由于  $k_{\text{SPP}} > k_{\text{inc}}$ , 只有倏逝级可能 与SPP相位匹配:

 $\pm k_{\text{SPP}} = k_{m,x} = k_{\text{inc},x} + mK$ 

用此方法, SPPs 可以被激发!

若 $k_{m,x} > k_{\text{inc}}$ ,

$$k_{m,z}\!=\!\sqrt{k_{
m inc}^2-k_{m,x}^2}\!=\!{
m i}\sqrt{|k_{
m inc}^2-k_{m,x}^2|}$$
 倏逝波

Grating coupling

Evanescent orders

light

Propagating orders

Oth order

Evanescent ord

**Ŧ9** 


21

23

### SPP耦合成辐射光

相反的过程: SPP沿光栅表面传播也可以耦合成光从而产生辐射光

实验: 用右侧光栅激发表面等离子体激元, 被左侧大光栅解耦合




近场光学成像(λ = 800 nm)

Devaux et al., APL 83, 4936 (2003)

SPP带隙

- •当光栅很深→不再对表面产生小扰动
- ·发生SPP色散的显著变化
- •当d~λ<sub>SPP</sub>/2: 散射导致形成SPP驻波→在布里渊区边缘形成SPP禁带 d 为光栅深度



Barnes et al., Nature 424, 824 (2003).

类似于光子晶体、被称为"表面极化晶体"

Zayats and Smolyaninov, J. Opt. A: Pure Appl. Opt. 5, S16 (2003).

## 1.4 散射激发

考虑 x-z 平面上大小为 a 的颗粒(其中  $a << \lambda$ ), 光照后,位于 z=0 光场分布为(与颗粒相关):

E = E(x,0) (2D处理,不考虑y方向)

对 E 做角谱展开:

 $E(x,0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int A_0(k_x) e^{ik_x x} dk_x \quad A_0(k_x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int E(x,0) e^{-ik_x x} dk_x$ 

位于 
$$z$$
 处的光场表示为 : 
$$E(x,0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int A(k_x, \frac{\textbf{k}}{z}) e^{ik_x x} \mathrm{d}k_x$$

z=0 平面光场受到颗粒调制,空间频 率上限为颗粒尺寸, 具体频率成分需做

由霍姆霍兹方程:  $\nabla^2 A + k^2 A = 0$  得到:  $A(k_x, k_z) = A_0(k_x)e^{-ik_z^2}$ 


 $k_x^2 + k_z^2 = k^2$ , if  $k_x > k \Rightarrow k_z = i\kappa$   $A(k_x, k_z) = A_0(k_x)e^{-i\kappa z}$ 

 $A(k_x, k_z) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int E(x, 0) e^{-ik_x x} dk_x\right) e^{-ik_z}$  衰减的波 x方向传播的波 因为: a << λ

的光无法传播! 远场光学显微镜分 倏逝波 辨率有限的原因

空间频率小于波数


 $k_x=k_{inc,x}+K=eta$  可以成立,与SPP匹配,可以激发SPP 想象成具有不同空间频率的光栅 不满足SPP匹配条件的,不能再金属-介质界面传播  $oldsymbol{25}$ 



# Dielectric 光纤锥体耦合 3990 (2004). 波导耦合 Homola, Chem. Rev. 108, 462 (2008) (全反射) 1.46 µm 端射耦合 Kim et al., Opt. Express **18**, 10609 (2010). 27

用于表征SPP上的表面粗糙度效应和具有高空间分辨率的单个表面缺陷的散射


## 激发方式小结



2.1 近场显微镜



2.2 泄漏辐射显微镜




Further reading: Drezet et al., Materials Science and Engineering B 149, 220 (2008).


## 激发方式小结

**2**6

1.6 其它激发(耦合)方式




金薄膜:直接决定不同波长的SPP的传播长度



Opt. Exp., 13, 3303 (2005)

# 2.3 荧光成像

34



- 物镜将激发光聚焦在缺陷处,产生SPP
- SPP被荧光分子吸收,然后发出荧光,荧光被物镜收集并成像,从而显示SPP的分布
- •依赖放置在承载SPP的金属表面附近<mark>有机分子的荧光</mark>
- •由于分子漂白荧光图像必须在一个有限的时间(通常是几秒钟)内被记录下来

•荧光强度一般不正比于局域SPP场强→不适合定量测量

33