

第三篇 电磁学

第10章-1 电磁感应

尹航

华中科技大学 物理学院

引子

问题的提出

毕奥-萨伐尔定律

$$\mathbf{d}\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I\mathbf{d}\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

奥斯特

电的磁效应

(电生磁)

电磁感应定律

$$\varepsilon_{\rm i} = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$$

法拉第

磁的电效应

(磁生电)

本节内容



② 感应电动势


□ 电磁感应现象


两大类实验:

- 当磁铁与线圈有相对运动时,
 线圈中产生了电流。
- ② 当一个线圈中的电流发生变化时,它附近的其它线圈中产生了电流。

基本现象


线圈处的磁场发生变化,线圈中就会产生感应电流。






□ 电磁感应现象

- 感应电流
- ① 感应电流与磁场的变化有关;
- ② 感应电流与回路在磁场中的面积变化有关;
- ③ 与回路在磁场中方位的变化 有关。





磁场稳恒, S变化;



磁场稳恒, *S* 不变, 回路在 磁场中转动;

口 电磁感应的规律





说明:

- ① 感应电动势比感应电流更能反映电磁感应现象的本质。
- ② 对于磁通量的参量B、 θ 、S, 有一个量发生改变,就会产生感应电动势 ε _i。

说明:

$$\varepsilon_{\rm i} = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$$

- ① 感应电动势比感应电流更能反映电磁感应现象的本质。
- ② 对于磁通量的参量B、 θ 、S, 有一个量发生改变,就会产生感应电动势 ε _i。

ത立电动势 $\epsilon_{\rm i}$ (动生电动势 $\epsilon_{\rm i}$ (可路(S, θ)变,B不变

し 感生电动势 ← B变,回路(S, θ)不变

③ "-"表示感应电动势的方向, ε_i 是标量,方向是相对回路的绕行方向而言。


• 判断感应电动势方向

$$\varepsilon_{\rm i} = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} \quad \Phi = \int_{S} \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{S}$$

判断套路: 假定绕行方向一

 $\rightarrow \Phi$ 取正 $\longrightarrow \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$ 的正负 $\longrightarrow \varepsilon_{\mathrm{i}}$ 的正负

确定 ϵ ;方向



 $\frac{\vec{B}}{\varepsilon_{i}} \longrightarrow \frac{d\Phi}{dt} < 0$ $\frac{d\Phi}{dt} < 0$ $\varepsilon_{i} > 0$

与绕行方向相同

• 电磁感应定律的一般形式

若回路由
$$N$$
匝线圈组成: $\varepsilon_{i} = -\frac{\mathbf{d}\mathbf{v}}{\mathbf{d}t} \rightarrow \mathbf{\hat{z}}$

其中 $\Psi = \Phi_1 + \Phi_2 + \cdots + \Phi_N$ 回路的总磁通匝链数

若
$$\Phi_1 = \Phi_2 = \cdots = \Phi_N$$
, 则 $\varepsilon_i = -N \frac{d\Phi}{dt}$

回路中相应的感应电流:
$$I_i = \frac{\mathcal{E}_i}{R} = -\frac{N}{R} \cdot \frac{d\Phi}{dt} = \frac{dq}{dt}$$

 $\mathcal{M}_{t_1} \to t_2$ 时间内,通过回路导线任一截面的感应电量:

$$q = \int_{t_1}^{t_2} I_i dt = -\frac{N}{R} \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} d\varphi = -\frac{N}{R} (\varphi_2 - \varphi_1)$$

$$q = \int_{t_1}^{t_2} I_i dt = -\frac{N}{R} \int_{\Phi_1}^{\Phi_2} d\Phi = -\frac{N}{R} \left(\underline{\Phi}_2 - \underline{\Phi}_1 \right)$$

磁通计原理

若已知N, R, 则q仅与 $\Delta \Phi$ 有关。 dq = Idt

若将 Φ_1 定标,则 Φ_2 为 t_2 时回路的磁通量

□ 楞次定律 → 判断感应电流方向

描述: 闭合回路中感应电流所激发的磁场总是用来阻止引

起感应电流的磁通量的变化。

简单地说:感应电流的效果,总是反抗引起感应电流的原因。





楞次定律是能量守恒定律在电磁感应现象上的具体体现。

其他形式能量

克服电磁 一 阻力做功

回路中的电能

• 楞次定律判断感应电流方向



