# 第三篇

热学


第7章 熟力学基础



## 二、循环过程 卡诺循环

**Cyclic Process and Carnot Cycle** 

热机: 利用工质做功把热能转变成机械能的装置



#### 理想气体状态方程 热力学第一定律

$$pv = vRT$$

$$Q = \Delta E + A$$

$$egin{aligned} Q &= m{\mathcal{V}} m{\mathcal{C}} \ \Delta T \ \Delta E &= m{\mathcal{V}} m{\mathcal{C}}_{v,a} \ \Delta T \ A &= \int m{\mathcal{P}} dV \end{aligned}$$

$$Q = \bigvee C \Delta T \qquad \Delta T = T_2 - T_1 \qquad C_{V,n} = \frac{i}{2}R$$

$$\Delta E = \bigvee C_{V,n} \Delta T \qquad \Delta E = E_2 - E_1$$

$$A = \int P dV \qquad C_{P,n} = C_{V,n} + R \qquad Y = \frac{C_P}{C_{V,n}}$$

过程

过程方程

 $\Delta E$  $\boldsymbol{A}$ 

等体

 $\frac{P}{T} = R$ 

 $\nu c_{v} \Delta T$ 

 $\nu c_{v} \Delta T$ 

压

 $\frac{V}{T} = \mathring{R}$ 

 $\nu c_{v_a} \Delta T$ 

 $p_{\Delta V}$  $VR \Delta T$ 

 $\nu_{C_{p,m}}\Delta T$ 

等 温

pV = 常量

 $VRT_1 ln \frac{V_2}{V_1}$ 或  $p_1V_1$  In  $\frac{V_2}{V_1}$ 

 $VRT_1 ln \frac{V_2}{V_1}$ 或 $p_1V_1$  In  $\frac{V_2}{V_1}$ 

绝 热

 $pV^{\gamma} = 常量$ 

 $\nu c_{va} \Delta T$ 

 $\boldsymbol{p}_1 \boldsymbol{V}_1 - \boldsymbol{p}_2 \boldsymbol{V}_2$ 

## 二、循环过程 卡诺循环


**Cyclic Process and Carnot Cycle** 


- 1. 循环过程
- (1) 循环过程

系统的工质,经一系列变化又回到了初始状态的整个过程,称为循环过程。

#### 以蒸汽机为例:

蒸汽机的工质——水






- 1) 循环过程的特征:  $\Delta E = 0$
- (2) 通过各种平衡(或准静态)过程组合起来实现
- (3) 热功计算: 按各不同的分过程进行, 总合起来 求得整个循环过程的净热量、净功

#### (2) 热机效率

热机: 利用工质做功把热能转变成机械能的装置

从高温热源 $T_1$ 吸热 $Q_1$ 对外做净功 $A_{p}$ 向低温热源 $T_2$ 放热 $Q_2$ 工质回到初态  $\Delta E = 0$ 

$$A_{\not\ni} = Q_1 - \left| Q_2 \right|$$



热机效率:

$$\eta = \frac{A_{\text{p}}}{Q_{\text{low}}} = \frac{Q_1 - |Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1} < 1$$

#### (3) 致冷系数

将热机的工作过程反向运转——致冷机

从低温库 $T_2$ 吸热 $Q_2$ 


外界做净功 $A_{\beta}$ 向高温库 $T_1$ 放热 $Q_1$ 

工质回到初态 
$$\Delta E = 0$$

致冷系数: 
$$w = \frac{Q_{2\%}}{|A_{\beta}|} = \frac{Q_2}{|Q_1| - Q_2}$$


 $A_{_{/\!\!/}} = Q_1 - Q_2$ 

w越高越好!(吸一定的热量 $Q_2$ 需要的净功越少越好)



## 思考:

一直敞开冰箱门能制冷整个房间吗?



## 典型的热力学循环

循环/过程	压缩	吸热	膨胀	放热
外燃机或热泵经常使用	的循环	不方式		
埃里克森循环 (第一类,1833年提出) 布雷顿循环	绝热	等压	绝热	等压
<b>贝尔・科曼循环</b> (逆向布雷顿循环)	绝热	等压	绝热	等压
卡诺循环	等熵	等温	等熵	等温
朗肯循环 (蒸汽机)	绝热	汽化	绝热	等容
斯特灵循环	等温	等容	等温	等容
埃里克森循环 (第二类,1853年提出)	等温	等压	等温	等压
斯托达德循环	绝热	等容	绝热	等容
内燃机经常使用的	循环方	式		
奥托循环	绝热	等容	绝热	等容
迪塞尔循环	绝热	等压	绝热	等容
布雷顿循环 (喷气式)	绝热	等压	绝热	等压
勒努瓦循环 (脉冲喷气式)	等压	等容	绝热	等压

### 典型的热力学循环

1. 奥托循环: 内燃机

尼古拉斯·奥托 1832-1891



2. 卡诺循环: 外燃机


尼古拉·莱昂纳尔·萨迪·卡诺 1796-1832



#### 例4. 空气标准奥托循环:

#### ——(四冲程内燃机进行的循环过程)


- (1)绝热压缩 $a \rightarrow b$ ,气体从 $V_1 \rightarrow V_2$
- (2) 等容吸热 $b \rightarrow c$  (点火爆燃),  $(V_2 T_2) \rightarrow (V_2 T_3)$ 。
- (3) 绝热膨胀 $c \rightarrow d$ ,对外作功, 气体从 $V_2 \rightarrow V_1$
- (4) 等容放热 $d \rightarrow a$ , $T_4 \rightarrow T_1$  求 $\eta = ?$



解:  $b \rightarrow c$ , 吸热  $Q_1 = v C_{V,m} (T_3 - T_2)$ 

$$d\rightarrow a$$
,放热  $Q_2=vC_{V,m}(T_4-T_1)$ 

$$b \rightarrow c$$
,吸热  $Q_1 = \nu C_{V,m}(T_3 - T_2)$   
 $d \rightarrow a$ ,放热  $Q_2 = \nu C_{V,m}(T_4 - T_1)$ 



$$\eta_{\text{MH}} = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2}$$

利用 $a \rightarrow b$ ,  $c \rightarrow d$  两绝热过程:

$$TV^{\gamma-1}=C''$$

可
$$T_1V_1^{\gamma-1} = T_2V_2^{\gamma-1} = r^{\gamma-1}$$

$$T_4V_1^{\gamma-1} = T_3V_2^{\gamma-1}$$

$$\eta = 1 - r = V_1$$

$$r = V_2$$
压缩比

$$\eta = 1 - \frac{1}{r^{\gamma - 1}}$$

$$r = \frac{V_1}{V_2}$$
压缩比

$$r \uparrow, \eta \uparrow r \leq 7$$
 若 $r = 7 \gamma = 1.4$ 

$$\begin{array}{c|c}
c\\
b\\
\hline
V_2\\
\hline
V_1\\
\hline
V_2\\
\hline
V_1\\
\hline
V = \frac{C_P}{C} = \frac{i+2}{i}
\end{array}$$

$$\eta = 54\%$$
 12

例5. 1000 mol空气, $C_{P,m}$ =29.2 J/(K mol),开始为标准 状态A( $P_A$ =1.01×10 $^5$ Pa, $T_A$ =273K, $V_A$ =22.4m $^3$ ) 等压膨胀至状态B, 其容积为原来的2倍,然后 经如图所示的等容和等温过程回到原态A,完成 一次循环,求循环效率。

解: (1) 等压膨胀过程  $A \rightarrow B$ 

$$A_{AB} = P_A (V_B - V_A) = P_A V_A$$
  
= 1.01×10<sup>5</sup> × 22.4  
= 2.26×10<sup>6</sup> J

$$\begin{array}{c|c}
P & Q_1 \\
A & B \\
Q_2 & C
\end{array}$$


$$\begin{array}{c}
Q_2 \\
C & V
\end{array}$$

$$X \frac{V_B}{V_A} = \frac{T_B}{T_A}$$
  $T_B = \frac{V_B}{V_A}T_A = 2 \times 273 = 546 \text{ K}$ 

$$Q_1 = vC_{P,m}(T_B - T_A) = 1000 \times 29.2 \times (546 - 273)$$
$$= 7.97 \times 10^6 \text{ J}$$

#### (2) 等容降温过程 $B \rightarrow C$

$$Q_2 = E_B - E_C = vC_{V,m} (T_B - T_C)$$
$$= v (C_{P,m} - R) (T_B - T_C)$$



$$=1000\times(29.2-8.31)\times(546-273)$$

$$= 5.73 \times 10^6 \,\mathrm{J}$$

#### (3) 等温压缩过程 $C \rightarrow A$

$$Q_3 = A_{CA} = \nu R T_A \ln \frac{V_A}{V_C} = \nu R T_A \ln \frac{V_A}{V_B}$$


$$= 1000 \times 8.31 \times 273 \ln \frac{1}{2} = -1.57 \times 10^{6} \,\mathrm{J}$$

#### 循环过程净功为:

$$A = A_{AB} + A_{CA}$$

$$= 2.26 \times 10^{6} - 1.57 \times 10^{6}$$

$$= 0.69 \times 10^{6} \text{ J}$$



#### 循环过程在高温热源吸热为:

$$Q_{\text{TD}} = Q_1 = 7.97 \times 10^6 \,\text{J}$$

#### 循环效率:

$$\eta = \frac{A}{Q_1} = \frac{0.69 \times 10^6}{7.97 \times 10^6} = 8.7\%$$

#### 2. 卡诺循环 ——理想的循环

 $Q = \Delta E + A$ 

(1) 卡诺热机


由两个等温和两个绝热过程组成的正循环

1→2等温:  $\begin{cases} 系统对外做功 A_{12} = \nu RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1} \\ 系统从外吸热 Q_1 = A_{12} > 0 \end{cases}$  $2\rightarrow 3$ 绝热:  $A_{23} = \nu C_{V,m}(T_1 - T_4)$ 系统从外吸热 Q = 0

3→4等温:

 $\begin{cases}$  系统对外做负功  $A_{34} = -\nu R T_2 \ln \frac{V_3}{V_4} \\$  系统对外放热  $Q_2 = A_{34} < 0$  16

$$\begin{cases} A_{12} = \nu R T_1 \ln \frac{V_2}{V_1} \\ Q_1 = A_{12} \end{cases} \begin{cases} A_{23} = \nu C_{V,m} (T_1 - T_2) \\ Q = 0 \end{cases} \begin{cases} A_{34} = -\nu R T_2 \ln \frac{V_3}{V_4} \\ Q_2 = A_{34} \end{cases}$$



#### 4→1 绝热:

 $Q_1 T_1 \begin{cases} 系统对外做负功 A_{41} = -\nu C_{V,m}(T_1 - T_4) \\ 系统从外吸热 Q = 0 \end{cases}$ 

效率: 
$$\eta_C = \frac{A_{\mathcal{P}}}{Q_1}$$

$$= 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1}$$


$$= 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

#### 物理意义:

(a) 卡诺热机的效率只与 $T_1$ 、 $T_2$ 有关,与工作物无关。

$$\eta_C = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

#### 为提高效率指明了方向!



**Carnot** 

(b) 热机至少要在两个热源中间进行循环,从高温热源吸热,然后放一部分热量到低温热源去,因而两个热源的温度差才是热动力的真正源泉(选工作物质是无关紧要的)。

$$\eta = 100\%$$

$$T_2=0$$


热力学第三定律:不可能通过有限的连续过程达到绝对零度。


## (2) 卡诺致冷机

工作物从低温热源吸热 $Q_2$ ,又接受外界所做的功 $A_{\beta} < 0$ ,然后向高温热源放出热量 $Q_1$ ,能量守恒:

$$Q_{2}+|A_{1/2}|=|Q_{1}|$$

$$w_{C}=\frac{Q_{2}}{|Q_{1}|-Q_{2}}=\frac{T_{2}}{T_{1}-T_{2}}$$





例 家用冰箱: 室温  $T_1$ = 300 K, 冰箱内  $T_2$ =273 K

$$w = \frac{T_2}{T_1 - T_2} = \frac{273}{300 - 273} = 10$$
 实际比此要小!

## 中国能效标识

CHINA ENERGY LABEL

 生产者名称
 名称

 規格型号
 AAA-000




输入功率(瓦)	1000
制冷量(瓦)	3200

依据国家标准 GB 12021 3-2004 主活品

3.4及以上1级3.2~3.42级3.0~3.23级2.8~3.04级2.6~2.85级

$$w_C = \frac{Q_2}{|Q_1| - Q_2} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$





- (1)  $T_2$ 越低,使 $T_1$ - $T_2$ 升高,都导致 $_w$ 下降,说明要得到更低的 $T_2$ ,就要花更大的外力功.
- (2) 低温热源的热量是不会自动地传向高温热源的,要以消耗外力功为代价。

$$T_1 \neq T_2$$
,  $w_C \neq \infty$ 

例6. 一卡诺热机, 当高温热源的温度为127°C,低温热源的温度为27°C时, 其每次循环对外做净功8000J. 今维持低温热源的温度不变, 提高高温热源的温度, 使其每次循环对外做净功10000J。若两个卡诺循环工作在相同的两条绝热线之间,

求: (1) 第二个循环热机的效率 ";


(2) 第二个循环高温热源的温度 $T'_1$ 。

解:  $1\rightarrow 2$  ,  $3\rightarrow 4$  等温  $2\rightarrow 3$  ,  $4\rightarrow 1$  绝热

对第二个循环:


$$T_2' = T_2$$
,  $Q_2' = Q_2$ 

功A' = 10000 J.



#### 对第一个循环

$$T_1 = 127^{\circ} \text{C}, T_2 = 27^{\circ} \text{C}, A = 8000 \text{J}.$$
 $\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 1 - \frac{27 + 273}{127 + 273} = 0.25$ 
 $\eta = 0.25 = \frac{A}{Q_1} = \frac{8000}{Q_1}$ 
 $\therefore Q_1 = 32000 \text{ J}$ 
 $Q_2 = Q_1 - A = 24000 \text{ J}$ 



对第二个循环:  $Q_1'=A'+Q_2=10000+24000=34000J$ 

$$\eta' = A' / Q_1' = 5 / 17 \approx 29.4\%$$
  
 $\eta' = 1 - T_2' / T_1' = 1 - T_2 / T_1' \implies T_1' = 425 \text{ K}$ 

例7.一台冰箱工作时,其冷冻室的温度为-10°C,室温为15°C。若按理想卡诺制冷循环计算,则此制冷机每消耗10³J的功,可以从冷冻室中吸出多少热量?

#### 解: 制冷系数

 $Q_2 = wA = 10.5 \times 10^3 J$