

大学物理



第11章-4

振动与波动



主讲: 尹航

华中科技大学 物理学院

产生条件: 波源+弹性介质

(相关参量: λ u T $v = \frac{u}{\lambda} = \frac{1}{T_{ik}}$ $k = \frac{2\pi}{\lambda}$

波的描述

相关概念: 波阵面 波前

左加右减

机械波

 $y = A\cos[\omega(t\pm\frac{x}{-})+\varphi]$ 波函数:

表示t 时刻x处质

元的振动位置,

波形曲线

波动方程:
$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0$$

满足该方程的任何物理

量,一定是波动过程。

波的能量

• 质元的机械能

$$\Delta W_{k} = \frac{1}{2} \rho \Delta V \omega^{2} A^{2} \sin^{2} \omega (t - \frac{x}{u})$$

$$\Delta W_{p} = \frac{1}{2} \rho \Delta V \omega^{2} A^{2} \sin^{2} \omega (t - \frac{x}{u})$$

$$\Delta W_{p} = \frac{1}{2} \rho \Delta V \omega^{2} A^{2} \sin^{2} \omega (t - \frac{x}{u})$$

- 波是能量传播的一种形式
- 介质是能量传递的桥梁, 介质本身不积累能量

能流
$$P = \Delta W / \Delta t$$

・ 几个概念 $P = \Delta W/\Delta t$ 平均能流 $\bar{P} = \Delta W/T = u\Delta S \bar{w}$ ・ 几个概念 $\hat{I} = P/\Delta S$ 平均能流密度 $\hat{I} = \bar{P}/\Delta S$ 波强

本节内容




2 驻波

引子


波在均匀媒质中传播时,波线是直线。

波线方向发生变化


当遇到另一媒质或障碍物时,会怎样?」



反射




折射




衍射


□ 惠更斯原理

介质中波传到的各点都可看作子波源向空间发出球面波。



球面波








- ① 任一时刻,子波面的包络面就是实际的波在该时刻的波前。
- ②惠更斯原理对任何波动过程都适用。
- ③不存在后退波。
- ④ 应用: t 时刻波面 $\longrightarrow t + \Delta t$ 时刻波面 \longrightarrow 波线传播方向

口 波的反射与折射

- · 波的反射定律
- ① 反射线、入射线和界面的 法线在同一平面内;
- ② i=i' 惠更斯原理证明











• 波的折射定律


- ① 折射线、入射线和界面的 法线在同一平面内;











介质1:

$$\overline{O_{d}A_{d}} = u_{1}\Delta t$$

$$\angle A_{d}OO_{d} = i$$

$$\overline{OO_{d}} = \overline{O_{d}A_{d}}$$

$$\overline{sin i}$$

介质2:

$$\overline{OA} = u_2 \Delta t$$

$$\angle AO_d O = \gamma$$

$$\overline{OO_d} = \frac{\overline{OA}}{\sin \gamma}$$

$$\frac{\overline{O_{d} A_{d}}}{\overline{OA}} = \frac{\sin i}{\sin \gamma} = \frac{u_{1}}{u_{2}}$$