	ใบงานที่ 2	
ASM	Data Addressing Modes	
Language	สัปดาห์ที่ 01418331 แอสแซมบลีและสถาปัด ชื่อ บุญทภาแต่ หีริกผลศัพ บ์ รหัสนิส	

เวลา : 2 ชั่วโมง

จุดประสงค์การเรียนรู้

- 1. ทำการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมภาษา Assembly
- 2. ทำการเรียนรู้การกำหนดชนิดข้อมูลและ Symbolic


เนื้อหาการเรียนรู้

Data Addressing Modes

เนื้อหา

1. Data Addressing Modes

คำสั่ง assembly language จำเป็นต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานที่เก็บของข้อมูลว่าเป็นตัวถูกกระทำ (operand) ว่าเป็นต้นทาง (source operands) หรือ ปลายทาง (destination operands) ซึ่งการกระทำใน ลักษณะนี้ถูกเรียกว่า data addressing mode และสามารถจัดลำดับการแสดงเป็นไดอะแกรมตามผังนี้:



Register addressing คือ เมื่อ register จะถูกใช้เป็น source หรือ destination ของ operand ใน ส่วนนี้มีผลกับ addressing mode มากเพราะ registers เป็นการดำเนินการภายใน processor และการเข้าถึง สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว

Immediate addressing คือ เมื่อค่า immediate (ค่าคงที่) ที่ถูกใช้สำหรับเป็น source operand ได้ เท่านั้นไม่สามารถถูกกำหนดเป็น destination operand ได้

Memory addressing คือ ถูกใช้กำหนดตำแหน่ง (address) ของ source และ destination operands ภายใน memory. เป็นโหมด (mode) ที่ต้องกำหนดรายละเอียดหรือตำแหน่งของค่า operand ที่จะ ถูกนำมาหรือนำไปจัดเก็บ ซึ่งสามารถถูกกำหนดเป็นแบบ direct และ indirect memory addressing

Direct memory addressing คือ เมื่อตำแหน่งของ memory operand ถูกกำหนดการเข้าถึงโดยตรง จากชื่อ (name) ตัวอย่าง:

mov sum, eax ; sum is a variable in memory

Direct memory addressing เป็นการเข้าถึง/เปลี่ยนแปลงค่าใน memory ได้โดยตรง แต่สำสำหรับ การเข้าถึง arrays หรือข้อมูลแบบมีโครงสร้าง (data structures) โดย address ของ elements ของ array จำเป็นต้องใช้ register เป็นเหมือน pointer เพื่อชี้ array elements ซึ่งในส่วนนี้จะถูกเรียกว่า indirect memory addressing ที่สามารถกำหนดประเภทเป็น register indirect, based, indexed, และ based-indexed, ขึ้นกับว่า address ของ memory operandได้ถูกกำหนดไว้อย่างไร ซึ่งโดยทั่วไป general memory address สามารถกำหนดได้ตามนี้:

Address = [BaseReg + IndexReg * Scale + Disp]

ในที่นี้การเข้าถึงแบบ general indirect memory addressing ถูกเรียกว่า based-indexed, เพราะได้รวม base register กับ index register และ displacement.

indirect memory addressing modes ส่วนอื่นมี: register indirect, based, และ indexed ดูรูปแบบได้จากตัวอย่าง

Register Indirect Addressing: Address = [Reg]

Based Addressing: Address = [BaseReg + Disp]

Indexed Addressing: Address = [IndexReg * Scale + Disp]

IA-32 processor architecture สำหรับ 32-bit addressing และใช้ได้เหมือน 16-bit addressing ได้ด้วย สำหรับ 16- bit addressing modes ถูกใช้ครั้งแรกกับ 8086 processor ที่ซึ่งใช้ได้เฉพาะ 16-bit registers เท่านั้น, 16-bit addressing modes จะใช้ BX และ BP สำหรับ base register และ SI และ DI เพื่อทำ index register ไม่มี scale factor และ displacements ถูกจำกัดที่ 16 bits.

ข้อดีของ IA-32 processor architecture, registers ถูกขยายจาก 16 bits ถึง 32 bits ซึ่ง 32-bit addressing modes เป็นการเพิ่มอีก 16-bit addressing มี 32-bit general-purpose register (EAX, EBX, ECX, EDX, ESI, EDI, EBP, or ESP) ที่สามารถถูกใช้เป็นเหมือน base register ได้ และ general-purpose register ESP ยังสามารถถูกใช้เป็น index register ได้ในบางครั้ง scale factor ที่ใช้มี 1, 2, 4, หรือ 8 ถูกเพิ่ม ให้กับ indexed-addressing กับ displacements เป็นการขยายให้ถึง 32-bits.

เปรียบเทียบระหว่าง 16-bit และ 32-bit addressing modes สรุปได้ตามตารางด้านล่างนี้:

	16-bit Addressing	32-bit Addressing
Base Register	BX, BP	EAX, EBX, ECX, EDX, ESI, EDI, EBP, ESP
Index Register	SI, DI	EAX, EBX, ECX, EDX, ESI, EDI, EBP
Scale Factor	None	1, 2, 4, 8
Displacement	0, 8, 16 bits	0, 8, 32 bits

1.1 Examples on 32-bit Addressing Modes

โปรแกรมต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึง 32-bit memory addressing modes และคำสั่ง LEA (Load Effective Address) ซึ่งเป็นคำสั่งนำตำแหน่ง address ที่เก็บค่าของ source operand ไปเก็บไว้ใน destination.

LEA destination, source Load Effective Address ของ source ไปเก็บที่ destination ตัวอย่างการนำค่าตำแหน่งเก็บไว้ที่ Register ที่เหมือนกับ คือ OFFSET ของ variable มาเก็บที่ Register โดย ใช้คำสั่ง mov ดูได้จากด้านล่าง

```
lea eax, variable => mov eax, OFFSET variable
```

ให้เขียนโปรแกรม addressing.asm ด้านล่างนี้ เพื่อนำไปประกอบกับการฝึกปฏิบัติติในหัวข้อทัดไป

```
section .data
               "ASM 02418331",10,0
arrayB
         db
               100h,200h,300h, 400h
arrayW dw
arrayD
        dd 01234567h,89ABCDEFh
section .text
     global _start
start:
    mov al, byte [arrayB]
                               ; same as [arrayB]
    mov ah, byte [arrayB+5]
                               ; same as [arrayB+5]
    mov bx, word [arrayW+2]
                               ; same as [arrayW+2]
    mov ecx,dword [arrayD]
                               ; same as arrayD
    mov edx,dword [arrayD+2]; same as arrayD[2]
; Register Indirect Addressing
    mov ecx, dword [arrayB + 3]
     mov edx, dword [arrayW + 1]
    mov bx, word [ecx]
                               ; address in [ecx]
    mov al,byte [edx]
                               ; address in [edx]
```

; Based Addressing mov edx, 4 mov al, byte [arrayB+edx] mov bx, word [arrayW+esi+edx] mov ecx,dword [arrayD+edx]

mov esi, 1 mov byte [arrayB+(esi*2)], 'S' mov word [arrayW+(esi*2)], 102h mov dword [arrayD+(esi*4)], 0

move ax. 1 int 0x80

3.2 ให้ทำการ Assemble and Link 'addressing.asm'

3.3 ให้ทำการ Debugger เพื่อหาค่าที่ถูกประมวลผลจาก './addressing'

ทำการบันทึกค่าของ registers และ memory variables ในโปรแกรม addressing.asm. ลงใน กรอบสี่เหลี่ยมหลังจากการประมวลผลแล้วตอบเป็นเลข hexadecimal

โดยใช้การทำจากโปรแกรม Windows Debugger ให้เปิด source file *addressing.asm* จาก **File** menu หากโปรแกรมไม่กำลังเปิดในขณะนี้ หากต้องการ registers และ memory โดยเลือกได้จาก **View** menu ใน Memory window เขียนชื่อตัวแปรแรกของโปรแกรม *arrayB* ลงใน Virtual address

Direct Memory Addressing

1) at = $0x4$	2) ah = 0 x37)_	3) bx = 0×200	
4) ecx = 0x1234567		5) e	dx = 0x cdef0123	

Register Indirect Addressing

6) $ecx = 0x 402003$	7) $edx = 0 \times 40200f$
8) bx = 0χ 3020	9) al = 0x

Based Addressing

11) al = 0_{χ} 30	12) bx = 0_{x} 300	13) $ecx = 0x89abcdef$
------------------------	----------------------	------------------------