GNU/LINUX, QUELQUES GÉNERALITÉS

PRÉSENTATION

L'utilisation de l'environnement GNU/Linux passe par la maîtrise des éléments suivants :

- L'utilisation du shell
- L'arborescence des fichiers du SGF.
- L'éditeur de texte (nano).
- La configuration réseau (IP, DHCP, DNS, Routage/Passerelle)
- l'installation et la gestion des programmes (apt)

UTILISATION DU SHELL

Environnement shell

Sous GNU/Linux, l'utilisation de la ligne de commande se fait dans un environnement riche (le *shell*) qui propose des fonctions de **complétion** (il complète) grâce à la touche tabulation.

Mode administrateur

Les commandes d'administration qui doivent être exécutées en mode administrateur seront préfixées par la commande sudo.

On peut aussi passer complètement en mode *super utilisateur (root)* en tapant la commande *sudo su*. Il y a un risque car les manipulations opérées le sont sans demande de confirmation.

Aide sur une commande

On obtient de l'aide ponctuelle en utilisant l'option --help (ex: mkdir --help) ou de l'aide détaillée en consultant le manuel (man nomCommande).

ARBORESCENCE DES FICHIERS

Contrairement à Windows, GNU/Linux ne propose pas un ensemble de lettres de lecteur pour les différentes partitions.

À la place, on trouve une arborescence unique rattachée à une racine ou root (/) à laquelle sont rattachés les différentes partitions, lecteurs physiques (disquette, CDROM, etc) et lecteurs USB.

Pour qu'un lecteur soit visible dans cette arborescence, il faut qu'il y ait été raccroché (**monté**) par la commande *mount*. Ce terme de *monter* un lecteur vient de l'époque où il fallait d'abord installer physiquement le disque avant de le mettre en route.

L'outil de navigation en interface graphique est nommé *nautilus*.

Pour manipuler les droits et propriétaires, on peut l'utiliser en mode superutilisateur.L'arborescence

On trouvera principalement dans cette arborescence :

Lieu	Contenu		
/etc	programmes et fichiers de configuration principaux		
	1 1	Endroit où se trouvent les principales applications (un peu équivalent au Program Files de Windows)	

/dev	drivers de périphériques		
/media	Montage des répertoires pointant sur des unités de stockage et lecteurs disque amovibles Apparaît parfois sous le nom /mount ou /mnt dans d'autres distributions		
/home	Stockage des répertoires de travail des utilisateurs (équivalent de c:\Documents and settings).		
/bin	Contient les principales commandes shell.		
/var	Fichiers et données variables (données dynamiques, fichiers temporaires, pages web, etc) pour les applications.		
/usr	Fichiers de configuration propres à la session de l'utilisateur.		
/dev	Fichier périphériques (fichiers spéciaux).		

Navigation dans l'arborescence

Voici quelques commandes pour naviguer dans les répertoires et explorer le système de fichiers :

Action	Commande	Options
Afficher le contenu d'un répertoire	ls	-l : affiche l'utilisateur et le groupe propriétaires ainsi que les droits d'accès -R : affiche le contenu du répertoire et des sous- répertoires -all : comme -l, y compris pour les fichiers cachés
Créer un répertoire	mkdir	nomRepertoire
Supprimer un répertoire	rmdir	nomRepertoire Le répertoire doit être vide
Supprimer un fichier	rm	nomFichier
Se déplacer dans l'arborescence	cd	/ retourne à la racine remonte d'un niveau dans l'arborescence nomRepertoire descend à l'intérieur de l'arborescence

Fichiers, droits d'accès, propriétaire
Commandes pour définir ces autorisations et déterminer le propriétaire d'un fichier ou répertoire :

action	commande	remarques
		Affiche les fichiers courants Affiche les fichiers courants et système (cachés)
Modifier le propriétaire (change owner)	chown	Usage : chown nom_utilisateur nom_fichier
Modifier les droits	chmod	Usage : chmod nvx_droits nom_fichier

	les <i>nvx_droits</i> sont une valeur numérique de trois nombres représentant en binaire les droits pour l'utilisateur, son groupe et les autres. Par exemple : 7= (111) ₂ : tous les droits (RWX) 4 = (100) ₂ : droit de lecture seule (R WX)
--	--

ÉDITEUR DE TEXTE nano

Pour écrire du texte, sans aucune mise en page(ASCII), on utilise un éditeur de texte, comme Bloc-notes ou notpad sous Windows.

Il existe sous GNU/Linux des éditeurs en mode graphique comme <code>gedit</code>, mais il est parfois utile de savoir se servir d'un éditeur en ligne de commande, que l'on peut utiliser dans une fenêtre de terminal ou encore quand on est connecté à distance sur un ordinateur. Pour débuter, vous pouvez utiliser l'éditeur de texte <code>nano</code>.

Pour éditer un fichier avec nano, il faut, dans un terminal shell taper la commande : nano Nomfichier Si le fichier existe, il est ouvert, avec son contenu, s'il n'existe pas, il est créé, initialement vide. Vous pouvez désormais taper du texte.

Les commandes de base de nano sont indiquées en bas de l'écran, ce qui le rend très accessible aux débutants.

Voici quelques commandes nano utiles :

Commande	Fonction
^o	Sauvegarder le contenu du fichier
^k	Supprimer une ligne
^ X	Quitter nano
^g	Afficher l'aide gnifie « appuyer sur Ctrl et sur x simultanément ».

CONFIGURATION RÉSEAU

1 Configuration de l'adressage statique (IP fixe)

La configuration de l'adresse IP, du masque ou l'activation / désactivation de la carte réseau se fait par la commande ifconfig

ifconfig nom_carte [adresse_ip] [netmask valeur_masque] [up|down]

2 Configuration de l'adressage dynamique (DHCP)

Pour obtenir une adresse IP d'un serveur DHCP, ou pour renouveler un bail, on utilisera la commande dhclient nom carte

3 Configuration du routage

La configuration du routage (et donc de la passerelle par défaut pour un poste) utilise la commande route.

Ajouter une ligne dans la table

route add adresse_réseau [netmask valeur_masque] [gateway adresse_passerelle] [metric valeur]

• Ajout d'une route par défaut (donc d'une passerelle)

route add default [netmask valeur_masque] [gateway adresse_passerelle] [metric valeur]

• Supprimer une ligne dans une table


route del adresse_réseau [netmask valeur_masque] [gateway adresse_passerelle] [metric valeur]

Afficher la table de routage

route -e

4 Configuration du client DNS

La configuration des serveurs DNS que le client devra interroger se fait dans le fichier : /etc/resolv.conf



On y ajoute les adresses des serveurs sous la forme ci-dessus.

PAQUETAGES

Gestion de paquetages

L'installation d'applications système sous Linux nécessite les droits administrateur. La commande « apt-get » est le gestionnaire de **paquetages** (on pourra aussi utiliser l'équivalent aptitude ou le logiciel en interface graphique synaptic).

Il permet diverses manipulations selon les options utilisées, parmi lesquelles :

- update : met à jour les dépôts de paquetages
- apt-get dist-upgrade : lance la mise à jour de la distribution
- install paquetage1[paquetage2 paquetage3 ...]: installer un ou plusieurs paquetages
- -f install : répare un soucis d'installation
- remove paquetage1[paquetage2 paquetage3 ...] : supprime un ou plusieurs paquetages.
- autoremove : supprime les paquetages installés automatiquement et qui n'ont plus d'utilité