# 实验一: 静态路由的配置

## 一、实验目的

- 1、理解路由表的作用
- 2、掌握静态路由的配置方法

## 二、实验设备

- 1、路由器三台,交换机2台
- 2、网线若干条及 PC 机若干台

## 三、实验拓扑




图 1 实验一拓扑

## 地址表

Router-A			Router-B	Router-C		
g0/1	192. 168. 2. 1/24	g0/0	192. 168. 2. 2/24	g0/0	192. 168. 4. 1/24	
g0/0	192. 168. 1. 1/24	g0/1	192. 168. 3. 1/24	g0/1	192. 168. 3. 2/24	

### 四、实验步骤

1、参照前面的实验方法,按照上表配置所有接口(包括串行接口)的 IP 地址,保证所有接口是 up 状态,测试连通性

```
Router-A:
R1#sh run
Building configuration...

Current configuration: 744 bytes
!
version 15.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R1
!
```

```
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
interface GigabitEthernetO/1
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
interface GigabitEthernet0/2
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
ip classless
ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.2.2
ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.2.2
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
 login
!
end
R1#
Router-B:
R2#sh run
Building configuration...
Current configuration: 744 bytes
version 15.1
```

```
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
hostname R2
spanning-tree mode pvst
interface GigabitEthernetO/O
 ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
interface GigabitEthernetO/1
 ip address 192. 168. 2. 2 255. 255. 255. 0
 duplex auto
 speed auto
interface GigabitEthernet0/2
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
ip classless
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.1
ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.3.2
line con 0
!
line aux 0
line vty 0 4
login
Router-C:
R3#sh run
Building configuration...
Current configuration: 744 bytes
```

```
version 15.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R3
license udi pid CISCO2911/K9 sn FTX15242WNV
spanning-tree mode pvst
!
!
interface GigabitEthernet0/0
ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
interface GigabitEthernetO/1
ip address 192.168.3.2 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
interface GigabitEthernet0/2
no ip address
duplex auto
speed auto
shutdown
interface Vlan1
no ip address
shutdown
ip classless
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.3.1
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.3.1
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
login
!
!
```

### 2、配置静态路由表

```
Router-A:
                               //查路由器当前路由表
    ROUTER-A#show ip route
    Codes: C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP, BC - BGP connected
           D - DEIGRP, DEX - external DEIGRP, O - OSPF, OIA - OSPF inter area
           ON1 - OSPF NSSA external type 1, ON2 - OSPF NSSA external type 2
           OE1 - OSPF external type 1, OE2 - OSPF external type 2
           DHCP - DHCP type
    VRF ID: 0
    C
           192. 168. 1. 0/24
                               is directly connected, FastEthernet0/0
           192. 168. 2. 0/24
                               is directly connected, Serial0/2
    ROUTER-A config#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.2.2
                                                                       //配置
                                                                        静态路由
                                                                      //配置
    ROUTER-A config#ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.2.2
                                                                        静态路由
    R1#sh ip route
    Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
           D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
           N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
           E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
           i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter
area
           * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
           P - periodic downloaded static route
   Gateway of last resort is not set
         192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
    C
            192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
    L
            192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
         192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
    C
            192.168.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
    L
            192.168.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
    S
         192. 168. 3. 0/24 [1/0] via 192. 168. 2. 2
    S
         192. 168. 4. 0/24 [1/0] via 192. 168. 2. 2
    R1#
    Router-B:
    R2#sh ip route
    Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
           D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
           N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
           E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
           i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter
area
```

```
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
           P - periodic downloaded static route
   Gateway of last resort is not set
    S
         192. 168. 1. 0/24 [1/0] via 192. 168. 2. 1
         192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
    C
            192.168.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
    L
            192.168.2.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
         192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
    C
            192.168.3.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
    L
            192.168.3.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
    S
         192. 168. 4. 0/24 [1/0] via 192. 168. 3. 2
    R2#
    Router-C:
    R3#sh ip route
    Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
           D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
           N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
           E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
           i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter
area
           * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
           P - periodic downloaded static route
   Gateway of last resort is not set
    S
         192. 168. 1. 0/24 [1/0] via 192. 168. 3. 1
    S
         192. 168. 2. 0/24 [1/0] via 192. 168. 3. 1
         192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
    C
            192.168.3.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
    L
            192.168.3.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
         192.168.4.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
    C
            192.168.4.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
    L
            192.168.4.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
    R3#
   3、测试连通性,从 192.168.11.0/24 上一台 PC 机 Ping 其他 IP 地址(其他类似)
   C:\Documents and Settings\Administrator>ping 192.168.4.1
    Pinging 192.168.4.1 with 32 bytes of data:
    Ping statistics for 192.168.4.1:
    !!!!!
                                                             //成功
    Packets: Sent = 5, Received = 5, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 20ms, Maximum = 26ms, Average = 23ms
```

## 五、实验结果及分析

以 WORD 文档的形式,完成以下内容,并以"实验名称\_学生姓名\_学号"作为文件的名字提交。

- 1、所用设备型号、软件版本。
- 2、实验拓扑绘制(标明使用的具体接口)。
- 3、三台路由器接口下的配置。
- 4、每台路由器配置的静态路由。
- 5、静态路由配置命令解析。

配置模式: IP route 网络地址 子网掩码 下一跳地址

- (1) IP route 代表什么?
- (2) A. B. C. D(网络地址)+掩码代表什么?
- (3) 下一跳地址代表什么?

## 实验二: 单区域 OSPF 配置

## 一、实验目的

- 1、掌握单区域 OSPF 的配置
- 2、理解链路状态路由协议的工作过程
- 3、掌握实验环境中环回接口的配置

## 二、实验设备

- 1、DCR 路由器三台
- 2、DCS 交换机一台
- 3、网线若干条及 PC 机若干台

## 三、实验拓扑




图 2 实验二拓扑

# 地址表

Router-A Router-B Router-C
----------------------------

Fa0/0	192. 168. 10. 1/24	Fa0/1	192. 168. 20. 2/24	Fa0/1	192. 168. 30. 2/24
F0/1	192. 168. 20. 1/24	F0/0	192. 168. 30. 1/24	F0/0	192. 168. 40. 1/24

## 四、实验步骤

## 1、路由器各接口的配置

### 路由器 A:

Router-A\_config#int fa 0/0

Router-A config f0/0#ip add 192.168.10.1 255.255.255.0

Router-A config f0/0#int fa0/1

Router-A config f0/1#ip add 192.168.20.1 255.255.255.0

Router-A\_config\_f0/1#

Int 100

Ip address 1.1.1.1 255.255.255.255

### 路由器 B:

Router-B#*config* 

Router-B\_config#interface fa0/0

Router-B\_config\_f0/0#*ip address 192.168.30.1 255.255.255.0* 

Router-B config f0/0#exit

Router-B\_config#*interface fa0/1* 

Router-B config f0/1#ip address 192. 168. 20. 2 255. 255. 255. 0

Int 100

Ip add 2. 2. 2. 2 255. 255. 255. 255

### 路由器 C:

Router-C config#int f0/1

Router-C config f0/1#ip add 192.168.30.2 255.255.255.0

Router-C\_config\_f0/1#int fa 0/0

Router-C\_config\_f0/0#ip add 192.168.40.1 255.255.255.0

Router-C\_config\_f0/0#^Z

Int 100

Ip add 3. 3. 3. 3 255. 255. 255. 255

### 2、验证接口配置

Router-A#show ip int b

Interface IP-Address Method Protocol-Status

Async0/0 unassigned manual down Serial0/2 unassigned manual down Serial0/3 unassigned manual down manual down FastEthernet0/0 192.168.10.1 manual up FastEthernet0/1 192.168.20.1 manual up

其他两个路由器验证类似。

### 3、路由器的 OSPF 配置

### A 的配置:

Router-A\_config#*router ospf 1* ! 启动 OSPF 进程,进程号为 1

Router-A\_config\_ospf\_1#network 192.168.10.0 255.255.255.0 area 0 ! 注意要

写

掩码和区域号

Router-A\_config\_ospf\_1#network 192.168.20.0 255.255.255.0 area 0

### B的配置:

Router-B\_config#router ospf 1

Router-B\_config\_ospf\_2# network 192.168.20.0 255.255.255.0 area 0
Router-B config ospf 2#network 192.168.30.0 255.255.255.0 area 0

### C 的配置:

Router-C\_config#router os 1

Router-C\_config\_ospf\_3#net 192.168.30.0 255.255.255.0 area 0

Router-C config ospf 3# net 192.168.40.0 255.255.255.0 area 0

Router-C\_config\_ospf 3#^Z

### 4、查看路由表

## 5. 测试网络连通性

### 五、实验结果及分析

以 WORD 文档的形式,完成以下内容,并以"实验名称\_学生姓名\_学号"作为文件的名字提交。

- 1、所用设备型号、软件版本。
- 2、实验拓扑绘制(标明使用的具体接口)。
- 3、三台路由器的配置文件。
- 4、路由器路由协议配置。

动态路由配置命令解析:开启命令,配置哪些网络段,路由器间 ospf 进程 id 可以一样吗?

# 实验三: NAT 地址转换的配置

### 一、实验目的

- 1、掌握地址转换的配置
- 2、掌握向外发布内部服务器地址转换的方法
- 3、掌握私有地址访问 INTERNET 的配置方法

## 二、实验设备

- 1、DCR-2611 两台
- 2、DCS 交换机一台
- 3、网线若干条及 PC 机若干台
- 4、V35 背对背电缆一对

## 三、实验拓扑




图 3 实验三拓扑

### 地址表

Router-A		Ro	outer-B	PC		
S0/2 (DCE)	200. 200. 200. 1/28	S0/2 (DTE)	200. 200. 200. 2/28	PC1	10. 10. 10. 2/24	
F0/0	200. 1. 1. 1/24	F0/0	10. 10. 10. 1/24	PC2: Server	10. 10. 10. 11/24	

### 四、实验步骤

### 1、按上表将接口地址和 PC 地址配置好,并且做相邻设备间连通性测试。

为路由器 B 添加缺省路由,路由器 A 在本例中不需配置路由,但在实际情况下,Network cloud 部分一般包含许多路由器和交换机设备,他们之间是需要运行路由协议的。

### 2、配置 ROUTER-B 的 NAT

Router-B#*conf* 

Router-B config#*ip access-list standard 1* ! 定义访问控制列表

Router-B\_config\_std\_nacl#*permit 10. 10. 10. 0 255. 255. 255. 0* ! 定义允许转换的

源地址范围

Router-B config std nacl#exit

Router-B\_config**#ip nat inside source list 1 pool net10 overload !** 配置将 ACL 允许的源地址转换成 net10 中的地址,并且做 PAT 的地址复用

Router-B config#ip nat inside source static 10.10.10.11 200.200.200.11

! 为内网中服务器定义静态地址转换,使得外网 IP 节点可以访问内网服务器,并且当从外网访问 200. 200. 200. 11 时,就访问了服务器 10. 10. 10. 11。

Router-B config#int f0/0

Router-B config f0/0#*ip nat inside* 

! 定义 F0/0 为内部接口

Router-B config f0/0#int s0/2

Router-B config s0/2#*ip nat outside* 

! 定义 S0/2 为外部接口

Router-B config s0/2#exit

Router-B\_config#*ip route 0.0.0.0 0.0.0 200.200.200.1* 

! 配置路由器 B

的缺省路由

## 3、查看 ROUTER-A 的路由表

```
Router-A#show ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP, BC - BGP connected

D - DEIGRP, DEX - external DEIGRP, O - OSPF, OIA - OSPF inter area

ON1 - OSPF NSSA external type 1, ON2 - OSPF NSSA external type 2

OE1 - OSPF external type 1, OE2 - OSPF external type 2

DHCP - DHCP type

VRF ID: 0

C 200.1.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

C 200.200.200.0/28 is directly connected, Serial0/2

! 注意: 并没有到 10.10.10.0/24 的路由,
```

### 4、测试

```
C:\Documents and Settings\wang Yucheng\ping 200.1.1.1

Pinging 200.1.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 200.1.1.1: bytes=32 time=21ms TTL=254

Ping statistics for 200.1.1.1:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 21ms, Maximum = 21ms, Average = 21ms

C:\Documents and Settings\wang Yucheng\_
```

图 4-8-9 连通性测试

### 5、监视 NAT

```
Router-B#show ip nat translations
Pro. Dir Inside local Inside global
                                           Outside local
                                                              Outside global
ICMPOUT 10.10.10.2:58 200.200.200.2:3058 200.1.1.1:3058
                                                              200. 1. 1. 1:3058
Router-B#show ip nat statistics
Total active translations: 1 (0 static, 0 dynamic, 1 PAT)
Outside interfaces:
        Serial0/2
Inside interfaces:
        FastEthernet0/0
Dynamic mappings:
--Inside Source
--Inside Destination
Link items:
        PAT (ICMP=1 UDP=0 TCP=0 / TOTAL=1), Dynamic=0
Packets dropped:
--Protocol:
        Out: tcp 0, udp 0, icmp 0, others 0
        In: tcp 0, udp 0, icmp 0, others 0
--Configuration:
        max entries 0, max entries for host 0
```

### Router-B#deb ip nat detail

2008-3-20 12:55:27 NAT Seria10/2: TX. ICMP s=10.10.10.2:63->200.200.200.

**2:3063,** d=200.1.1.1:3063 translated ! 在路由器 B 上,出去的包源 ip 地址 10.10.10.2 被转换为 200.200.200.2,同时注意端口号的对应。

2008-3-20 12:55:27 NAT Serial0/2: RX. ICMP **s=200.1.1.1:3063**, **d=200.200.2:3063** ->10.10.10.2:63 translated ! 回来的包目的地址200.200.200.2 在路由器 B上被转换为 10.10.10.2,同时注意端口号的对应。

2008-3-20 12:55:27 NAT Seria10/2: TX. ICMP s=10.10.10.2:63->200.200.2:3063, d=200.1.1.1:3063 translated

### 其他监控 NAT 的常用命令

Router-B#show ip nat translations verbose

Router-B#show ip nat translations host 10.10.10.2

Router-B#show ip nat translations tcp

### 五、实验结果及分析

以 WORD 文档的形式,完成以下内容,并以"实验名称\_学生姓名\_学号"作为文件的名字提交。

- 1、所用设备型号、软件版本。
- 2、实验拓扑绘制(标明使用的具体接口)。
- 3、两台路由器的配置文件。
- 4、本实验中,访问控制列表1的作用是什么?
- 5、第二步后验证 PC 和外网之间的连通性,为什么 A 没有回返路由的情况下也可以连通?
  - 6、如果内网有服务器需要外网访问,应该如何配置。

# 实验四: VLAN&TRUNK 及三层交换机 OSPF 动态路由配置

### 一、实验目的

- 1、掌握三层交换机上 OSPF 的配置方法
- 2、掌握 OSPF 中缺省路由的传递方法

### 二、实验设备

- 1、DCRS 三层交换机二台
- 2、DCR 路由器一台
- 3、网线若干条及 PC 机若干台

### 三、实验拓扑




图 4 实验四拓扑

在交换机 1 和 2 上分别划分两个基于端口的 VLAN: VLAN10, VLAN20。

VLAN	端口成员
10	1~8
20	9~16
Trunk □	24

在汇聚交换机 C 上也划分两个基于端口的 VLAN: VLAN10,VLAN20。把两个交换机的端口 24 都设置成 Trunk 口。在交换机 1 上启动三层,交换机 2 上仅启动二层。交换机 1 上相 关配置如下:

VLAN	IP	Mask
10	192. 168. 10. 254	255. 255. 255. 0
20	192. 168. 20. 254	255. 255. 255. 0
Trunk □		0/0/24

PC0 连接到交换机 1 的端口 0/0/2, 路由器的 fa0/1 连接到交换机 1 的 0/0/1。 PC1 连接到交换机 2 的 0/0/1 口。路由器的 fa0/1 IP 地址为 192. 168. 10. 253/24, fa0/0 IP 地址为 202. 112. 42. 18/30, 并配置一条到 202. 112. 42. 17 的缺省路由,要求配置 0SPF 选路协议,并且缺省路由传递到整个 0SPF 域。

PC1-PC4 的网络设置为:

_				
	设备	IP 地址	Gateway	Mask
ſ	PC0	192. 168. 10. 1	192. 168. 10. 254	255. 255. 255. 0
ſ	PC1	192. 168. 20. 2	192. 168. 20. 254	255. 255. 255. 0

### 四、实验步骤

# 1、在交换机中创建 vlan10 和 vlan20,并添加端口

### 交换机 1:

Switch1 (Config) #vlan 10

Switch1(Config-Vlan10)#

Switch1 (Config-Vlan10) #switchport interface ethernet 0/0/1-8

Switch1(Config-Vlan10)#exit

Switch1 (Config) #vlan 20

Switch1 (Config-Vlan20) #switchport interface ethernet 0/0/9-16

Switch1 (Config-Vlan20) #exit

Switch1(Config)#

### 验证配置:

Switch1#show vlan

	VLAN	Name	Type	Media	Ports	
_						
	1	default	Static	ENET	Ethernet0/0/26	Ethernet0/0/18
					Ethernet0/0/19	Ethernet0/0/20
					Ethernet0/0/21	Ethernet0/0/22
					Ethernet0/0/23	Ethernet0/0/24
	10	VLAN010	Static	ENET	Ethernet0/0/1	Ethernet0/0/2
					Ethernet0/0/3	Ethernet0/0/4
					Ethernet0/0/5	Ethernet0/0/6
					Ethernet0/0/7	Ethernet0/0/8
	20	VLAN020	Static	ENET	Ethernet0/0/9	Ethernet0/0/10
					Ethernet0/0/11	Ethernet0/0/12
					Ethernet0/0/13	Ethernet0/0/14
					Ethernet0/0/15	Ethernet0/0/16

# 交换机 2: 配置与交换机 1 一样。

## 2、设置交换机 trunk 端口

## 交换机 1:

Switch1 (Config)#interface ethernet 0/0/24Switch1 (Config-Ethernet0/0/24)#switchport mode trunk Set the port Ethernet0/0/24 mode TRUNK successfully Switch1 (Config-Ethernet0/0/24)#switchport trunk allowed vlan all set the port Ethernet0/0/24 allowed vlan successfully switch1 (Config-Ethernet0/0/24)#exit

## 验证配置:

Swite	ch1# <i>show vlan</i>				
VLAN	Name	Туре	Media	Ports	
1	default	Static	ENET	Ethernet0/0/26	Ethernet0/0/18
				Ethernet0/0/19	Ethernet0/0/20
				Ethernet0/0/21	Ethernet0/0/22
				Ethernet0/0/23	
Ether	rnet0/0/24(T)				
10	VLANO10	Static	ENET	Ethernet0/0/1	Ethernet0/0/2
				Ethernet0/0/3	Ethernet0/0/4
				Ethernet0/0/5	Ethernet0/0/6
				Ethernet0/0/7	Ethernet0/0/8
				Ethernet0/0/24(T)	
20	VLAN020	Static	ENET	Ethernet0/0/9	Ethernet0/0/10
				Ethernet0/0/11	Ethernet0/0/12
				Ethernet0/0/13	Ethernet0/0/14
				Ethernet0/0/15	Ethernet0/0/16
				Ethernet0/0/24(T)	

switchA#

24 口已经出现在 vlan1、vlan10 和 vlan20 中,并且 24 口不是一个普通端口,是 tagged端口。

### 交换机 2: 配置同交换机 1

## 3、交换机 1 上 IP 地址配置

Switch1 (Config)#interface vlan 10

Switch1 (Config-If-Vlan10) #ip address 192. 168. 10. 254 255. 255. 255. 0

Switch1 (Config-If-Vlan10) #no shut

Switch1 (Config-If-Vlan10)#exit

Switch1 (Config)#interface vlan 20

Switch1 (Config-If-Vlan20)#ip address 192. 168. 20. 254 255. 255. 255. 0

Switch1 (Config-If-Vlan20) #no shutdown

Switch1 (Config-If-Vlan20)#exit

Switch1 (Config)#

### 验证配置:

### Switch1#show ip route

Total route items is 3, the matched route items is 3

Codes: C - connected, S - static, R - RIP derived, O - OSPF derived

A - OSPF ASE, B - BGP derived, D - DVMRP derived

Destination	Mask	Nexthop	Interface	Preference	
C 192. 168. 10. 0	255. 255. 255. 0	0.0.0.0	Vlan10	0	
C 192. 168. 20. 0	255. 255. 255. 0	0.0.0.0	Vlan20	0	
Switch1#					

### 4、路由器 R1 IP 配置

R1 config#int fa 0/0

R1 config f0/0#ip add 202.112.42.18 255.255.255.252

 $R1\_config\_f0/0\#int\ fa\ 0/1$ 

R1 config f0/1#ip add 192.168.10.253 255.255.255.0

R1\_config\_f0/1#no shut

R1 config f0/1#

### 5、交换机1及路由器路由配置

### 交换机1

SW1(Config) #router ospf

OSPF protocol is working, please waiting.....

SW1 (Config-Router-Ospf) #network 192.168.10.0 255.255.255.0 area 0

SW1 (Config-Router-Ospf) #network 192.168.20.0 255.255.255.0 area 0

SW1(Config)#int vlan 10

SW1(Config-If-Vlan10)#ip ospf enable area 0

SW1 (Config-If-Vlan10) #int vlan 20

SW1(Config-If-Vlan20)#ip ospf enable area 0

SW1(Config-If-Vlan20)#

### 路由器

R1 config#ip route 0.0.0.0 0.0.0 202.112.42.17

R1 config#router ospf 100

R1 config ospf 100#network 192.168.10.0 255.255.255.0 area 0

R1\_config\_ospf\_100#default-information originate always

R1 config ospf 100#

## 6、查看路由表

## 交换机1

SW1#sh ip route

Total route items is 2, the matched route items is 2

Codes: C - connected, S - static, R - RIP derived, O - OSPF derived

A - OSPF ASE, B - BGP derived, D - DVMRP derived

De	stination	Mask	Nexthop	Interface	Preference
A	0. 0. 0. 0	0. 0. 0. 0	192. 168. 10. 253	3 Vlan10	150
C	192. 168. 10. 0	255. 255. 255. 0	0.0.0.0	Vlan10	0
C	192. 168. 20. 0	255. 255. 255. 0	0.0.0.0	Vlan20	0
SW	1#				

路由器上路由查看类似。

可以看到缺省路由从路由器上传到了交换机,OSPF 传递缺省路由的方式比较特殊,其他的动态路由协议是通过再分发缺省路由到域中的,但 OSPF 不能通过再分发命令,必须通过命令 default-information originate。关键字 always 使得即使缺省路由消失了,也分发到 OSPF 域中,不加 always 时,如果缺省路由的下一跳不可达,缺省路由将不在向 OSPF 域传递。

### 7、验证网络连通性

从PCO ping PC1 的 IP 地址,发现网络正常,可以ping 通。

### 五、实验结果及分析


以 WORD 文档的形式,完成以下内容,并以"实验名称\_学生姓名\_学号"作为文件的名字提交。

- 1、所用设备型号、软件版本。
- 2、实验拓扑绘制(标明使用的具体端口)。
- 3、收集各交换机的配置文件。
- 4、连接到交换机的 PC 的网关,与配置到交换机 C 的 VLAN 接口 IP 地址有什么关系。

### 综合实验 2023

## 一. 物理连接

实验分 2 个组进行,使用思科模拟软件。每个同学模拟两个组。每个组选用一台路由器、一台三层交换机和一台二层交换机。要求按下图拓扑进行连接。如下图:最上端设备为核心交换机,按老师要求配置(后面提供)



# 核心交换机配置:

Switch>

Switch>ena

Switch#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Switch(config)#hostname CORE

CORE(config)#int fa 0/1

CORE(config-if)#no shut

CORE(config-if)#no switchport

CORE(config-if)#ip add 200.200.1.254 255.255.255.0

CORE(config-if)#int fa 0/2

CORE(config-if)#no shut

CORE(config-if)#no switchport

CORE(config-if)#ip add 200.200.2.254 255.255.255.0

CORE(config-if)#

CORE#(config)#ip routing

CORE#

### 注意:核心交换机必须按老师指定的配置,不能自己增加额外的配置

## 二. IP 编址

每组两台交换机之间通过端口 24 进行连接,之间配置成 TRUNK 链路。每个组配置 VLAN10x、VLAN20x,其中 x 为组号。例如:组号为 2 时,需要配置 VLAN102 和 202。

VLAN10x 使用 IP 网络 192.168.10x.0/24, VLAN20x 使用 IP 网络 192.168.20x.0/24。VLAN10x 为服务器网段,VLAN20x 为客户端网段。DNS、WEB和EMAIL(不做)使用相应网段的 101—103 三个 IP 地址。在三层交换机中启用 VLAN10x 和 VLAN20x 三层接口,其 IP 分别设为相应 IP 网络的地址 1。

第一组路由器配置 lo0: 1.1.1.1/32;三层交换机配置 lo0: 1.1.1.2/32 第二组路由器配置 lo0: 2.2.2.1/32;三层交换机配置 lo0: 2.2.2.2/32 X 组三层交换机名字为 SW1 x, 其中 x=1 或 2.X 组二层交换机名字 SW2 x

各组路由器 gi 0/1 端口的 IP 地址使用 200.200.x.0/24 网段,分别是该网段的地址 200.200.x.10。 200.200.x.0/24 由 x 组使用。路由器 gi0/0 对应的交换机端口划分到 VLAN10x,gi 0/0 IP 配置为 192.168.10x.254 /24。 255.255.255.0

## 三. IP NAT与DHCP

所有客户 PC 机的 IP 地址在离开本组的出口路由器时,转换成路由器 gi0/1接口 IP 地址。各组服务器提供的服务应满足本组及其他组的 PC 机能够访问。当从外网访问 200.200.x.101 时,就访问了 x 组的 DNS 服务器; 当从外网访问 200.200.x.102 时,就访问了 x 组的 WEB 服务器;

在每组的三层交换机上配置 DHCP 服务器, 使得 vlan20x 的计算机可以自动获得 ip 地址(包括网关等)

## 四. 路由

每组的路由器配置到核心交换机的默认路由 每组组内配置 ospf 选路 默认路由通过 ospf 通告到 ospf 域中 Ospf 配置中要求指定路由器 ID 为 loopback 的 ip 地址。 出口路由器到外部网络的下一跳 IP 地址为: 200.200.x.254。

## 五. 网络联通性测试

首先保证各组内客户机与服务器相互间具有 IP 连通性,并均可 PING 通出口路由器内外口 IP 地址。然后检查与其他组连通性。

## 六. Windows 2012 Server 配置 DNS 服务器(不需要配置)

DNS 服务器运行在 Windows 2012 Server 环境,负责本组的三个服务器的域 名解析。为了方便各组记忆,具体的域名规划如下:

第1组: (DNS 服务器 ---- 192.168.101.101)
Web 服务器----web.beijing.china.com-----192.168.101.102
Mail 服务器---- beijing.china.com-----192.168.101.103

第 2 组: (DNS 服务器 ---- 192.168.102.101)
Web 服务器----web.shanghai.china.com-----192.168.102.102
Mail 服务器---- shanghai.china.com-----192.168.102.103

# 提交:

- 1. 每个设备 show run
- 2. 路由器三层交换机 show ip route
- 3. PC 之间 ping 通的测试
- 4. 文件名: 学号\_姓名\_综合实验(word 或 PDF 文档)