01 实验概述

- 了解和熟悉 linux 系统下的信号量集和共享内存。
- 使用 linux 系统提供的信号量集 (semget 、semop 、semctl 等系统调用) 和 共享内存 (shmget 、shmat 、shmdt 、shmctl 等系统调用) 实现生产者和消 费者问题。

02 实验过程

2.1 缓冲区定义

缓冲区要求:

- 缓冲区共 BUFFER_CELL_NUM 块,每块 BUFFER_CELL_SIZE 字节,每块缓可存入文本;
- 指针 in 指向第一个空缓存块, 指针 out 指向第一个满缓存块;
- 可向 in 位置存入产品,从 out 位置取走产品。造成效果:先进先出。

缓冲区抽象:

· 从数据结构角度,此缓冲区为循环队列, in 为队尾、 out 为队头;

缓冲区实现:

首先用结构体封装单个缓存块。

```
1 #define BUFFER_CELL_SIZE 1024
2 #define BUFFER_CELL_NUM 5
3 
4 // 一个缓存块
5 struct BufferCell
6 {
7 char text[BUFFER_CELL_SIZE];
8 };
```

利用多个缓存块组成缓存区结构。

```
// 缓存区,包含若干缓存块
 2
     // 从数据结构角度,实际即循环队列
 3
     struct Buffer
 4
 5
         int in, out, n; // 队列尾,队列头,队列空间大小
 6
         BufferCell data[BUFFER_CELL_NUM];
 7
 8
         // 将tmp指向的文本装入Buffer队尾
9
         void push back(char *tmp)
10
11
            // 1. 装入数据
12
            strncpy(data[in].text, tmp, (BUFFER_CELL_SIZE-1) * sizeof(char));
13
            data[in].text[BUFFER_CELL_SIZE - 1] = '\0';
14
            // 2. 更新指针
15
            in++;
16
            in %= BUFFER_CELL_NUM;
17
            n++;
18
         }
19
20
         // 将Buffer队头的元素移出,并将其内容拷贝到tmp
21
         void pop_front(char *tmp)
22
         {
23
            // 1. 拷贝出数据到data
24
            strncpy(tmp, data[out].text, (BUFFER_CELL_SIZE-1) * sizeof(char));
25
            tmp[BUFFER_CELL_SIZE - 1] = '\0';
26
            // 2. 更新指针
27
            out++;
28
            out %= BUFFER_CELL_NUM;
29
            n--;
30
         }
31
32
         // 打印当前Buffer状态(尾指针位置in,头指针位置out,n个位置的空满状态)
33
         void print()
```

```
      34
      {

      35
      // 代码略,详见实验源代码

      36
      // 可实现如下打印效果: ('#'为满缓冲区, `-`为空缓冲区)

      37
      // 缓冲区状态: [buffer.in] = 1, [buffer.out] = 0, [data] = [ #---- ]

      38
      }

      39
      };
```

2.2 信号量控制

本实验共需3个信号量,分别用于:

- 1. 缓冲区互斥访问;
- 2. 维护空缓冲区个数;
- 3. 维护满缓冲区个数;

对上述3个信号量,需要进行如下3种操作:

- 1. 赋初值;
- 2. P (wait) 操作;
- 3. V (signal) 操作;

对上述3个操作做如下封装:

```
1
     #include <iostream>
2
     #include <unistd.h>
3
     #include <sys/sem.h>
4
     // 初始化信号量集semid中第index个信号量,赋值为initial_value
5
     void initialize_semaphores(int semid,int index,int initial_value)
6
7
         // 使用 semctl 进行初始化
8
         if (semctl(semid, index, SETVAL, initial_value) == -1)
9
10
             perror("semctl");
11
             exit(EXIT_FAILURE);
12
         }
13
14
15
     // 执行 P 操作
16
     // 对semid的信号量数组的第semaphore_num信号量操作
17
     void semaphore_P(int semid, int semaphore_num)
18
     {
```

```
19
          struct sembuf operation;
20
         operation.sem_num = semaphore_num;
21
          operation.sem op = -1; // P 操作
22
         operation.sem_flg = 0;
23
         if (semop(semid, &operation, 1) == -1)
24
          {
25
              perror("semop P");
26
              exit(EXIT_FAILURE);
27
         }
28
     }
29
30
     // 执行 V 操作
31
     // 对semid的信号量数组的第semaphore_num信号量操作
32
     void semaphore V(int semid, int semaphore num)
33
34
          struct sembuf operation;
35
          operation.sem_num = semaphore_num;
36
         operation.sem_op = 1; // V 操作
37
         operation.sem_flg = 0;
38
         if (semop(semid, &operation, 1) == -1)
39
         {
40
              perror("semop V");
41
              exit(EXIT_FAILURE);
42
         }
43
```

2.3 信号量获取与初始化

在获取信号量时,消费者与生产者的行为有所不同:

- 生产者:
 - 。 若对应信号量数组已经存在,则直接获取;
 - 。 若不存在,则创建,且需对信号量赋初值;
- 消费者:
 - 。 仅可获取已经存在的信号量,即信号量应由生产者创建;
 - 。 若不存在,则报错后结束进程;

本实验所需信号量的初值如下:

• 第0个信号量, 初值设为1 (用于缓冲区互斥访问);

- 第1个信号量, 初值设为 BUFFER_CELL_NUM (维护 EMPTY 缓冲区个数);
- 第2个信号量, 初值设为0 (用于维护 FULL 缓冲区个数);

```
1
    // 获取信号量 (3个) , 赋初值, 返回其id
2
     // key为信号量数组创建键值; create为1表示不存在则创建,为0不存在则报错
     int get_semaphore(int key, int create = 1)
4
5
        // 本实验共需3个信号量
6
        int num_semaphores = 3;
7
        // 尝试获取,如果不存在则返回-1
8
        int t_semid = semget(key, num_semaphores, 0777);
9
        // 如果返回-1,则说明需要创建此信号量
10
        int isInitial = t_semid == -1;
11
        // 消费者调用此函数时, create=0, 不能由消费者创建信号量
12
        if (!create && isInitial)
13
        {
14
           printf("消费者获取 KEY=%d 的信号量失败,需要通过生产者创建! \n", key);
15
           exit(1);
16
        }
17
        // 尝试创建信号量
18
        if ((t_semid = semget(key, num_semaphores, 0777 | IPC_CREAT)) == -1)
19
20
            printf("Semaphore Array Creat Failed!\n");
21
           exit(1);
22
        }
23
        // 如果是首次创建信号量,则进行初始化
24
        if (isInitial)
25
        {
26
           printf("初次创建 KEY=%d 信号量数组,信号量初始化.....\n", key);
27
           // a. 将第0个信号量, 初值设为1 (用于缓冲区互斥访问)
28
           initialize_semaphores(t_semid, 0, 1);
29
           // b. 将第1个信号量, 初值设为 BUFFER_CELL_NUM (EMPTY缓冲区个数)
30
           initialize_semaphores(t_semid, 1, BUFFER_CELL_NUM);
31
           // c. 将第2个信号量, 初值设为0 (FULL 缓冲区个数)
32
           initialize semaphores(t semid, 2, 0);
33
        }
34
        else
35
            printf("已存在 KEY=%d 的信号量,直接获取.....\n", key);
36
37
        return t_semid;
38
     }
```

2.4 共享内存获取与初始化

共享内存获取要求:

- 对于生产者:
 - 。 若对应共享内存已存在,则直接获取;
 - 。 若不存在,则创建;且需要对此空间进行初始化(清零);
- 对于消费者:
 - 。 仅可获取已经存在的的共享内存,即应由生产者创建;
 - 。 若不存在,则报错后结束进程;
- 如何使用此共享空间创建 Buffer?
 - 1. 获取空间大小与Buffer相同的共享内存空间;
 - 2. 将 Buffer *buffer 指针指向此共享内存,即可通过该指针操作;

共享内存获取与初始化实现:

```
1
    // 获得共享内存区,进行初始化,返回其id
2
    int get_share_memory(int key, int create = 1)
3
4
        // 尝试获取,如果不存在则返回-1
        int t_shmid = shmget(key, sizeof(Buffer), 0777);
       // 如果返回-1,则说明需要创建此共享内存
        int isInitial = t_shmid == -1;
8
        // 消费者调用此函数时, create=0, 不能由消费者创建共享内存
9
        if (!create && isInitial)
10
        {
11
           printf("消费者获取 KEY=%d 的共享内存失败,需要通过生产者创建! \n", key);
17
           exit(1);
13
        // 尝试创建共享内存
14
        if ((t_shmid = shmget(key, sizeof(Buffer), 0777 | IPC_CREAT)) == -1)
15
16
17
           printf("Share Memory Creat Failed!\n");
18
           exit(1);
19
        }
20
        // 获得共享内存起始位置指针(转为BufferCell指针,方便存取操作)
21
        buffer = (Buffer *)shmat(t shmid, 0, 0);
22
        // 初始化(如果是初次创建共享内存,则初始化, 队列的头尾指针被赋值为0)
23
        if (isInitial)
```

```
24
25
            printf("初次创建 KEY=%d 的共享内存, 共享内存初始化.....\n", key);
26
            memset(buffer, 0, sizeof(Buffer));
27
         }
28
         else
29
            printf("已存在 KEY=%d 的共享内存,直接获取.....\n", key);
30
31
         return t_shmid;
32
     }
```

2.5 删除共享内存与信号量

在生产者和消费者的三个操作中, 其操作3均为删除共享内存与信号量, 实现如下:

```
1
     // 操作3,删除信号量和共享内存;
2
     void delete_sem_and_shm()
3
4
         // 删除信号量集
5
         if (semctl(semid, 3, IPC_RMID) == -1)
6
7
             perror("semctl IPC_RMID");
8
             exit(EXIT_FAILURE);
9
         }
10
         // 删除共享内存
12
         if (shmctl(shmid, IPC_RMID, 0) == -1)
13
         {
14
             perror("shmctl IPC_RMID");
15
             exit(EXIT_FAILURE);
16
         }
17
```

2.6 生产者 produce 操作

在进行 produce 操作前后,需要进行信号量操作:

- 在生产之前,
 - 1. 申请空缓冲区
 - 2. 申请缓冲区互斥操作权限

- 在生产之后,
 - 1. 释放缓冲区控制权限
 - 2. 增加满缓冲区个数

produce 实现如下:

```
// 操作1, 生产产品
2
     void produce()
3
     {
4
        // 读入生产产品
5
        printf("输入产品内容 > ");
6
        scanf("%s", buf);
7
8
        semaphore_P(semid, 1); // 申请空缓冲区
9
        semaphore_P(semid, 0); // 申请缓冲区互斥操作权限
10
11
        // 进行缓冲区内互斥操作,装入产品
12
        buffer->push_back(buf);
13
14
        semaphore_V(semid, 0); // 释放缓冲区控制权限
15
        semaphore_V(semid, 2); // 增加满缓冲区个数
16
17
        // 输出操作后缓冲区状态
18
        buffer->print();
19
     }
```

2.7 消费者 consume 操作

消费者 consume 操作与生产者的 produce 同理,实现如下。

```
1
     // 操作1,消费产品
2
    void consume()
3
4
        // 申请满缓冲区
5
        semaphore_P(semid, 2);
6
        // 申请缓冲区互斥操作权限
7
        semaphore_P(semid, 0);
8
9
        // 进行缓冲区内互斥操作,装入产品
10
        buffer->pop_front(buf);
11
```

```
12
        // 释放缓冲区控制权限
13
        semaphore V(semid, 0);
14
        // 增加空缓冲区个数
15
        semaphore_V(semid, 1);
16
17
        // 输出消费产品内容
18
        printf("消费产品内容: %s\n", buf);
19
        // 输出操作后缓冲区状态
20
        buffer->print();
21
     }
```

2.8 Producer 与 Consumer 主函数

经过上述封装, Producer 与 Consumer 的主函数大致相同:

- · 均为先申请信号量和共享内存,只不过Consumer不能主动创建而只能获取;
- 均在准备过后, 进入操作循环, 且二者的操作2、操作3相同;
- 唯一不同的操作1, produce 与 consume 的区别也仅在于申请的资源相反、对 缓冲区的操作相反(装入与拿出)。

这里以 Consumer 为例:

```
int main(int argc, char *argv[])
2
3
        // 获取共享内存区
4
        shmid = get_share_memory(SHMKEY, 0); // 若为生产者,则第二个参数为1
5
        // 获取信号量(3个,分别为缓冲区互斥信号量、满缓冲区数量,空缓冲区数量),并赋初值
6
        semid = get_semaphore(SEMKEY, 0); // 若为生产者,则第二个参数为1
7
        // 输出缓冲区初始状态
        buffer->print();
        // 进入消费者操作循环
        while (1)
11
12
           printf("可选择操作: [1] 消费产品; [2] 退出进程; [3] 删除信号量和共享内存; \n"
13
                 "输入操作编号 > ");
14
           scanf("%s", buf);
15
           if (buf[0] == '1')
16
              consume(); // 若为生产者,则改为上述定义的produce()函数
17
           else if (buf[0] == '2')
18
              break;
19
           else if (buf[0] == '3')
```

```
20
21
                 delete_sem_and_shm();
22
                 break;
23
             }
24
             else
25
                 printf("输入格式操作! 重新输入.....\n");
26
             printf("\n");
27
28
         printf("\nConsumer 退出进程。\n");
29
         return 0;
30
```

03 实验测试与结果

下面进行实验测试,设置如下:

- 创建2个生产者进程, 2个消费者进程;
- 设置缓冲区共5个缓冲块,每个块为1024字节;
- 生产者进程先启动,由第一个生产者创建信号量和共享内存,后续进行直接获取;
- 测试时,交替使用不同进程进行生产和消费操作,观察运行结果。

具体实验如下:

- 1) 启动第1个 producer 进程,如下图所示。
 - 由于是第一个进程, 所以由此进程创建信号量和共享内存;
 - 缓冲区指针 in、指针 out、5个缓冲块装填状态 data 如图所示;

2) 在 producer 1 中选择操作1, 创建一个内容为 111 的产品,如下图所示。

3) 启动第2个 producer 进程,如下图所示。

4) 在 producer 2 中,连续进行两次操作1,依此生产产品 222、 333。

```
o2igin@DESKTOP-60A5SFR:/mnt/d/files/Course/2023Fal-操作系统/lab/lab4$./
producer
                                  (此进程为 producer 2)
已存在 KEY=75 的共享内存,直接获取......
已存在 KEY=75 的信号量,直接获取......
缓冲区状态: [buffer.in] = 1, [buffer.out] = 0, [data] = [ #---- ]
可选择操作: [1] 生产产品; [2] 退出进程; [3] 删除信号量和共享内存;
输入操作编号 > 1 ◆ ◆ 生产产品 "222"
输入产品内容 > 222
缓冲区状态: [buffer.in] = 2, [buffer.out] = 0, /[data] = [ ##--- ]
可选择操作:[1]生产产品;[2]退出进程;[3]删除信号量和共享内存;
输入产品内容 > 333
缓冲区状态: [buffer.in] = 3, [buffer.out] = 0, [data] = [ ###-- ]
可选择操作:[1]生产产品;[2]退出进程;[3] 删除信号量和共享内存;
输入操作编号 >
              至此,缓冲区0、1、2已装填产品
```

5) 启动第1个消费者 consumer 1,如下图所示。

6) consumer 1选择操作1,消费一个产品,打印到屏幕。

7) 启动第二个消费者 consumer 2,如下图所示。

8) consumer 2 连续进行3次消费操作,输出如下图所示。

当进行第3此消费时,由于缓冲区全空,所以该 consumer 进程 被阻塞。

9) producer 1 选择操作1, 生产 444。

在步骤8)时,缓冲区被消费至全空,当此步骤生产 444 后,缓冲块 3 位置变为满缓冲区。

```
o2igin@DESKTOP-60A5SFR:/mnt/d/files/Course/2023Fal-操作系统/lab/lab4$ ./
producer
                                  ◎ (producer 1进程)
初次创建 KEY=75 的共享内存,共享内存初始化......
初次创建 KEY=75 信号量数组,信号量初始化......
缓冲区状态: [buffer.in] = 0, [buffer.out] = 0, [data] = [ ----- ]
可选择操作: [1] 生产产品; [2] 退出进程; [3] 删除信号量和共享内存;
输入操作编号 > 1
输入产品内容 > 111
缓冲区状态: [buffer.in] = 1, [buffer.out] = 0, [data] = [ #---- ]
可选择操作:[1]生产产品;[2]退出进程;[3]删除信号量和共享内存;
输入操作编号 > 1 ← 生产产品"444",第3个缓冲块变为满
输入产品内容 > 444
缓冲区状态: [buffer.in] = 4. [buffer.out] = 3. [data] = [ ---#- ]
可选择操作:[1]生产产品;[2]退出进程;[3]删除信号量和共享内存;
输入操作编号 > 1
```

同时,由于有新的满缓冲块资源产生,在步骤8)被阻塞的进程 consumer 2 被唤醒,消费这个刚刚生产的 444 产品,如下图所示。

```
可选择操作: [1] 消费产品; [2] 退出进程; [3] 删除信号量和共享内存;
输入操作编号 > 1
消费产品内容: 222
缓冲区状态: [buffer.in] = 3, [buffer.out] = 2, [data] = [--#--]
可选择操作: [1] 消费产品; [2] 退出进程; [3] 删除信号量和共享内存;
输入操作编号 > 1
消费产品内容: 333
缓冲区状态: [buffer.in] = 3, [buffer.out] = 3, [data] = [-----]
可选择操作: [1] 消费产品; [2] 退出进程; [3] 删除信号量和共享内存;
输入操作编号 > 1 从阻塞状态被唤醒,消费产品"444",
消费产品内容: 444
消费产品内容: 444
缓冲区状态: [buffer.in] = 4, [buffer.out] = 4, [data] = [-----]
可选择操作: [1] 消费产品; [2] 退出进程; [3] 删除信号量和共享内存;
输入操作编号 > |
```

10) 生产者进程 producer 2 连续进行6次操作1, 依此生产555、666、777、888、999、aaa, 输出如下图所示。

进行前5此操作时,可以顺利生产。

```
可选择操作: [1] 生产产品; [2] 退出进程; [3] 删除信号量和共享内存;
输入操作编号 > 1
输入产品内容 > 555
缓冲区状态: [buffer.in] = 0, [buffer.out] = 4, [data] = [----#]
可选择操作: [1] 生产产品; [2] 退出进程; [3] 删除信号量和共享内存;
输入操作编号 > 1
输入产品内容 > 666
缓冲区状态: [buffer.in] = 1, [buffer.out] = 4, [data] = [#---#]
可选择操作: [1] 生产产品; [2] 退出进程; [3] 删除信号量和共享内存;
输入操作编号 > 1
输入产品内容 > 777
缓冲区状态: [buffer.in] = 2, [buffer.out] = 4, [data] = [##--#]
```

当进行第6次操作(生产"aaa"时),因此时已无"空缓冲区"资源,因而 producer 2 进程被阻塞。

```
可选择操作: [1] 生产产品; [2] 退出进程; [3] 删除信号量和共享内存;
输入操作编号 > 1
输入产品内容 > 888
缓冲区状态: [buffer.in] = 3, [buffer.out] = 4, [data] = [###-#]
可选择操作: [1] 生产产品; [2] 退出进程; [3] 删除信号量和共享内存;
输入操作编号 > 1
输入产品内容 > 999
缓冲区状态: [buffer.in] = 4, [buffer.out] = 4, [data] = [#####]
可选择操作: [1] 生产产品; [2] 退出进程; [3] 删除信号量和共享内存;
输入操作编号 > 1
输入操作编号 > 1
输入产品内容 > aaa
但是因此时无"空缓冲区"资源,
因而此进程 producer 2被阻塞
```

11) 生产者 producer 1 进行操作1, 生产 bbb。

由于无"空缓冲区"资源,因此 producer 1 进程也被阻塞;

```
初次创建 KEY=75 的共享内存,共享内存初始化……
初次创建 KEY=75 信号量数组,信号量初始化……
缓冲区状态: [buffer.in] = 0, [buffer.out] = 0, [data] = [-----]
可选择操作: [1] 生产产品; [2] 退出进程; [3] 删除信号量和共享内存;
输入产品内容 > 111
缓冲区状态: [buffer.in] = 1, [buffer.out] = 0, [data] = [#----]
可选择操作: [1] 生产产品; [2] 退出进程; [3] 删除信号量和共享内存;
输入产品内容 > 444
缓冲区状态: [buffer.in] = 4, [buffer.out] = 3, [data] = [---#-]
可选择操作: [1] 生产产品; [2] 退出进程; [3] 删除信号量和共享内存;
输入产品内容 > 444
缓冲区状态: [buffer.in] = 4, [buffer.out] = 3, [data] = [---#-]
可选择操作: [1] 生产产品; [2] 退出进程; [3] 删除信号量和共享内存;
输入产品内容 > bbb
```

12) 消费者 consumer 1 连续进行2次消费操作,结果如下。

当进行第1次消费后,得到产品555;

同时由于产生了一个"空缓冲区"资源, producer 2进程被唤醒,完成生产产品 aaa;

而此时 producer 1 进程仍处于阻塞状态;

```
o2iginQDESKTOP-60A5SFR:/mnt/d/files/Course/2023Fal-操作系统/lab/lab4$ ./ consumer
已存在 KEY=75 的共享内存,直接获取...... (consumer1进程)
已存在 KEY=75 的信号量,直接获取...... (consumer1进程)
已存在 KEY=75 的信号量,直接获取...... (g冲区状态: [buffer.in] = 3, [buffer.out] = 0, [data] = [ ###-- ]
可选择操作: [1] 消费产品; [2] 退出进程; [3] 删除信号量和共享内存; 输入操作编号 > 1
消费产品内容: 111
缓冲区状态: [buffer.in] = 3, [buffer.out] = 1, [data] = [ -##-- ]
可选择操作: [1] 消费产品; [2] 退出进程; [3] 删除信号量和共享内存; 输入操作编号 > 1
消费产品内容: 555
缓冲区状态: [buffer.in] = 4, [buffer.out] = 0, [data] = [ ###- ]
```

当进行第1次消费后,得到产品666;

同时由于再次产生了一个"空缓冲区"资源, producer 1进程被唤醒,完成生产产品bbb;

13) 生产者 producer 2 选择操作3, 删除共享内存及信号量, 并结束进程。

14) 生产者producer 1选择操作1, 尝试生产产品 ccc。

15) 消费者 consumer 1、 consumer 2 均选择操作2, 退出进程。

16) 至此, 4个进程全部退出。

```
缓冲区状态: [buffer.in] = 1, [buffer.out] = 0, [data] = [ #---- ]
                                                                             缓冲区状态: [buffer.in] = 3, [buffer.out] = 4, [data] = [ ###-# ]
可选择操作:[1]生产产品;[2]退出进程;[3]删除信号量和共享内存;
                                                                            可选择操作:[1]生产产品;[2]退出进程;[3]删除信号量和共享内存;
                                                                            輸入操作編号 > 1
輸入产品内容 > 999
缓冲区状态: [buffer.in] = 4, [buffer.out] = 4, [data] = [ ##### ]
輸入操作編号 > 1
納入产品内容 > 444
缓冲区状态: [buffer.in] = 4, [buffer.out] = 3, [data] = [ ---#-]
                                                                            可选择操作: [1] 生产产品; [2] 退出进程; [3] 删除信号量和共享内存;
输入操作编号 > 1
输入产品内容 > aaa
缓冲区状态: [buffer.in] = 0, [buffer.out] = 0, [data] = [ #### ]
可选择操作:[1]生产产品;[2]退出进程;[3]删除信号量和共享内存;
缓冲区状态: [buffer.in] = 1, [buffer.out] = 1, [data] = [ ##### ]
                                                                            可选择操作: [1] 生产产品; [2] 退出进程; [3] 删除信号量和共享内存;
输入操作编号 > 3
可选择操作:[1]生产产品;[2]退出进程;[3]删除信号量和共享内存;
输入操作编号 > 1
输入产品内容 > ccc
semop P: Invalid argument o2igin@DESKTOP-60A5SFR:/mnt/d/files/Course/2023Fal-操作系统/lab/lab4$|
                                                                            Producer 退出进程。
o2igin@DESKTOP-60A5SFR:/mnt/d/files/Course/2023Fal-操作系统/lab/lab4$
缓冲区状态: [buffer.in] = 3, [buffer.out] = 1, [data] = [ -##-- ]
                                                                            缓冲区状态: [buffer.in] = 3, [buffer.out] = 2, [data] = [ --#-- ]
可选择操作: [1] 消费产品; [2] 退出进程; [3] 静除信号量和共享内存;
输入操作编号 > 1
消费产品内容: 555
缓冲区状态: [buffer.in] = 4, [buffer.out] = 0, [data] = [ ####-]
                                                                            可选择操作: [1] 消费产品; [2] 退出进程; [3] 删除信号量和共享内存;
输入操作编号 > 1
消费产品内容 : 333
缓冲区状态: [buffer.in] = 3, [buffer.out] = 3, [data] = [-----
                                                                            可选择操作: [1] 消费产品; [2] 退出进程; [3] 删除信号量和共享内存;
输入操作编号 > 1
消费产品内容: 444
缓冲区状态: [buffer.in] = 4, [buffer.out] = 4, [data] = [ -----]
可选择操作:[1]消费产品;[2]退出进程;[3]删除信号量和共享内存;
可选择操作:[1]消费产品;[2]退出进程;[3]删除信号量和共享内存;输入操作编号 > 2
                                                                            可选择操作:[1]消费产品;[2]退出进程;[3]删除信号量和共享内存;
Consumer 退出进程。
o2iginaDESKTOP-60A5SFR:/mmt/d/files/Course/2023Fal-操作系统/lab/lab4$
                                                                            Consumer 退出进程。
o2iginaDESKTOP-60A5SFR:/mmt/d/files/Course/2023Fal-操作系统/lab/lab4
```

04 实验总结

本实验的难点在于:

- 缓冲区中循环队列的存取逻辑;
- 使用linux的共享内存与信号量接口;
- 生产者与消费者访问资源时的信号量逻辑;

使用如下方式可查看信号量数组的数值,有助于实验调试:

```
1 # 在终端中查看信号量数组的id
2 $ ipcs
3 4 ----- Message Queues ------
```

```
5
    key
             msqid
                     owner
                              perms
                                       used-bytes messages
6
7
    ----- Shared Memory Segments -----
8
             shmid
                     owner
                                                nattch
                                                        status
    key
                                       bytes
                              perms
9
    0x00000000 24
                     o2igin 777
                                       5132
                                                1
                                                        dest
                     o2igin 777
10
    0x0000004b 34
                                       5132
                                                1
11
12
    ----- Semaphore Arrays -----
13
        semid
    key
                     owner
                            perms
                                       nsems
14
    0x0000004b 41
                     o2igin
                              777
                                       3
15
16
    # 由此可知创建的 key=75 (0x4b) 的信号量数组的id为41
17
18
    # 而后查看此信号量数组的具体信息
19
    $ ipcs -s -i 41
20
21
    Semaphore Array semid=41
22
    uid=1000
                  gid=1000 cuid=1000 cgid=1000
23
    mode=0777, access_perms=0777
24
    nsems = 3
25
    otime = Not set
26
    ctime = Tue Oct 17 16:28:52 2023
27
    semnum
            value
                     ncount
                            zcount
                                       pid
28
            1
                     0
    0
                              0
                                       4219
29
           5
                     0
                             0
                                       4219
30
    2
           0
                    Ø
                             0
                                       4219
31
32
    # 可见:
33
    # 0号信号量的值为1 (用于共享内存的互斥访问,为初值)
34
    # 1号信号量的值为5 (维护大小为5的缓冲区,这里为空缓冲区个数初值)
35
    # 2号信号量的值为0 (为满缓冲区个数初值)
```