Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

Лабораторная работа 2.2.1 «Исследование взаимной диффузии газов»

Овсянников Михаил Александрович студент группы Б01-001 1 курс ФРКТ

г. Долгопрудный 2021 г.

Цель работы: : 1) регистрация зависимости концентрации гелия в воздухе от времени с помощью датчиков теплопроводности при разных начальных давлениях смеси газов; 2) определение коэффициента диффузии по результатам измерений.

В работе используются: измерительная установка; форвакуумный насос; баллон с газом (гелий); манометр; источник питания; магазин сопротивлений; гальванометр; секундомер.

Теоретические сведения

Диффузией называется самопроизвольное перемешивание молекул, происходящее вследствие их теплового движения. В жидкости диффузия происходит быстрее, чем в твердых телах, а в газах — быстрее, чем в жидкостях. В тех случаях, когда изучается перемешивание молекул одного сорта, говорят о самодиффузии, а если перемешиваются разные молекулы — о взаимной (или концентрационной) диффузии.

Для исследования взаимной диффузии газов и определения коэффициента диффузии используется установка, изображенная на рис. 1. Два сосуда с объемами V_1 и V_2 соединены трубкой длины l и сечения S. Сосуды заполнены смесью двух газов при одинаковом давлении, но с различной концентрацией компонентов. Вследствие взаимной диффузии концентрации каждого из компонентов в обоих сосудах с течением времени выравниваются.

Рассмотрим процесс выравнивания концентрации. Пусть концентрации одного из компонентов смеси в сосудах V_1 и V_2 равны n_1 и n_2 . Плотность диффузионного потока любого компонента (т. е. количество вещества, проходящее в единицу времени через единичную поверхность) определяется законом Фика:

$$j = -D\frac{\partial n}{\partial x} \tag{1}$$

где D - коэффициент взаимной диффузии газов, а j - плотность потока частиц. В наших условиях решение задачи упрощается благодаря тому, что: а) объем соединительной трубки мал по сравнению с объемами сосудов, б) концентрацию газов внутри каждого сосуда можно считать постоянной по всему объему. Диффузионный поток в любом сечении трубки одинаков. Поэтому $J = -DS(\partial n/\partial x)$ не меняется вдоль трубки. Следовательно,

$$J = -DS \frac{n_1 - n_2}{l}. (2)$$




Рис. 1. Установка для исследования взаимной диффузии газов

Обозначим через Δn_1 и Δn_2 изменения концентрации в объемах V_1 и V_2 за время Δt . Тогда $V_1\Delta n_1$ равно изменению количества компонента в объеме V_1 , а $V_2\Delta n_2$ — изменению количества этого компонента в V_2 . Из закона сохранения вещества следует, что $V_1n_1+V_2n_2=\mathrm{const}$, откуда $V_1\Delta n_1=-V_2\Delta n_2$. Эти изменения происходят вследствие диффузии, поэтому

$$V_1 \Delta n_1 = -V_2 \Delta n_2 = J \Delta t = -DS \frac{n_1 - n_2}{l} \Delta t. \tag{3}$$

Деля это равенство на Δt , получим

$$V_1 \frac{dn_1}{dt} = -DS \frac{n_1 - n_2}{l}, \qquad V_2 \frac{dn_2}{dt} = DS \frac{n_1 - n_2}{l}.$$
 (4)

Разделив первое из этих уравнений на V_1 , а второе на V_2 и вычтя эти равенства друг из друга, найдем

$$\frac{dn_1}{dt} - \frac{dn_2}{dt} = -\frac{n_1 - n_2}{l} DS \left(\frac{1}{V_1} + \frac{1}{V_2} \right). \tag{5}$$

Введем новую переменную $n_1 - n_2$, после чего уравнение легко интегрируется:

$$n_1 - n_2 = (n_1 - n_2)_0 e^{-t/\tau}, (6)$$

где $(n_1 - n_2)_0$ — разность концентраций в начальный момент времени,

$$\tau = \frac{V_1 V_2}{V_1 + V_2} \frac{l}{SD}.\tag{7}$$

Формула (6) показывает, что разность концентраций убывает по экспоненциальному закону, и тем быстрее, чем меньше τ (постоянная времени процесса). Величина τ определяется геометрическими размерами установки (l, S, V_1, V_2) и величиной коэффициента диффузии D.

Для измерения концентраций в данной установке применяются датчики теплопроводности D_1 и D_2 (см. рис. 1) и используется зависимость теплопроводности газовой смеси от ее состава. Тонкая проволочка радиуса $r_{\rm пр}$, протянутая вдоль оси стеклянного цилиндра радиуса $R_{\rm ц}$, нагревается током. Тепло от проволочки к стенке цилиндра переходит главным образом вследствие теплопроводности газа, находящегося внутри цилиндра. Количество тепла, передающееся стенке в единицу времени, получим:

$$Q = \varkappa \frac{2\pi L}{\ln{(R_{\text{II}}/r_{\text{IIP}})}} (T_1 - T_2), \tag{8}$$

где \varkappa — теплопроводность, L — длина нити, T_1, T_2 — температуры проволочки и стенки. При заданном режиме нагревания (Q = const) температура проволочки и соответственно ее сопротивление определяются теплопроводностью газа и, следовательно, его составом.

Для измерения разности концентраций газов используется мостовая схема (рис. 2). Здесь D_1 и D_2 — датчики теплопроводности, расположенные в сосудах V_1 и V_2 . Сопротивления R_1, R_2 и R служат для установки прибора на нуль (балансировка моста). В одну из диагоналей моста включен гальванометр, к другой подключается небольшое постоянное напряжение. Мост балансируется при заполнении сосудов (и датчиков) одной и той же смесью. При заполнении сосудов смесями различного состава возникает «разбаланс» моста, зависящий от разности концентраций.

Зависимость теплопроводности смеси газов от ее состава, вообще говоря, довольно сложна. Однако при достаточно малых изменениях концентраций можно ожидать, что величина тока, проходящего через гальванометр G, будет пропорциональна разности концентраций (первый член разложения функции в ряд Тейлора). Эксперименты показывают,

что при разности концентраций, равной 15%, поправка к линейному закону не превышает 0.5%, что для наших целей вполне достаточно.

В процессе диффузии разность концентраций убывает по закону (6). По тому же закону изменяются во времени показания гальванометра (например, в делениях шкалы), т. е.

$$N = N_0 e^{-t/\tau}, (9)$$

где N_0 — показание в начальный момент времени.

Отметим некоторые особенности методики, примененной в данной работе.

1. Для устранения тепловой конвекции датчик выполнен в виде длинной стеклянной трубки, внутри которой натянута нагреваемая током платиновая нить. Внутренняя по-




Рис. 2. Мостовая схема с датчиками теплопроводности для измерения разности концентраций газов

лость датчика сообщается с объемом камеры через специально сделанные отверстия. Размер отверстий и объем датчика таковы, что скорость диффузии газов из объема сосуда в полость датчика значительно больше скорости диффузии из одного объема в другой. Таким образом, состав газа в датчике практически совпадает с составом газа в объеме.

2. В силу неполного обмена энергией между молекулами газа и поверхностью нити её температура несколько выше, чем температура прилегающих слоев газа — на ее поверхности возникает температурный скачок. Величина температурного скачка зависит от давления. Вследствие этого, а также потому, что датчики не абсолютно идентичны, баланс моста несколько зависит от давления. Для повышения точности опытов рекомендуется балансировать мост, заполнив установку воздухом при давлении, близком к рабочему.

Экспериментальная установка

Общий вид конструкции установки приведен на рис. 1. Схема электрических соединений показана на рис. 2. На рис. 3 изображена конструкция многоходового крана K_6 .

Установка состоит из двух сосудов V_1 и V_2 соединенных краном K_3 , форвакуумного насоса Ф.Н. с выключателем Т, манометра М и системы напуска гелия, включающей в себя краны K_6 и K_7 . Кран K_5 позволяет соединять форвакуумный насос либо с установкой, либо с атмосферой. Между форвакуумным насосом и краном K_5 вставлен предохранительный баллон П.Б., защищающий кран K_5 и установку при неправильной эксплуатации ее от попадания форвакуумного масла из насоса Ф.Н. Сосуды V_1 и V_2 и порознь и вместе можно соединять как с системой напуска гелия,




Рис. 3. Кран К₆

так и с форвакуумным насосом. Для этого служат краны K_1 , K_2 , K_4 и K_5 . Манометр M регистрирует давление газа, до которого заполняют тот или другой сосуды.

Давление гелия в трубопроводе больше атмосферного. Это необходимо для того, чтобы из-за возможных неплотностей в трубопроводе гелий оставался бы в нем без примесей воздуха. А система напуска гелия, особенно многоходовой кран K_6 , как правило, имеет утечки. Для сохранения гелия, а также для уменьшения неконтролированного попадания гелия в установку (по протечкам в кране K_6) между трубопроводом подачи гелия и краном K_6 поставлен металлический кран K_7 . Его открывают только на время непосредственного заполнения установки гелием. Все остальное время он закрыт.

В силу того, что в сосуд требуется подавать малое давление гелия, между кранами K_7 и K_4 стоит кран K_6 , снабженный дозатором. Дозатор — это маленький объем, который заполняют до давления гелия в трубопроводе, а затем уже эту порцию гелия с помощью крана K_6 впускают в установку. Подробно разрез крана K_6 приведен на рис. 3. На этом рисунке показано соединение трубопровода гелия с дозатором. Рычажок Р (рис. 1 и 3), показанный пунктиром, находится в квадранте І. Для подачи гелия из дозатора в установку необходимо рычажок Р перевести из квадранта І в квадрант ІІ. Если при этом окажется, что однократной подачи недостаточно, то процедуру надо повторить. Если же окажется, что гелия напущено больше необходимого, излишки можно откачать

форвакуумным насосом. Устройство крана K_6 не на всех установках одинаково, но на всех установках одинаков его принцип — гелий в установку подается малыми порциями.

Кран K_4 обладает повышенной вакуумоплотностью. Как отмечалось выше, кран K_6 такой плотностью не обладает. Поэтому после заполнения сосудов V_1 и V_2 рабочей смесью кран K_4 надо обязательно закрыть, чтобы в рабочей части установки давление в процессе измерений сохранялось постоянным.

На рис. 2 приведена схема электрического соединения. D_1 и D_2 — сопротивления проволок датчиков парциального давления, которые составляют одно плечо моста. Второе плечо моста составляют сопротивления r_1, R_1 и r_2, R_2 . $r_1 \ll R_1, r_2 \ll R_2, R_1$ и R_2 спаренные, их подвижные контакты находятся на общей оси. Оба они используются для грубой регулировки моста. Точная балансировка моста выполняется потенциометром R. Последовательно с гальванометром Γ , стоящим в диагонали моста, поставлен магазин сопротивлений M_R . Когда мост балансируют, магазин сопротивлений выводят на ноль. В процессе же составления рабочей смеси в сосудах V_1 и V_2 мост разбалансирован. Чтобы не сжечь при этом гальванометр, магазин M_R ставят на максимальное сопротивление.

Ход работы

- 1. Ознакомимся с установкой.
- 2. Включим питание электрической схемы установки рубильником В (рис. 2). Откроем краны K_1 , K_2 , K_3 .
- 3. Очистим установку от всех газов, которые в ней есть. Для этого откроем кран K_4 . Включим форвакуумный насос (Ф.Н.) выключателем T, находящемся на насосе, и соединим насос с установкой, повернув ручку крана K_5 длинным концом рукоятки влево (на установку). Откачаем установку до давления \sim 0,1 торр, что достигается непрерывной работой насоса в течение 3–5 минут. Для прекращения откачки ручку крана K_5 поставим длинным концом вверх.
- 4. Затем в установку напустим воздух до рабочего давления (вначале P=40 торр), чтобы сбалансировать мост на рабочем давлении. Для этого рукоятку крана K_5 повернем из положения вправо в положение влево. Повторяем эту операцию несколько раз, пока не будет достигнуто нужное давление. Если окажется, что воздуха мы напустили слишком много, излишки его откачиваем тем же насосом.

Сбалансируем мост. Балансировку моста начинаем при сопротивлении магазина сопротивлений $M_R \sim 10^5$ Ом, добиваясь нулевых показаний гальванометра Γ вначале с помощью ручки «грубо» (рис. 2) постепенно уменьшая сопротивление магазина до 0, а затем с помощью ручки «точно». Когда баланс достигнут, переключатели моста установить на максимум. Это необходимо сделать для того, чтобы в процессе последующих действий не сжечь гальванометр.

- 5. Заполним установку рабочей смесью: в сосуде V_2 воздухом, а в сосуде V_1 смесь воздуха с гелием. Заполнение производим в следующем порядке:
 - а) Откачиваем установку до ~ 0.1 торр.
 - б) Закрываем краны K_2 и K_3 , прежде убедившись в том, что краны K_1 и K_4 открыты.
 - в) Заполняем объем V_1 гелием до давления $0.2P_{\rm paбочее}$, т. е. 4 торр. Давление гелия в трубопроводе немного выше атмосферного и, следовательно, много больше требуемых 4 торр. Поэтому соединять напрямую полость установки с трубопроводом гелия нельзя. Гелием наполняем сначала дозатор, а уже потом (см. рис. 3) дозатор соединяем с полостью установки. Эту операцию проводим с помощью крана K_6 , поворачивая его рукоятку из положения I в положение II и обратно до тех пор, пока не будет достигнуто нужное давление. Если давление гелия оказалось слишком большим, его излишки откачиваем насосом. После заполнения ёмкости V_1 гелием кран K_1 закрываем, а из патрубков установки откачиваем оставшийся гелий до 0.1 торр.
 - г) Открываем кран K_2 и с помощью крана K_5 заполняем объём V_2 воздухом до давления $1{,}75P_{\rm pa6oчee}$. После этого закрываем кран K_4 . Это необходимо сделать потому, что его герметичность выше, чем у остальных соединений справа от него, и особенно у крана K_6 .
 - д) Уравняем давление в объемах V_1 и V_2 , открыв кран K_1 при уже открытом кране K_2 . Пока идёт выравнивание давлений и температур, подготовим измерительную схему к работе. Для этого, постепенно уменьшая величину сопротивления M_R , добьемся, чтобы показания вольтметра были ~ 0 мВ.
- 6. Приступаем к измерениям. Откроем кран K_3 и будем отмечать, как изменяются показания вольтметра с течением времени (таблица 1). Процесс измерений продолжаем до тех пор, пока разность концентраций не упадет на 30–50%.

7. Продолжаем аналогичные измерения (п. 3–6) при различных 5 (в сумме) значениях $P_{\rm pa6ovee}$: 40, 60, 90, 140, 250 торр (таблицы 1-5).

P = 40 торр		
t, c	U, MB	$\ln U$
0,000	23,5184	3,1578
25,893	21,2177	3,0548
50,893	19,5227	2,9716
75,893	17,8510	2,8821
100,893	16,4461	2,8001
127,893	15,7900	2,7594
150,893	13,9561	2,6359
175,893	13,3447	2,5911
200,893	12,0937	2,4927
225,893	11,1075	2,4076
250,893	11,1751	2,4137
275,893	10,3730	2,3392
300,893	9,3142	2,2315
325,893	8,9143	2,1877
346,894	8,1876	2,1026

Таблица 1

P = 60 Topp		
t, c	U, mB	$\ln U$
0,000	19,5711	2,9741
30,165	18,3448	2,9093
60,165	17,3511	2,8537
90,165	16,3083	2,7917
120,165	15,1540	2,7183
150,165	14,0296	2,6412
180,166	13,2885	2,5869
210,166	12,6088	2,5344
240,166	11,8431	2,4717
270,166	11,0436	2,4019
300,164	10,2014	2,3225
330,166	9,8487	2,2873
360,165	9,0891	2,2071
390,165	8,9053	2,1866
420,165	8,2565	2,1110
450,165	7,3699	1,9974
480,166	7,2001	1,9741
510,165	6,6359	1,8925

Таблица 2

P = 90 торр		
t, c	U, мВ	$\ln U$
0,000	11,9043	2,4769
41,864	10,9471	2,3931
82,862	10,2721	2,3294
123,864	9,7535	2,2776
164,863	9,3401	2,2343
205,864	9,0099	2,1983
246,863	8,2311	2,1079
287,864	7,9411	2,0721
328,863	7,5549	2,0222
369,864	7,1939	1,9732
410,863	6,7168	1,9046
451,863	6,3233	1,8442
492,863	6,1440	1,8155
533,864	5,7145	1,7430
574,864	5,2809	1,6641
614,864	5,3859	1,6838

Таблица 3

P = 140 торр		
t, c	U, MB	$\ln U$
0,000	10,1250	2,3150
65,178	9,5493	2,2565
130,179	9,1934	2,2185
195,179	8,6715	2,1600
260,179	8,3332	2,1202
325,179	7,8499	2,0605
390,178	7,3722	1,9977
455,179	7,1025	1,9604
520,178	6,8069	1,9179
585,179	6,3960	1,8557
650,179	6,1107	1,8100
715,179	5,8434	1,7653
780,179	5,5541	1,7145
845,178	5,2541	1,6590
910,179	5,0336	1,6161
975,179	4,8526	1,5795
1029,180	4,6106	1,5284

Таблица 4

P = 250 ropp		
t, c	U, mB	$\ln U$
0,000	10,8897	2,3878
75,160	10,3631	2,3383
150,161	10,0156	2,3041
225,162	9,4619	2,2473
300,161	9,4817	2,2494
375,162	8,9647	2,1933
450,162	8,6412	2,1565
525,161	8,4327	2,1321
600,161	8,1245	2,0949
675,162	7,6862	2,0394
750,161	7,6172	2,0304
825,161	7,3302	1,9920
900,161	6,8772	1,9282
975,161	6,8480	1,9240
1050,160	6,6692	1,8975
1125,160	6,4882	1,8700
1199,160	6,1276	1,8128
1275,160	5,9513	1,7836
1350,160	5,7706	1,7528
1425,160	5,4729	1,6998
1500,160	5,2115	1,6509

Таблица 5

Получаем следующие графики зависимости напряжения от времени:




График 1. Экспоненциальная зависимость. Цвета: зеленый - 40 торр, синий - 60 торр, розовый - 90 торр, желтый - 140 торр, черный - 250 торр

В логарифмическом масштабе получаем следующие графики:




График 2. Линейная зависимость. Цвета: зеленый - 40 торр, синий - 60 торр, розовый - 90 торр, желтый - 140 торр, черный - 250 торр

8. Убедимся, что процесс диффузии подчиняется закону (6). С этой целью для каждого из давлений построим графики, откладывая по оси абсцисс время, а по оси ординат — логарифм от показаний вольтметра. По угловым коэффициентам экспериментальных прямых и известным параметрам установки рассчитаем коэффициенты взаимной диффузии при выбранных давлениях.

1)
$$P = 40$$
 Topp.

Используя МНК, получаем такой график для экспоненциальной зависимости:




График 3

Теперь в логарифмическом масштабе:

$$U(t) = U_0 e^{-\frac{t}{\tau}},$$

где $\tau=\frac{V_1V_2}{V_1+V_2}\frac{l}{S}\frac{1}{D}$ - постоянная времени для данного давления. $V_1=(1200\pm30)~{\rm cm}^3$ - объем сосуда с гелием, $V_2=(1200\pm30)~{\rm cm}^3$ - объем сосуда с воздухом, $\frac{l}{S}=(5,5\pm0,5)~\frac{1}{{\rm cm}},~D$ - коэффициент взаимной диффузии.

$$\ln U = \ln U_0 - \frac{t}{\tau}.$$

Используя МНК, получаем:

$$k = -\frac{1}{\tau} = -0,00293 \text{ c}^{-1}$$

$$\sigma_k = 6 \cdot 10^{-5} \text{ c}^{-1}$$

$$D = \frac{V_1 V_2}{V_1 + V_2} \frac{l}{S} \frac{1}{\tau} = -\frac{V_1 V_2}{V_1 + V_2} \frac{l}{S} k.$$

$$D = 9.0 \frac{\text{cm}^2}{\text{c}}$$




График 4

$$\sigma_{D} = D\sqrt{\left(\frac{\sigma_{V_{1}}}{V_{1}}\right)^{2} + \left(\frac{\sigma_{V_{2}}}{V_{2}}\right)^{2} + \left(\frac{\sigma_{V_{1}+V_{2}}}{V_{1}+V_{2}}\right)^{2} + \left(\frac{\sigma_{\frac{l}{S}}}{\frac{l}{S}}\right)^{2} + \left(\frac{\sigma_{k}}{k}\right)^{2}}.$$

$$\sigma_{V_{1}+V_{2}}^{2} = \sigma_{V_{1}}^{2} + \sigma_{V_{2}}^{2},$$

$$\sigma_{D} = D\sqrt{\left(\frac{\sigma_{V_{1}}}{V_{1}}\right)^{2} + \left(\frac{\sigma_{V_{2}}}{V_{2}}\right)^{2} + \frac{\sigma_{V_{1}}^{2} + \sigma_{V_{2}}^{2}}{(V_{1}+V_{2})^{2}} + \left(\frac{\sigma_{\frac{l}{S}}}{\frac{l}{S}}\right)^{2} + \left(\frac{\sigma_{k}}{k}\right)^{2}}.$$

$$\sigma_{D} = 1,0 \frac{\text{cm}^{2}}{\text{c}}.$$

$$D = (9, 0 \pm 1, 0) \, \frac{\text{cm}^2}{\text{c}}.$$

2)
$$P = 60$$
 Topp.




График 5

$$k = -\frac{1}{\tau} = -0,00214 \text{ c}^{-1}$$

$$\sigma_k = 2 \cdot 10^{-5} \text{ c}^{-1}$$

$$D = -\frac{V_1 V_2}{V_1 + V_2} \frac{l}{S} k.$$

$$D=7{,}0\frac{\mathrm{cm}^{2}}{\mathrm{c}}$$

$$\sigma_D = 0.7 \frac{\text{cm}^2}{\text{c}}.$$

$$D = (7, 0 \pm 0, 7) \frac{\text{cm}^2}{\text{c}}.$$




График 6

3)
$$P = 90$$
 торр.




График 7

$$k = -\frac{1}{\tau} = -0,00132 \text{ c}^{-1}$$

$$\sigma_k = 2 \cdot 10^{-5} \text{ c}^{-1}$$

$$D = -\frac{V_1 V_2}{V_1 + V_2} \frac{l}{S} k.$$

$$D=4,3 \frac{\text{cm}^2}{\text{c}}$$

$$\sigma_D = 0.5 \frac{\text{cm}^2}{\text{c}}.$$

$$D = (4, 3 \pm 0, 5) \frac{\text{cm}^2}{\text{c}}.$$




График 8

4)
$$P = 140$$
 Topp.




График 9

$$k = -\frac{1}{\tau} = -0,00076 \text{ c}^{-1}$$

$$\sigma_k = 5 \cdot 10^{-6} \text{ c}^{-1}$$

$$D = -\frac{V_1 V_2}{V_1 + V_2} \frac{l}{S} k.$$

$$D=2,5 \frac{\text{cm}^2}{\text{c}}$$

$$\sigma_D = 0.3 \frac{\text{cm}^2}{\text{c}}.$$

$$D = (2, 5 \pm 0, 3) \frac{\text{cm}^2}{\text{c}}.$$




График 10

5)
$$P = 250$$
 Topp.




График 11

$$k = -\frac{1}{\tau} = -0,00047 \text{ c}^{-1}$$

$$\sigma_k = 6 \cdot 10^{-6} \text{ c}^{-1}$$

$$D = -\frac{V_1 V_2}{V_1 + V_2} \frac{l}{S} k.$$

$$D=1,5 \frac{\text{cm}^2}{\text{c}}$$

$$\sigma_D = 0.2 \frac{\text{cm}^2}{\text{c}}.$$

$$D = (1, 5 \pm 0, 2) \frac{\text{cm}^2}{\text{c}}.$$




График 12

9. Построим график зависимости коэффициента диффузии от давления в координатах D, 1/P.

P, Topp	$\frac{1}{P}$, Topp^{-1}	$D, \frac{\mathrm{cm}^2}{\mathrm{c}}$	$\sigma_D, \frac{\mathrm{cm}^2}{\mathrm{c}}$
40	0,0250	9,0	1,0
60	0,0167	7,0	0,7
90	0,0111	4,3	0,5
140	0,0071	2,5	0,3
250	0,0040	1,5	0,2

Таблица 6

Погрешности D известны, поэтому используем метод χ^2 . $D=k\cdot \frac{1}{P}.$




График 13

Получаем:

$$k = 413 \frac{\text{cm}^2}{\text{c·topp}}.$$

$$\sigma_k = 42 \frac{\text{cm}^2}{\text{c-topp}}.$$

$$k = (413 \pm 42) \frac{\text{cm}^2}{\text{c-topp}}.$$

Значение $\chi^2 = 2,3$.

Рассчитаем величину коэффициента диффузии при атмосферном давлении, т.е. при 760 торр.

Лучшая прямая:

$$D = 413 \cdot \frac{1}{P}$$

$$D_{\text{atm}} = \frac{413}{760} \frac{\text{cm}^2}{\text{c}} = 0,54 \frac{\text{cm}^2}{\text{c}}.$$

$$\sigma_{D_{\text{atm}}} = D_{\text{atm}} \cdot \frac{\sigma_k}{k} = 0,54 \cdot \frac{42}{413} \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{c}} = 0,06 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{c}}.$$

$$D_{\text{atm}} = (0, 54 \pm 0, 06) \frac{\text{cm}^2}{\text{c}}.$$

Данное значение достаточно близко к табличному. Оно отличается от последнего на $\sim 11\%$.

10. Оценим по полученным результатам длину свободного пробега и размер атома гелия.

$$D = \frac{1}{3}\lambda \bar{v}$$

$$\lambda = \frac{3D}{\bar{v}} \sim \frac{3D\sqrt{\pi\mu_{\mathrm{He}}}}{\sqrt{8RT}} \sim 1, 5\cdot 10^{-7}$$
 м

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{2}n\sigma} = \frac{kT}{\sqrt{2}p\pi d^2}$$

$$d=\sqrt{rac{kT}{\sqrt{2}p\pi\lambda}}\sim 2,5\cdot 10^{-10}$$
 M

Данные значения немало отличаются от табличных, однако они хотя бы имеют тот же порядок:

$$\lambda_{\mathrm{табл}} \approx 1, 8 \cdot 10^{-7} \; \mathrm{M}$$

$$d_{\mathrm{табл}} \approx 2 \cdot 10^{-10} \; \mathrm{M}.$$

Вывод

В работе была проведена регистрация зависимости концентрации гелия в воздухе от времени с помощью датчиков теплопроводности при разных начальных давлениях смеси газов. Также был определен коэффициента взаимной диффузии гелий - воздух при атмосферном давлении: $D=(0,54\pm0,06)\,\frac{{\rm cm}^2}{{\rm c}}$. Помимо этого по полученным данным были оценены средняя длина свободного пробега и диаметр атомов гелия: $\lambda\sim 1,5\cdot 10^{-7}\,$ м, $d\sim 2,5\cdot 10^{-10}\,$ м. Оценка этих величин достаточно посредственная, однако их порядки совпадают с порядками табличных значений. Ошибки связаны с неточностью измерений и несовершенством техники измерения.