

Vero API käyttöön Odoossa

Loppukäyttäjän pikaohje yrityksen omien ALV- ja EU-yhteenvetoilmoitusten lähettämiseen.

Sinun ei tarvitse luoda kehittäjätiliä. Kun käytät toimittajan rekisteröimää ohjelmistoa, toimittaja hoitaa ohjelmiston rekisteröinnin, API-avaimen ja hyväksymistestauksen. Yrityksesi hoitaa oman rajapintaoikeutensa ja varmenteensa. [1]

01 Sovi käyttöönotosta ohjelmistotoimittajan kanssa

Ota yhteys **Iodo Oy:hyn tai käyttöönotosta vastaavaan toimittajaasi**. Pyydä moduulin asennus ja vahvistus siitä, että käytettävä ohjelmisto on hyväksytty tarvittavien Vero API -rajapintojen tuotantokäyttöön.

Ohjelmistoavain tulee ohjelmistotoimittajan kautta. Sovi, että toimittaja huolehtii sen turvallisesta käyttöönotosta Odoossasi sekä antaa oikean palveluosoitteen. Et tilaa omaa ohjelmistoavainta Verohallinnolta etkä tee ohjelmiston hyväksymistestejä. [1]

Jos asennat moduulin itse GitHubista Sovi avaimen käyttöönotosta toimittajan kanssa ennen aloitusta. Pelkkä moduulin lataaminen ei sisällä ohjelmistoavainta. Toimittajan on varmistettava avaimen käyttötapo itsenäisessä asiakasasennuksessa; avainta ei julkaista lähdekoodissa.

02 Hae yritykselle Vero API -oikeus ja varmenne

1. Avaa [Verohallinnon varmennepalvelu](#) ja valitse **Tuotantovarmenteet**. Tunnistaudu ja valitse oma yrityksesi. [2]
2. Jos Vero API ei ole käytössä, tee **rajapintahakemus**: valitse **Vero API**, ilmoita yhteyshenkilö ja hyväksy käyttöehdot. Jos muita rajapintoja on jo käytössä, tee korvaava hakemus ja säilytä myös tarvittavat aiemmat valinnat. [2]
3. Valitse **Tilaa uusi varmenne** Vero API:a varten. Nimeä tekninen yhteyshenkilö ja anna hänen sähköpostinsa ja puhelinnumerosa. Sovi, noudatko varmenteen itse Odoossa vai tekeekö sen toimittajasi. [2]
4. Tekninen yhteyshenkilö saa turvasähköpostin ja tekstiviestillä PIN-koodin. Viestissä ovat **siirtotunnus ja kertakäyttösalasana**. Nouda varmenne Odoossa **14 vuorokauden kuluessa** (sivu 3). [3]

Kuka voi tehdä hakemuksen? Yrityksen edustaja, jolla on hyväksytty toimitielinrooli, tai henkilö, jolla on Suomi.fi-valtuus "Verotukseen, tulotietoihin ja luottotietoihin liittyvän rajapintahakemuksen tekeminen ja varmenteiden tilaaminen". [4]

Ennen Odoo-vaihetta: varmista toimittajalta, että moduuli on asennettu, suojattu HTTPS-yhteys toimii ja sinulla on tarvittavat Odoo-oikeudet. Ohjelmistoavain tunnistaa ohjelmiston; yritysvarmenne tunnistaa yrityksesi. Molemmat tarvitaan.

Haluatko harjoitella ensin? Sovi toimittajan kanssa erillisestä testiyrityksestä, testiyhteydestä ja testivarmenteesta. Testivarmenne ja kehittäjätili eivät ole tämän tuotantokäyttöönoton asiakkaalle pakollisia vaiheita. Testipalvelu palauttaa mallivastauksia. Ohje koskee yrityksen omia ilmoituksia. [5]

Perusta yrityksen yhteys

Tämä ohje koskee yrityksen omien ALV- ja EU-ilmoitusten käyttöönottoa.

03

Tarkista kirjanpidon lähtötiedot

Yrityksellä on oikea **ALV-tunniste**, **EUR-valuutta** ja **ALV-kausien pituus**. Määritä ALV-kausien asetuksissa MIS-raporttipohja, sulkemispohja, Verohallinto-toimittaja, yrityskohtainen maksuviite ja ALV:n selvittelytili. Laskun rivitili ei saa olla ostovelka- tai myyntisaamistili. Tarkista tilikauden ALV-kaudet.

04

Luo Vero API -yhteys

Kirjanpito / Invoicing → Configuration → Vero API -yhteydet → New

Name	Vero API Test - testivarmenne
Company	My Company
Active	☒
Environment	Test certificate
SAT API base URL [?]	https://apitest.vero.fi/FIS/Return/SAT/Test

YHTEYSHENKILÖ

Contact Name	Vero API Test
Contact Phone	+358000000000

Kuva 1. Todellinen testiyhteys. Kuvan tunnisteet ja yhteystiedot ovat esimerkkejä.

1. Anna nimi, valitse **oma yrityksesi** ja oikeaa asiointia varten ympäristö **Production**. Kuvassa on testiyhteys: älä kopioi sen yritystunnisteita tai ympäristöä tuotantoon.
2. Syötä toimittajan antama **SAT API base URL** eli tuotantopalvelun perusosoite. Anna ilmoitusten yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero. Toimittaja voi myös tehdä nämä asetukset puolestasi.
3. EU-yhteenvetoa varten valitse **verottomat myyntiperusteet**: tavara- ja palvelumyynnin tax grids sekä tarvittaessa kolmikantamyyni. Ota mukaan lasku- ja hyvityspuolen tunnisteet. Älä valitse veron määrän ruutuja.
4. Tallenna ja avaa **Avaimet ja varmenne**. Tavallisessa käyttöönotossa palvelimen tiedostopolkuja ei syötetä käsin.

Odoo-oikeudet ja vastuut Vero-toiminnot vaativat **Show Full Accounting Features** -oikeuden sekä pääsyn yritykseen. Configuration-valikko vaatii lisäksi kirjanpidon ylläpitäjän oikeuden. Pyydä tarvittaessa ylläpitäjää tekemään asetukset; yhteys löytyy myös Connector-oikopolusta.

Ylläpito: varmuuskopioi suojatusti myös **data_dir/vero_credentials**. Seuraa varmenteen päättymispäivää; automaattinen uusiminen ei sisälly versioon. Avainten käyttöönotto ei vaadi SSH-yhteyttä tai restartia.

Aktivoi ja varmista toiminta

Tilaus tehdään Verohallinnossa. Avaimen tallennus ja varmenteen nouto tehdään Odoossa.

05

Varmista ohjelmistoavaimen käyttöönotto

Pyydä toimittajaa huolehtimaan avaimen tallennuksesta: **Avaimet ja varmenne** → **Uusi API-avain** → **Tallenna API-avain**. Tarkista tilatekstistä, että avain on tallennettu. Sinun ei tarvitse hakea avainta kehittäjäportaalista; tallennettua avainta ei näytetä uudelleen.

Ohjelmiston API-avain

Avain on määritetty. Alla voit korvata sen uudella avaimella. Tallennettua avainta ei näytetä.

Uusi API-avain

Tallenna API-avain

Kuva 2. Tyhjä syöttökenttä ei tarkoita puuttuvaa avainta; tarkista tilateksti.

06

Nouda tilattu varmenne

1. Varmista oma yritys ja **Production**-ympäristö. Odoon yrityksen ALV-tunnisteen on vastattava tilatun tuotantovarmenteen haltijaa.
2. Syötä turvasähköpostin **Siirtotunnus** ja **Kertakäyttösalausana**. Paina **Aloita tilatun varmenteen nouto** kerran. Odo muodostaa avaimen ja varmennepyynnön automaattisesti.
3. Tilassa **waiting** odota vähintään 30 sekuntia ja paina **Nouda ja tarkista varmenne**. Tilassa **ready** paina **Ota noudettu varmenne käyttöön**. Aiempi varmenne säilyy käytössä aktivointiin asti.
4. Paina **Testaa API-yhteys**. Onnistuminen vahvistaa ALV-kausikyselyn toimivuuden; se ei lähetä ilmoitusta eikä todista kaikkien rajapintojen tuotantolupaa.

Jos yhteys ei vielä toimi Uuden varmenteen siirtyminen Vero API:n käyttöön voi kestää seuraavaan päivään. Jos nouto keskeytyy, paina **Päivitä tila**. Tilassa **uncertain** selvitä pyyntö ennen uutta yritystä - älä käytä kertakäyttötunnuksia uudelleen sokkona. [\[5\]](#), [\[6\]](#)

07

Varmista valmius ja anna ensimmäinen ilmoitus

Varmista yhdessä kirjanpitäjän kanssa luvut ja kausi. Kun toimittaja on vahvistanut ohjelmiston tuotantovalmiuden ja yhteystesti onnistuu: **sulje ALV-kausi** → **Tee ALV-ilmoitus** → **esikatsele** → **vahvista**. Tämä lähettää oikean veroilmoituksen. Älä lähetä kokeilutietoja tuotantoon.

Seuraa tilaa **Jonossa** → **Vastaanotettu Verohallinnossa**. Tarkista kuitti ja mahdollinen laskuluonnos; EU-yhteen veto annetaan erikseen. Jos tila jää epäselväksi, avaa ilmoituksen tila ja kysy tilaa ennen uutta lähetystä.

Lähteet: [\[1\] Rekisteröinti](#) · [\[2\] Tuotantovarmenne](#) · [\[3\] Nouto](#) · [\[4\] Valtuudet](#) · [\[5\] Testaus](#) · [\[6\] Tuotanto](#)
Viranomaisohjeet tarkistettu 5.10.2026. Painikkeet ja kuvat: moduulin versio 18.0.1.3.1.