# Chapter 05 프로세스 동기화

# Contents

- 01 프로세스 간 통신
- 02 공유 자원과 임계구역
- 03 임계구역 해결 방법
- 04 [심화학습] 파일, 파이프, 소켓 프로그래밍

# 학습목표

- 프로세스 간 통신의 개념을 이해하고 종류를 파악한다.
- 공유 자원 사용 시의 임계구역 문제를 알아본다.
- 임계구역 문제를 해결하기 위한 조건과 해결 방법을 알아본다.


### 1-1 프로세스 간 통신의 개념

#### 📘 프로세스 간 통신의 종류

- 프로세스 내부 데이터 통신
  - 하나의 프로세스 내에 2개 이상의 스레드가 존재하는 경우의 통신
  - 프로세스 내부의 스레드는 전역 변수나 파일을 이용하여 데이터를 주고받음
- 프로세스 간 데이터 통신
  - 같은 컴퓨터에 있는 여러 프로세스끼리 통신하는 경우
  - 공용 파일 또는 운영체제가 제공하는 파이프를 사용하여 통신
- 네트워크를 이용한 데이터 통신
  - 여러 컴퓨터가 네트워크로 연결되어 있을 때 통신
  - 소켓을 이용하여 데이터를 주고받음

### 1-1 프로세스 간 통신의 개념

### 프로세스 간 통신의 종류



# 1-1 프로세스 간 통신의 개념

■ 통신 방식의 이해




그림 5-2 통신 방식의 이해

#### 📘 통신 방향에 따른 분류

- 양방향 통신
  - 데이터를 동시에 양쪽 방향으로 전송할 수 있는 구조로, 일반적인 통신은 모두 양방향 통신
  - 프로세스 간 통신에서는 소켓 통신이 양방향 통신에 해당
- 반양방향 통신
  - 데이터를 양쪽 방향으로 전송할 수 있지만 동시 전송은 불가능하고 특정 시점
     에 한쪽 방향으로만 전송할 수 있는 구조
  - 반양방향 통신의 대표적인 예는 무전기
- 단방향 통신
  - 모스 신호처럼 한쪽 방향으로만 데이터를 전송할 수 있는 구조
  - 프로세스 간통신에서는 전역 변수와 파이프가 단방향 통신에 해당

■ 전역 변수는 단방향 통신




그림 5-3 전역 변수가 단방향 통신인 이유

#### 👅 통신 구현 방식에 따른 분류

- 대기가 있는 통신
  - 동기화를 지원하는 통신 방식
  - 데이터를 받는 쪽은 데이터가 도착할 때까지 자동으로 대기 상태에 머물러 있음
- 대기가 없는 통신
  - 동기화를 지원하지 않는 통신 방식
  - 데이터를 받는 쪽은 바쁜 대기를 사용하여 데이터가 도착했는지 여부를 직접 확인

### 정리

#### 표 5-1 프로세스 간 통신의 분류

분류 방식	종류	예
통신 방향에 따른 분류	양방향 통신	일반적 통신, 소켓
	반양방향 통신	무전기
	단방향 <mark>통</mark> 신	전역 변수, 파일, 파이프
통신 구현 방식에 따른 분류	대기가 있는 통신(동기화 통신)	파이프, 소켓
	대기가 없는 통신(비동기화 통신)	전역 변수, 파일

### ■ 프로세스 간 통신 방식

■ 데이터를 주거나 받는 쓰기 연산과 읽기 연산으로 이루어짐

send → write(GV, message) receive → read(GV, message)

### 전역 변수를 이용한 통신

- 공동으로 관리하는 메모리를 사용하여 데이터를 주고받는 것
- 데이터를 보내는 쪽에서는 전역 변수나 파일에 값을 쓰고, 데이터를 받는 쪽에서는 전역 변수의 값을 읽음

```
int GV;
int main()
{ int pid;
   pid=fork();
    :
```

그림 5-4 전역 변수를 이용한 통신




그림 5-5 전역 변수를 이용한 양방향 통신

### ■ 파일을 이용한 통신

```
#include (stdio.h)
#include (unistd.h)
#include (fcntl.h)
int main()
   int fd;
   char buf[5];
   fd=open("com.txt", O_RDWR); /* init */
                               하드디스크로 쓰기
   write(fd, "Test", 5);
                            하드디스크에서 읽기
   read(fd, buf, 5);
   close(fd);
   exit(0);
```

그림 5-6 파일 입출력 코드




그림 5-7 파일 입출력 연산

#### 📘 파일을 이용한 통신

- 파일 열기
  - open("com.txt", O\_RDWR): com.txt 파일을 읽기와 쓰기를 할 수 있는 형태로
     준비
  - 파일이 열리면 open 함수는 그 파일에 접근할 수 있는 권한인 파일 기술자 fd 를 사용자에게 반환
- 읽기 또는 쓰기 연산
  - write(fd, "Test", 5): fd, 즉 com.txt 파일에 Test라는 문자열을 쓰라는 뜻
  - read(fd, buf, 5): fd, 즉 com.txt 파일에서 5B를 읽어 변수 buf에 저장
- 파일 닫기
  - close(fd): fd가 가리키는 파일, 즉 com.txt 파일을 닫음

#### 💶 파이프를 이용한 통신




그림 5-8 파이프를 이용한 통신

- 운영체제가 제공하는 동기화 통신 방식으로, 파일 입출력과 같이 open() 함수로 기술자를 얻고 작업을 한 후 close() 함수로 마무리
- 파이프로 양방향 통신을 하려면 파이프 2개 사용
- 파이프에 쓰기 연산을 하면 데이 터가 전송되고 읽기 연산을 하면 데이터를 받음

#### 📘 이름 없는 파이프

■ 일반적으로 파이프라고 하면 이름 없는 파이프를 가리킴

#### ■ 이름 있는 파이프

■ FIFO라 불리는 특수 파일을 이용하며 서로 관련 없는 프로세스 간 통신에 사용

#### ■ 소켓을 이용한 통신




그림 5-9 소켓을 이용한 통신

- 여러 컴퓨터에 있는 프로세스끼리 통신하는 방법
- 통신하고자 하는 프로세스는 자신의 소켓과 상대의 소켓을 연결
- 시스템에 있는 프로세스가 소켓을 바인딩한 후 소켓에 쓰기 연산을 하면 데이터가 전송되고, 읽기 연산을 하면 데이터를 받게 됨

### 요약

#### 표 5-2 프로세스 간 통신 요약

종류	운영체제 동기화 지원	open()/close() 사용
전역 변수	×(바쁜 대기)	×
파일	×(wait() 함수 이용)	0
파이프	0	0
소켓	0	0

### 2-1 공유 자원의 접근

#### 📘 공유 자원

- 여러 프로세스가 공동으로 이용하는 변수, 메모리, 파일 등을 말함
- 공동으로 이용되기 때문에 누가 언제 데이터를 읽거나 쓰느냐에 따라 그 결과가 달라고 수 있음

#### 🧧 경쟁 조건

- 2개 이상의 프로세스가 공유 자원을 병행적으로 읽거나 쓰는 상황
- 경쟁 조건이 발생하면 공유 자원 접근 순서에 따라 실행 결과가 달라질 수 있음

### 2-1 공유 자원의 접근

### 🧧 공유 자원의 접근 예




그림 5-10 공유 자원의 접근

### 2-2 임계 구역

#### ■ 임계 구역

- 공유 자원 접근 순서에 따라 실행 결과가 달라지는 프로그램의 영역
- 믹서는 공유가 불가능한 자원으로서 주방의 임계구역
- 임계구역에서는 프로세스들이 동시에 작업하면 안 됨
- 어떤 프로세스가 임계구 역에 들어가면 다른 프로세스는 임계구역 밖에서 기다려야
   하며 임계구역의 프로세스가 나와야 들어갈 수 있음



그림 5-11 가스레인지와 믹서

### 2-3 생산자-소비자 문제

#### 💶 코드 및 실행 순서에 따른 결과

- 생산자는 수를 증가시켜가며 물건을 채우고 소비자는 생산자를 쫓아가며 물건을 소비
- 생산자 코드와 소비자 코드가 동시에 실행되면 문제가 발생




그림 5-12 생산자-소비자 문제




그림 5-13 실행 순서에 따른 결과 차이

# 2-3 생산자-소비자 문제

하드웨어 자원을 공유하면 발생하는 문제




그림 5-14 하드웨어 자원을 공유하면 발생하는 문제

# 2-4 임계구역 해결 조건

#### ■ 상호 배제<sup>mutual exclusion</sup>

■ 한 프로세스가 임계구역에 들어가면 다른 프로세스는 임계구역에 들어갈 수 없는 것

#### ■ 한정 대기bounded waiting

■ 어떤 프로세스도 무한 대기하지 않아야 함

#### ■ 진행의 융통성progress flexibility

■ 한 프로세스가 다른 프로세스의 진행을 방해해서는 안 된다는 것

### 3-1 기본 코드 소개

임계구역 해결 방법을 설명하기 위한 기본 코드

```
#include <stdio.h>

typedef enum {false, true} boolean;
extern boolean lock=false;
extern int balance;

main() {
    while(lock==true);
    lock=true;
    balance=balance+10; /* 임계구역 */
    lock=false;
}
```


그림 5-15 기본 코드

■ 전역 변수로 잠금을 구현한 코드

boolean lock=false; 공유 변수



그림 5-16 전역 변수로 잠금을 구현한 코드



프로세스 P2

#### ■ 전역 변수로 잠금을 구현한 코드의 문제




그림 5-17 동시 진입 상황(상호 배제 조건을 충족하지 않는 경우)

- ❶ 프로세스 P1은 while(lock==true); 문을 실행
- ② 프로세스 P2는 while(lock==true); 문을 실행
- ❸ 프로세스 P1은 lock=true; 문을 실행하여 임계구역에 잠금을 걸고 진입
- ④ 프로세스 P2도 lock=true; 문을 실행하여 임계구역에 잠금을 걸고 진입(결국 둘 다 임 계 구역에 진입)

■ 상호 배제 조건을 충족하는 코드

boolean lock1=false; boolean lock2=false;





그림 5-18 상호 배제 조건을 충족하는 코드



프로세스 P2

### ■ 상호 배제 조건을 충족 하는 코드의 문제




그림 5-19 무한 대기 상황(한정 대기 조건을 충족하지 않는 경우)

- 프로세스 P1은 lock1=true; 문을 실행한 후 자신의 CPU 시간을 다 씀(타임아웃) 문맥 교환이 발생 하고 프로세스 P2가 실행 상태로 바뀜
- 프로세스 P2도 lock2=true; 문을 실행한 후 자신의 CPU 시간을 다 씀(타임아웃) 문맥 교환이 발생 하고 프로세스 P1이 실행 상태로 바뀜
- 프로세스 P2가 lock2=true; 문을 실행했기 때문에 프로세스 P1은 while(lock2==true); 문에서 무한 루프에 빠짐
- 프로세스 P1이 lock1=true; 문을 실행했기 때문에 프로세스 P2도 while(lock1 ==true); 문에서 무한루프에 빠짐

상호 배제와 한정 대기 조건을 충족하는 코드




그림 5-20 상호 배제와 한정 대기 조건을 충족하는 코드(진행의 융통성 조건을 충족하지 않는 경우)

#### 임계구역 문제의 하드웨어적인 해결 방법

- 검사와 지정<sup>test-and-set</sup> 코드로 하드웨어의 지원을 받아 while(lock==true); 문과 lock=true; 문을 한꺼번에 실행
- 검사와 지정 코드를 이용하면 명령어 실행 중간에 타임아웃이 걸려 임계구역을 보호하지 못하는 문제가 발생하지 않음




그림 5-21 검사와 지정을 이용한 코드

### 3-3 피터슨 알고리즘

#### ■ 피터슨 알고리즘

- 임계구역 해결의 세 가지 조건을 모두 만족
- 2개의 프로세스만 사용 가능하다는 한계가 있음

```
boolean lock1=false;
boolean lock2=false; 공유 변수
int turn=1;
```

lock2=true;

```
lock1=true;
turn=2;
While(lock2==true && turn==2);
임계구역
lock1=false;
```

프로세스 P1

turn=1;
While(lock1==true && turn==1);
임계구역
lock2=false;

그림 5-22 피터슨 알고리즘

프로세스 P2

### 3-4 데커 알고리즘

### ■ 데커 알고리즘

```
boolean lock1=false;
boolean lock2=false; 공유 변수
int turn=1;
```

프로세스 P1

프로세스 P2

그림 5-23 데커 알고리즘

### 3-4 데커 알고리즘

#### ■ 데커 알고리즘의 동작

- 프로세스 P1은 우선 잠금을 검(lock1=true;)
- ② 프로세스 P2의 잠금이 걸렸는지 확인[while(lock2==true)]
- ❸ 만약 프로세스 P2도 잠금을 걸었다면 누가 먼저인지 확인[if(turn ==2)] 만약 프로세스 P1의 차례라면(turn =1) 임계구역으로 진입 만약 프로세스 P2의 차례라면(turn =2) ④로 이동
- 프로세스 P1은 잠금을 풀고(lock1 =false;) 프로세스 P2가 작업을 마칠 때까지 기다림 [while(turn = =2);]
  - 프로세스 P2가 작업을 마치면 잠금을 걸고(lock1 =true;) 임계구역으로 진입

### 3-5 세마포어

#### ■ 세마포어

- 임계구역에 진입하기 전에 스위치를 사용 중으로 놓고 임계구역으로 들어감
- 이후에 도착하는 프로세스는 앞의 프로세스가 작업을 마칠 때까지 기다림
- 프로세스가 작업을 마치면 다음 프로세스에 임계구역을 사용하라는 동기화 신호를 보냄



그림 5-24 세마포어와 토글 스위치




그림 5-25 세마포어 코드

### 3-5 세마포어

#### 📕 세마포어 내부 코드

- Semaphore(n): 전역 변수 RS를 n으로 초기화, RS에는 현재 사용 가능한 자원의 수가 저장
- P(): 잠금을 수행하는 코드로 RS가 0보다 크면(사용 가능한 자원이 있으면) 1만큼 감소시키고 임계구역에 진입, 만약 RS가 0보다 작으면(사용 가능한 자원이 없으면) 0보다 커질 때까지 기다림
- **V()** : 잠금 해제와 동기화를 같이 수행하는 코드로, RS 값을 1 증가시키고 세마포어에서 기다리는 프로세스에게 임계구역에 진입해도 좋다는 wake\_up 신호를 보냄




그림 5-26 세마포어 내부 코드

# 3-5 세마포어

예금 5만 원이 사라진 문제를 세마포어를 사용하여 해결한 코드




그림 5-27 세마포어 사용 예

# 3-5 세마포어

#### 🔃 공유 자원이 여러 개일 때 세마포어 사용 예




그림 5-28 공유 자원이 여러 개일 때의 세마포어 사용 예

## 3-6 모니터

#### 📕 세마포어의 잘못된 사용 예




그림 5-29 세마포어의 잘못된 사용 예

- 프로세스가 세마포어를 사용하지 않고 바로 임계구역에 들어간 경우로 임계구역을 보호할 수 없음
- P()를 두 번 사용하여 wake\_up 신호가 발생하지 않은 경우로 프로세스 간의 동기화가 이루어지지 않아 세마포어 큐에서 대기하고 있는 프로세스들이 무한 대기에빠짐
- ❸ P()와 V()를 반대로 사용하여 상호 배제가 보장되지 않은 경우로 임계구역을 보호할 수 없음

## 3-6 모니터

#### 모니터monitor

공유 자원을 내부적으로 숨기고 공유 자원에 접근하기 위한 인터페이스만 제공함
 으로써 자원을 보호하고 프로세스 간에 동기화를 시킴

#### 📘 모니터의 작동 원리

- 임계구역으로 지정된 변수나 자원에 접근하고자 하는 프로세스는 직접 P()나 V()를 사용하지 않고 모니터에 작업 요청
- ② 모니터는 요청받은 작업을 모니터 큐에 저장한 후 순서대로 처리하고 그 결과만 해당 프로세스에 알려줌




그림 5-30 모니터의 작동 원리

## 3-6 모니터

예금 5만 원이 사라진 문제를 모니터를 사용하여 해결한 코드

```
P1 increase(10); P2 increase(5); 그림 5-31 모니터 사용법
```

■ 자바로 작성한 모니터 내부 코드

그림 5-32 자바로 작성한 모니터 내부 코드

# 심화학습 4-1 파일

#### ■ 순차 파일

• 아무리 큰 파일이라도 파일 내의 데이터는 개념적으로 한 줄로 저장됨



그림 5-33 파일의 화면 상태와 저장 상태



그림 5-34 **순차적 접근의 예** 

# 4-1 파일

#### 🔃 파일 기술자

- open() 함수로 파일을 열면 파일 기술자 fd를 얻음
- 파일 기술자는 파일 접근 권한 외에 현재 파일의 어느 위치를 읽고 있는지에 대한 정보도 보관
- 처음 파일이 열리면 파일 기술자는맨 앞에 위치
- 파일에서 파일 기술자는 단 하나이고,
   읽기를 하든 쓰기를 하든 파일 기술자
   는 계속 전진

```
#include \( \stdio.h \)
#include \( \text{unistd.h} \)
#include \( \formalfortantial \text{cond} \)

void main()
{    int fd;
    char buf[5];

    fd=open("com.txt", O_RDWR);
    read(fd, buf, 5);
    printf("%s", buf);
    close(fd);
    return 0;
}
```

그림 5-35 파일 입출력 코드

# 4-1 파일

#### ■ 파일 기술자




그림 5-36 파일을 처음 열었을 때 파일 기술자의 위치




그림 5-37 read 연산을 한 후 파일 기술자의 위치

# 4-1 파일

#### ■ 파일을 이용한 통신

read()와 write() 함수가 파일 기술자를 공유하며 통신

```
#include (stdio.h)
#include (unistd.h)
#include <fcntl.h>
void main()
{ int pid, fd;
    char buf[5];
    fd=open("com.txt", O_RDWR); /* init */
     pid=fork();
     if(pid\langle 0 || fd \langle 0 \rangle exit(-1);
                                      /* child */
     else if(pid==0) {
             write(fd, "Test", 5);
             close(fd);
             exit(0); }
     else { wait(0);
                                       /* parent */
            lseek(fd, 0, SEEK_SET);
            read(fd, buf, 5);
            printf("%s",buf);
            close(fd);
            exit(0); }
```

그림 5-38 파일을 이용한 통신 코드

## 4-2 파이프

#### ■ 파이프을 이용한 통신

- 파이프는 파일 기술자를 fd[2]와 같이 2개의 원소를 가진 배열로 정의
- 배열에서 원소 하나는 읽기용이고 하나는 쓰기용 으로 사용

```
#include (stdio.h)
#include (stdio.h)
#include (unistd.h)
                                                  #include (unistd.h)
void main()
                                                  void main()
{ int pid, fd[2];
                                                  { int pid, fd[2];
   char buf[5];
                                                     char buf[5];
    if(pipe(fd)==-1) exit(-1); /* init */
                                                       if(pipe(fd)==-1) exit(-1); /* init */
    pid=fork();
                                                       pid=fork();
    if(pid\langle 0 \rangle exit(-1);
                                                       if(pid\langle 0 \rangle exit(-1);
     else if(pid==0) { /* child */
                                                       else if(pid==0) {
                                                                                /* child */
             close(fd[0]);
                              /* unused */
                                                               close(fd[0]);
                                                                                /* unused */
             write(fd[1], "Test", 5);
                                                               write(fd[1], "Test", 5);
                                                               close(fd[1]);
             close(fd[1]);
             exit(0); }
                                                               exit(0); }
     else {
                                /* parent *
                                                       else {
                                                                                  /* parent */
             close(fd[1]);
                                /* unusca *
                                                               close(fd[1]);
                                                                                 /* unused */
             read(fd[0], buf, 5);
                                                               read(fd[0], buf, 5);
             close(fd[0]);
                                                               close(fd[0]);
             printf("%s",buf);
                                                               printf("%s",buf);
             exit(0); }
                                                               exit(0); }
```

그림 5-39 파이프를 이용한 통신 코드

# 4-3 네트워킹

### ■ 소켓을 이용한 네트워킹




그림 5-42 클라이언트/서버의 통신 절차

# 4-3 네트워킹

#### ■ 클라이언트 쪽의 통신 절차

- 처음에 socket() 구문으로 소켓을 생성하고 변수 sp로 이 소켓에 접근
- 통신이 초기화되면 sp와 ad를 이용하여 서버와 connect()를 시도
- 연결이 이루어지면 소켓으로부터
   5B를 읽어 화면에 출력하고 사용한
   소켓 기술자를 닫은 후 클라이언트
   프로그램을 끝냄

```
#include (sys/types.h)
#include (sys/socket.h)
#include (netinet/in.h)
#include <netdb.h>
void main()
{ int sp;
    char buf[5];
    struct sockaddr_in ad;
                                                    /* hold IP address */
    sp=socket(PF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);
    memset(&ad, 0, sizeof(ad));
    ad.sin_family=AF_INET;
    ad.sin_addr.s_addr=inet_addr("127.0.0.1");
                                                    /* loop back addr */
    ad.sin_port=htons(11234);
                                                    /* PORT=11234 */
    connect(sp, (struct sockaddr *) &ad, sizeof(ad));
    read(sp, buf, 5);
    printf("%s",buf);
    close(sp);
    exit(0);
```

그림 5-43 클라이언트 코드

## 4-3 네트워킹

#### 📘 서버 쪽의 통신 절차

- 통신을 초기화한 후 소켓을 생성하고 bind()를 이용하여 소켓을 등록
- 통신이 끝나면 소켓 기술자를 닫고 무한 루프를 돔

```
#include (sys/types.h)
#include <sys/socket.h>
#include (netinet/in.h)
#include <netdb.h>
void main()
{ int sp, sa;
    struct sockaddr in ad;
                                            /* hold IP address */
    memset(&ad, 0, sizeof(ad));
    ad.sin_family=AF_INET;
    ad.sin_addr.s_addr=htonl(INADDR_ANY);
    ad.sin_port=htons(11234);
                                            /* PORT=11234 */
    sp=socket(PF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);
    bind(sp, (struct sockaddr *) &ad, sizeof(ad));
    listen(sp, 10);
    while(1) {
        sa=accept(sp, 0, 0);
        write(sa, "Test", 5);
        close(sa);
```

그림 5-44 서버 코드

# Thank You