



**Filière Génie Informatique et Digitalisation**

## **SYSTÈMES D'EXPLOITATION 2**

**Mr N. EL Faddouli (elfaddouli@emi.ac.ma)**

**2024-2025**

1

## **Plan du cours**

- Introduction et Rappels
- Gestion des processus: Synchronisation avec attente active
  - Définitions et rappels
  - Algorithmes avec attente active
- Gestion des processus: Synchronisation sans attente active
  - Les sémaphores
  - Les moniteurs
  - L'interblocage (Dead-lock)
- Gestion de la mémoire
  - Définitions et rappels
  - La mémoire virtuelle
- Les entrées/Sorties

2

## Introduction et Rappel

EMI / Département Génie Informatique/ Système d'exploitation II

3

## Qu'est-ce qu'un SE ?

- Une couche logicielle, dont le rôle est de:
  - Gérer les ressources de la machine.

**Ressource** : Tout ce qui est nécessaire à l'avancement d'un processus (processeur, mémoire, disques, périphériques, message d'un autre processus, réseau, ...etc)

### Exemples:

- Savoir quelles sont les ressources disponibles
- Savoir qui utilise quoi, quand, combien, etc.
- Allouer/Libérer les ressources efficacement.

- Fournir aux programmes d'application une interface simplifiée avec les ressources sous forme de **machine virtuelle**

*(base pour le développement et l'exécution des programmes d'application.)*

EMI / Département Génie Informatique/ Système d'exploitation II

4

4

## Problématique

Afin que les programmes puissent s'exécuter de façon portable et efficace, il faut pouvoir gérer simultanément:

- La multiplicité des différentes ressources
- La complexité des composants de chacune d'elles, qui requiert la prise en compte de nombreux détails fastidieux, sources de bogues.

## Exemple: Partage d'imprimante

Pour assurer un service d'impression sur une machine multi-utilisateurs, il faut:

- Verrouiller l'accès à l'imprimante afin que les flots de caractères à imprimer envoyés par les programmes ne s'entrelacent pas sur le papier.
- Gérer les tampons d'impression afin que les programmes puissent reprendre leur travail sans devoir attendre la fin de l'impression.

## Buts d'un SE

Le problème : Gérer l'accès à des ressources coûteuses.

À tout instant, il faut:

- Connaître l'utilisateur d'une ressource donnée;
- Gérer l'accès concurrent à cette ressource;
- Pouvoir accorder l'usage (exclusif) à cette ressource;
- Éviter les conflits entre les programmes ou entre les usagers.

## Buts d'un SE

Un SE a pour but de:

- Fournir un environnement où l'utilisateur puisse exécuter des programmes.
- Utiliser le matériel de façon efficace.
- Protéger le système et ses usagers de fausses manipulations.

## Fonctionnalités d'un SE

Le SE fournit à l'utilisateur:

- Une vue uniforme des entrées/sorties;
- Une mémoire partageable;
- La gestion de fichiers et répertoires;
- La gestion des droits d'accès, sécurité, et du traitement des erreurs;
- La gestion des processus;
- La gestion des communications inter-processus.

## Fonctionnalités d'un SE (suite)

En tant que gestionnaire de ressources, le SE doit permettre:

- D'assurer le bon fonctionnement des ressources;
- L'identification de l'usager d'une ressource;
- Le contrôle des accès;
- L'interruption d'une utilisation de ressource;
- La gestion des erreurs, ...

## **Caractéristiques d'un SE**

- Temps de réponse
- Fiabilité
- Sécurité

## **Gestion des processus**


Synchronisation avec attente active

## Processus

- **Processus:** c'est un programme ou une partie en exécution (*ensemble d'instructions réalisant une fonction donnée*).
- Chaque processus possède un PCB (*Process Control Block*)
  - Registres de CPU (*pointeur pile, pointeur code/compteur ordinal, pointeur données, ...*)
  - Numéro du processus (PID), PPID, état, priorité
  - Liste des fichiers ouverts, liste des périphériques E/S utilisés,
  - Temps CPU utilisé,
  - ...
- Les PCBs sont rangés dans une table de processus (*LinkedList* dans la **RAM**)
- Un processus est détruit en général à la fin de son exécution (*peut être détruit à la demande d'un autre processus ayant ce droit comme le père*)
- Lorsqu'un processus est détruit, son PCB et ses ressources sont libérés

## Processus

- Processus: "Un programme qui s'exécute"
- Plusieurs processus peuvent être exécutés simultanément (*pseudo parallélisme*)




## Etats des Processus

### Etats d'un processus:

- **Prêt** : Suspendu provisoirement pour permettre l'exécution d'un autre processus.
- **Elu** : En cours d'exécution (Actif)
- **Bloqué**: Attend un événement (*libération d'une ressource, E/S, ....*) pour pouvoir continuer.

## Etats des processus

- Changement d'état basé sur des événements



## Synchronisation des processus

- Lorsque des processus s'exécutent en parallèle ou en pseudo-parallèle, ils peuvent:
  - Être concurrents pour accéder à des ressources partagées:  
S'ils sont exécutés sans précaution, on risque d'avoir des résultats imprévisibles.  
→ Assurer leur **synchronisation**.
  - Échanger des informations, coopérer selon un certain **protocole** (*producteur-consommateur, ...*) par l'intermédiaire de ressources partagées  
→ Assurer la **communication** inter-processus

## Gestion des processus

**Multiprogrammation:** présence simultanée en mémoire principale de plusieurs programmes.

**Ordonnanceur** (scheduler): se charge de l'ordonnancement des processus.

**Section critique:** une partie du code qui utilise une ou plusieurs ressources partagées.

**Exclusion mutuelle:** si une ressource est en cours d'utilisation par un processus, les autres processus ne peuvent pas y accéder, c'après un seul processus à la fois est autorisé à utiliser la ressource partagée. (→ 1 seul processus en S.C.)

**Blocage mutuel (Interblocage ou Deadlock):** c'est la situation dans laquelle aucun processus ne peut exécuter sa section critique: chaque processus attend indéfiniment que la section critique soit libérée.

## Problème de Synchronisation

n processus  $\{P_1, P_2, \dots, P_n\}$  en concurrence pour utiliser des ressources (données, ...) partagées.

**Section critique:** Segment de code dans lequel le processus peut accéder aux ressources partagées. Elle doit être exécutée de façon **atomique**.

**Problème:** Assurer que, quand un processus exécute sa section critique, **aucun** autre processus n'est autorisé à exécuter la sienne.

### Exemples:

1) Plusieurs processus réalisant, en parallèle, l'impression d'un texte sur une imprimante qui constitue une ressource critique à utiliser par un seul des processus ➔ Allocation

2) Mise à jour d'un compte à l'aide de deux classes de processus:

- Processus créditeurs
- Processus débiteurs

## Exemple: Mise à jour d'un compte bancaire

### Processus créditeur

...  
(1) S =Lecture\_Solde();  
(2) S = S+ 100  
(3) Ecriture\_Solde(S);  
...

solde du compte = 1000

### Processus débiteur

...  
(1) M=Lecture\_Solde();  
(2) M= M- 50  
(3) Ecriture\_Solde(M);  
...

**En séquentiel:** Solde valide=1050

### Processus créditeur 1

(1)  
(2)

.....  
(3)

### Processus débiteur 1

(1)  
(2)  
(3)

→ Solde invalide = 1100

## Exemple: Mise à jour d'un compte bancaire(Suite)

### Exécution de deux processus débiteurs

solde du compte = 1000

**En séquentiel:** Solde valide=900

#### Processus débiteur1

(1)

(2)

.....

(3)

#### Processus débiteur 2

(1)

(2)

.....

(3)

→ Solde invalide=950

➔ Si l'accès est concurrent, l'exécution n'est pas cohérente et les données (solde) sont invalides.

➔ Adopter une solution pour assurer l'exclusion mutuelle

## Conditions de validité des solutions de Synchronisation

### • Exclusion mutuelle:

Si un processus exécute sa section critique, **aucun** autre processus ne peut exécuter la sienne.

### • Inter-blocage:

Un processus qui n'est pas dans sa section critique ne peut pas bloquer les autres pour exécuter la leur.

### • Famine:

Aucun processus ne doit attendre trop longtemps (indéfiniment) avant d'entrer en section critique.

### • Aucune hypothèse

n'est faite sur les vitesses relatives des processus, ni sur le nombre de processeurs.

### Solutions:

1. Logicielles
2. Matérielles

## Protocole d'exécution de la Section Critique

- L'exécution de la section critique de plusieurs processus doit suivre le protocole suivant.

```
Processus P1;           Processus P2;       .....
{
  Section non critique;   {
    {demande_entrée_section;}  {demande_entrée_section;}
    SC;                      SC;
    {sortie_section;}        {sortie_section;}
    Section non critique;   Section non critique;
}
}
```

## Solutions Logicielles (1)

### Utilisation d'une variable Verrou

Verrou: Boolean

Verrou = 0

{entrée\_section;}:

```
(1) While (verrou == 1); // Attente
(2) verrou = 1;          // Verrouillage
```

{sortie\_section;}:

```
verrou = 0;              // Déverrouillage
```

Solution Fausse: la séquence (1)<sub>P1</sub>; (1)<sub>P2</sub>; (2)<sub>P1</sub>; (2)<sub>P2</sub> autorise l'entrée simultanée contrairement au but recherché.

## Solutions Logicielles (2)

### Utilisation d'une variable verrou (suite)

Amélioration:      verrou = 0;

- (1) While (**verrou** != 0); *// Attente*
- (2) **verrou** = pid;            *// Verrouillage*
- (3) if (**verrou** == pid)

Section critique

**verrou**=0;

La séquence précédente deviendra:

(1)<sub>P1</sub> ; (1)<sub>P2</sub> ;(2 , 3)<sub>P1</sub> ;(2 , 3)<sub>P2</sub>

**Inconvénients:** Attente active , problème (conflit) d'accès à la variable partagée.

## Solutions Logicielles (3)

**Alternance:** // Lecteur et rédacteur partageant une case  
Tour= 1;        // C'est le rédacteur qui commencera en premier

### Processus 1 /\*Lecteur\*/

```
While (True)
{ While (Tour==1) ; // Attente
  SC_Lecteur(); // SC exécutée si Tour=0. Exemple: Lire(B) où B est un objet
  Tour=1;        // sortie de la SC, c'est le tour du rédacteur
  Section_Non_Critique(); // Exemple: Traitement de l'objet B
}
```

### Processus 2 /\*Rédacteur\*/

```
While (True)
{ While (Tour==0) ; // Attente
  SC_Redacteur(); // SC exécutée si Tour=1. Exemple: Ecrire(B)
  Tour=0;        // sortie de la SC, c'est le tour du lecteur
  Section_Non_Critique();}
```

## Solutions Logicielles (4)

Algorithme de Dekker (1965): Deux variables partagées: **tour**, **demande**

```
Type identité = (P1, P2);  
Var tour: identité INIT(P1); // tour initialisée à P1 → P1 peut entrer en SC  
//Le tableau demande initialisé à Flase → Les deux processus ne veulent pas entrer en SC  
demande: Array[P1..P2] of Boolean INIT(2:FALSE);  
Procédure Entrer_SC (A_Moi, A_Lui: identité)  
Begin  
    (1) demande[A_Moi] := TRUE; // je veux entrer  
    (2) WHILE demande[A_Lui] DO Begin // tant que l'autre le veut aussi...  
        (3) IF tour != A_Moi THEN Begin // si ce n'est pas mon tour...  
            (4) demande[A_Moi] := FALSE; // je renonce ...  
        (5) WHILE tour!=A_Moi DO NOP ; // jusqu'à ce que ce soit mon tour  
        (6) demande[A_Moi] := TRUE; // ...puis je réaffirme ma demande  
    END {if}  
    END {while}  
End;
```

## Solutions Logicielles (5)

Algorithme de Dekker (suite)

**Procédure Sortir\_SC (A\_Moi, A\_Lui: identité)**

```
Begin  
    demande[A_Moi] := FALSE; // je ne veux pas entrer  
    tour := A_Lui; // C'est le tour de l'autre processus  
End;  
  
P1 exécute:      Entrer_SC(P1,P2);  
                        SC  
                        Sortir_SC(P1,P2);  
  
P2 exécute:      Entrer_SC(P2,P1);  
                        SC  
                        Sortir_SC(P2,P1);
```

## Solutions Logicielles (6)

### Algorithme de Peterson (1981)

Exclusion mutuelle entre deux processus numérotés 0 et 1

Var Tour: 0..1; // variable de tour non initialisée

Intéressé: ARRAY[0..1] Boolean; // intention d'entrer dans la SC

**Initialisation:** Interessé [0] = Interessé [1] = FALSE

**Processus i:** // i= 0 ou 1

(1) Intéressé [i] :=TRUE; //veut entrer

(2) Tour:=i; // est passé en dernier

(3) while (Tour!=i AND Intéressé[(i+1) mod 2]=TRUE ); //Attendre son tour

(4) Section\_Critique();

(5) Intéressé [i]:=FALSE;

		Processus i	
		Intérêt de (i+1) mod 2 : True	False
Tour = i	# i	Ok	Ok
		Non	Ok

## Solution matérielle Test and Set (TAS)

L'instruction **TAS**:

Function **TAS** (b boolean): Boolean

Begin

**TAS** := b;

    b := TRUE;

End

C'est une opération **indivisible (atomique)** dont l'argument est une variable qui sera mémorisée dans un registre.

Utiliser TAS pour entrer en SC: Initialisation verrou= **FALSE**

While TAS(&verrou); //Attente

    Section\_Critique();

    verrou :=FALSE; // Sortie de la section critique

→ **Problème:** Attente active

## Les primitives Sleep & Wakeup (1)

- Au lieu de l'attente active (= consommation de la CPU) le processus s'endort (se bloque): primitive **sleep** (Linux: `pause()`)
- Un processus peut réveiller un autre processus : primitive **wakeup** (Linux: `kill (pid, SIGCONT)`)

**Exemple:** Le problème de producteur-consommateur à **n** cases

Le producteur :

- peut remplir une case libre s'il y en a, sinon il s'endort en attente d'être réveillé par le consommateur.
- après avoir produit (*remplissage d'une case*), il réveille le consommateur si une seule case est pleine.

Le consommateur :

- peut vider une case pleine s'il y en a, sinon il s'endort en attente d'être réveillé par le producteur.
- après avoir consommé, il réveille le producteur si une seule case est vide.

## Les primitives Sleep & Wakeup (1)

```
/* Un tampon de N cases est partagé entre les deux processus */
#define N 100
int compteur = 0; /* Nombre courant d'objets */
Producteur ()
{ objet a;
  while (1){
    Produire_Objet(&a);
    if( compteur == N) sleep ();
    Stocker_Objet(a);
    compteur++;
    if( compteur == 1)
      wakeup ( consommateur );
  }
}

Consommateur ()
{ objet a;
  while (1){
    if( compteur ==0) sleep ();
    Retirer_Objet(&a);
    compteur--;
    if( compteur == N -1)
      wakeup ( producteur );
    Consommer_Objet(a);
  }
}
```

Pas d'attente active.

Problème si perte du signal wakeup (arrive avant sleep).

Exercices