お客様名	ASTI株式会社　様	システム概要	バージョン	最終更新
				2026/10/8
システム名	受注データ抽出システム	SPIRITSデータ受注登録	1.0.0	天方産業
文書内容	SPIRITSデータ受注登録			

SPIRITS
データ受注登録

プロジェクト名　：SUZUKI_SPIRITS_DATA_IMPORT

≪概要≫
SPIRITSデータ取込で取得したデータから受注データにあたるものを登録する。
基本的にはバッチ処理での実行だが、画面上からも実行できるようにする。

DELETE①
（受注ワーク）

● 受注ワーク削除
・ ORDERS_STAGE（受注ワークテーブル）から、以下全ての条件を満たすレコードを全て物理削除する。
① CUSTOMER_SETTING_ID = 処理中のCUSTOMER_SETTING_ID（取引先設定ID）
② FOLDER_TYPE = 処理中のFOLDER_TYPE（フォルダ区分）

処理対象＞0

● 処理対象確認
・ 遷移元（バッチ実行/画面実行）ごとに処理対象を取得する。
- バッチ実行の場合　：SPIRITSデータ取込で登録したスズキ専用テーブル
- 画面実行の場合　：gvSelectCustomers[chkStageImport]にチェックがあるデータの
IMP_FILES_STAGE[IMP_FILE_STAGE_ID]に紐づくスズキ専用テーブル
または受注ファイル


ASTI追加内示チェック

● ASTI追加内示チェック
・ 本工程は画面実行の場合のみ処理を行う。
・ 対象受注ファイルがASTI追加内示（≒ハンド作成）であるか確認する。


取得項目	参照元	書式・条件
HAND_FLAG (ハンドフラグ)	chkHandFlag (ハンドフラグチェックボックス)	gvStageImportFiles (取込準備ファイル一覧) ='Y'

・ 取得状況により処理を分岐する。
- 取得できた場合　：ファイル読込に遷移する
- 取得できなかった場合：受注データチェックに遷移する

フロー図



ファイル読込



● ファイル情報取得

・ MAPPING_PROFILE_MST（マッピングプロファイルマスタ）を参照して、プロファイル情報を取得する。

取得項目	書式・条件
PROFILE_ID (マッピングプロファイルID)	-
FILE_ID (ファイルID)	-
HEADER_ROW_INDEX (ヘッダ行番号)	-
DATA_START_ROW_INDEX (データ開始行番号)	-
DEFAULT_SHEET_NAME (シート名)	-
CUSTOMER_SETTING_ID (取引先設定ID)	処理中のCUSTOMER_SETTING_ID
FOLDER_TYPE (フォルダ区分)	処理中のFOLDER_TYPE
ACTIVE_FLAG (有効フラグ)	'Y'

・ FILE_MST（ファイルマスタ）を参照して、ファイルの情報を取得する。

取得項目	書式・条件
FORMAT_TYPE (ファイルフォーマット)	-
FILE_TYPE (ファイル形式)	-
DELIMITER (区切り文字)	-
ENCLOSURE (囲み文字)	-
HEADER_FLAG (ヘッダー)	-
LINE_ENDING (改行コード)	-
CHARSET (文字コード)	-
PROFILE_ID (マッピングプロファイルID)	MAPPING_MST.PROFILE_ID (マッピングマスタ.マッピングプロファイルID)

● ファイル読み込み

・ 取得情報を基に、ファイルから受注データを取得する。

・ 項目の並びはFIELD_MAPPING_MST（マッピング明細マスタ）から取得すること。

≪抽出条件≫


テーブル項目	書式・条件
PROFILE_ID (マッピングプロファイルID)	MAPPING_MST.PROFILE_ID (マッピングマスタ.マッピングプロファイルID)
FORMAT_TYPE (ファイルフォーマット)	FILE_MST.FORMAT_TYPE (ファイルマスタ.ファイルフォーマット)
ACTIVE_FLAG (有効フラグ)	'Y'

≪取得情報：FORMAT_TYPE = 'LIST'≫

取得項目	参照元	書式・条件
CUSTOMER_ORDER_NO (客先発注No)	FIELD_MAPPING_MST.SOURCE_COLUMN_INDEX (マッピング明細マスタ.列番号) に設定されている列	FIELD_MAPPING_MST.TARGET_FIELD (マッピング明細マスタ.マッピング先項目名) = 'CUSTOMER_ORDER_NO'
ORDER_DATE (受注日)	同上	FIELD_MAPPING_MST.TARGET_FIELD (マッピング明細マスタ.マッピング先項目名) = 'ORDER_DATE'
DUE_DATE (希望納期)	同上	FIELD_MAPPING_MST.TARGET_FIELD (マッピング明細マスタ.マッピング先項目名) = 'DUE_DATE'
CUSTOMER_ITEM_NO (客先品目No)	同上	FIELD_MAPPING_MST.TARGET_FIELD (マッピング明細マスタ.マッピング先項目名) = 'CUSTOMER_ITEM_NO'
DEMAND_QTY (需要数)	同上	FIELD_MAPPING_MST.TARGET_FIELD (マッピング明細マスタ.マッピング先項目名) = 'DEMAND_QTY'
CURRENCY_CODE (通貨コード)	同上	FIELD_MAPPING_MST.TARGET_FIELD (マッピング明細マスタ.マッピング先項目名) = 'CURRENCY_CODE'
PRODUCT_CODE (製品コード)	同上	FIELD_MAPPING_MST.TARGET_FIELD (マッピング明細マスタ.マッピング先項目名) = 'PRODUCT_CODE'
REMARKS (コメント)	同上	FIELD_MAPPING_MST.TARGET_FIELD (マッピング明細マスタ.マッピング先項目名) = 'REMARKS'
DELIVERY_CODE (納入先コード)	同上	FIELD_MAPPING_MST.TARGET_FIELD (マッピング明細マスタ.マッピング先項目名) = 'DELIVERY_CODE'
ORDER_TYPE (受注区分)	同上	FIELD_MAPPING_MST.TARGET_FIELD (マッピング明細マスタ.マッピング先項目名) = 'ORDER_TYPE' FOLDER_TYPE=4の場合のみ
PRORATED_TYPE (分割区分)	同上	FILE_MST.TARGET_FIELD = 'PRORATED_TYPE' (マッピング明細マスタ.マッピング先項目名) = 'PRORATED_TYPE' FOLDER_TYPE=4の場合のみ
CUSTOMER_INFO_TYPE (取引先情報区分)	同上	FIELD_MAPPING_MST.TARGET_FIELD (マッピング明細マスタ.マッピング先項目名) = 'CUSTOMER_INFO_TYPE'
INFO_TYPE (情報区分)	同上	FIELD_MAPPING_MST.TARGET_FIELD (マッピング明細マスタ.マッピング先項目名) = 'INFO_TYPE'
SELF_FCST_FLAG (ASTI追加フラグ)	同上	FIELD_MAPPING_MST.TARGET_FIELD (マッピング明細マスタ.マッピング先項目名) = 'SELF_FCST_FLAG'
SELF_FCST_DELETE_FLAG (ASTI追加削除フラグ)	同上	FIELD_MAPPING_MST.TARGET_FIELD (マッピング明細マスタ.マッピング先項目名) = 'SELF_FCST_DELETE_FLAG' [ASTI追加フラグ] = 'Y'の場合のみ
INFO_TYPE_CODE (情報区分コード)	同上	FIELD_MAPPING_MST.TARGET_FIELD (マッピング明細マスタ.マッピング先項目名) = 'INFO_TYPE_CODE'

≪取得情報：FORMAT_TYPE = 'MATRIX'≫

取得項目	参照元	書式・条件
CUSTOMER_ORDER_NO (客先発注No)	FIELD_MAPPING_MST.SOURCE_CELL_ADDRESS (マッピング明細マスタ.セルアドレス) に設定されている列	FIELD_MAPPING_MST.TARGET_FIELD (マッピング明細マスタ.マッピング先項目名) = 'CUSTOMER_ORDER_NO'
ORDER_DATE (受注日)	同上	FIELD_MAPPING_MST.TARGET_FIELD (マッピング明細マスタ.マッピング先項目名) = 'ORDER_DATE'
DUE_DATE (希望納期)	同上	FIELD_MAPPING_MST.TARGET_FIELD (マッピング明細マスタ.マッピング先項目名) = 'DUE_DATE'
CUSTOMER_ITEM_NO (客先品目No)	同上	FIELD_MAPPING_MST.TARGET_FIELD (マッピング明細マスタ.マッピング先項目名) = 'CUSTOMER_ITEM_NO'
DEMAND_QTY (需要数)	同上	FIELD_MAPPING_MST.TARGET_FIELD (マッピング明細マスタ.マッピング先項目名) = 'DEMAND_QTY'
CURRENCY_CODE (通貨コード)	同上	FIELD_MAPPING_MST.TARGET_FIELD (マッピング明細マスタ.マッピング先項目名) = 'CURRENCY_CODE'
PRODUCT_CODE (製品コード)	同上	FIELD_MAPPING_MST.TARGET_FIELD (マッピング明細マスタ.マッピング先項目名) = 'PRODUCT_CODE'
REMARKS (コメント)	同上	FIELD_MAPPING_MST.TARGET_FIELD (マッピング明細マスタ.マッピング先項目名) = 'REMARKS'
DELIVERY_CODE (納入先コード)	同上	FIELD_MAPPING_MST.TARGET_FIELD (マッピング明細マスタ.マッピング先項目名) = 'DELIVERY_CODE'
ORDER_TYPE (受注区分)	同上	FIELD_MAPPING_MST.TARGET_FIELD (マッピング明細マスタ.マッピング先項目名) = 'ORDER_TYPE' FOLDER_TYPE=4の場合のみ
PRORATED_TYPE (分割区分)	同上	FILE_MST.TARGET_FIELD = 'PRORATED_TYPE' (マッピング明細マスタ.マッピング先項目名) = 'PRORATED_TYPE' FOLDER_TYPE=4の場合のみ
CUSTOMER_INFO_TYPE (取引先情報区分)	同上	FIELD_MAPPING_MST.TARGET_FIELD (マッピング明細マスタ.マッピング先項目名) = 'CUSTOMER_INFO_TYPE'
INFO_TYPE (情報区分)	同上	FIELD_MAPPING_MST.TARGET_FIELD (マッピング明細マスタ.マッピング先項目名) = 'INFO_TYPE'
SELF_FCST_FLAG (ASTI追加フラグ)	同上	FIELD_MAPPING_MST.TARGET_FIELD (マッピング明細マスタ.マッピング先項目名) = 'SELF_FCST_FLAG'
SELF_FCST_DELETE_FLAG (ASTI追加削除フラグ)	同上	FIELD_MAPPING_MST.TARGET_FIELD (マッピング明細マスタ.マッピング先項目名) = 'SELF_FCST_DELETE_FLAG' [ASTI追加フラグ] = 'Y'の場合のみ
INFO_TYPE_CODE (情報区分コード)	同上	FIELD_MAPPING_MST.TARGET_FIELD (マッピング明細マスタ.マッピング先項目名) = 'INFO_TYPE_CODE'



● 受注データチェック

・ 取得したデータより、INFO_TYPE_CODE（情報区分コード）が以下のものを対象とする。

- 0600
- 0602
- 0630
- 0650
- 0651
- ~~0813~~
- 0814
- 6604
- 6624
- 663N
- 663S

・取得したINFO_TYPE_CODEの対象状況により処理を遷移する。

- 対象の場合　　：INSERT(受注ワークテーブル)に遷移する
- 対象でない場合：次の処理対象に遷移する



● 受注ワーク挿入

・ 取得したスズキ専用テーブルからORDERS_STAGE（受注ワークテーブル）に挿入する。

・ INFO_TYPE_CODE（情報区分コード）が0630または663Nまたは663Sは挿入しない。

テーブル項目	インサート値	参照元	書式・条件
CUSTOMER_SETTING_ID (取引先設定ID)	CUSTOMER_SETTING_ID (取引先設定ID)	IMP_FILES_STAGE (取込ファイルワークテーブル)	-
CUSTOMER_CODE (取引先コード)	CUSTOMER_CODE (取引先コード)	CUSTOMER_SETTING_MST (取引先設定マスタ)	-
BILLING_TO (請求先)	FBILLTOCD (請求先)	SECTM (部署マスター)	SECTD.FSECTTYP = 'CU' (部署明細マスターの部署タイプ)
CUSTOMER_ORDER_NO (客先発注No)	[客先発注No]	スズキ専用テーブル	SPIRITSデータマッピング参照
DEMAND_STATUS (需要ステイタス)	'F'	固定値	INFO_TYPE_CODE（情報区分コード） =0600/0602/~~0813~~/6604
	'O'	固定値	INFO_TYPE_CODE（情報区分コード） =0650/0651/0814/6624
SHIP_TO (出荷先)	[出荷先]	スズキ専用テーブル	SPIRITSデータマッピング参照
ORDER_DATE (受注日)	[受注日]	スズキ専用テーブル	SPIRITSデータマッピング参照
DUE_DATE (希望納期)	[希望納期]	スズキ専用テーブル	SPIRITSデータマッピング参照 yyyy/MM/dd select ADD_WORKING_DAYS2 ('00001', [希望納期], 0) from dual
CUSTOMER_ITEM_NO (客先品目No)	[客先品目No]	スズキ専用テーブル	SPIRITSデータマッピング参照
ITEM_NO (品目No)	[品目No]	スズキ専用テーブル	SPIRITSデータマッピング参照
DEMAND_QTY (需要数)	[需要数]	スズキ専用テーブル	SPIRITSデータマッピング参照
DEMAND_UNIT (需要単位)	FUNIT (受払単位)	ITEMM (工場別品目マスター)	ITEMM.FITEMNO (工場別品目マスター.品目No) = PRDSLSODRM.FPRDCD （製品受注基準マスタ.製品ｺｰﾄﾞ）
CURRENCY_CODE (通貨コード)	FCURR (通貨コード)	SECTM (部署マスタ)	SECTM.FSECTCD = CUSTOMER_SETTING_MST.CUSTOMER_CODE
SHIP_STOCK_LOCATION	FSHPWHCD	ITEMM	ITEMM.FITEMNO

(出荷在庫場所)	(出荷在庫場所)	(工場別品目マスター)	(工場別品目マスター.品目No) =ORDER_STAGE.ITEM_NO(品目No)
COMPANY_ID (会社ID)	'1000'	固定値	-
PRODUCT_CODE (製品コード)	[品目No]	スズキ専用テーブル	SPIRITSデータマッピング参照
BILLING_STANDARD (請求基準)	'S'	固定値	-
SHIP_PROCESS_TYPE (出荷プロセスタイプ)	'O'	固定値	INFO_TYPE_CODE（情報区分コード） =0600/0602/~~0813~~/6604
	'K'	固定値	INFO_TYPE_CODE（情報区分コード） =0650/0651/0814/6624
DELIVERY_INSTR_FLAG (納入指示フラグ)	'N'	固定値	INFO_TYPE_CODE（情報区分コード） =0600/0602/~~0813~~/6604
	'Y'	固定値	INFO_TYPE_CODE（情報区分コード） =0650/0651/0814/6624
REMARKS (コメント)	[コメント]	取得ファイル	-
DELIVERY_CODE (納入先コード)	[納入先コード]	取得ファイル	-
TOTAL_SHIP_QTY (累計出荷数)	空欄	固定値	INFO_TYPE_CODE（情報区分コード） =0600/0602/~~0813~~/6604
	0	固定値	INFO_TYPE_CODE（情報区分コード） =0650/0651/0814/6624
TRANSPORT_METHOD (輸送方法)	2	固定値	-
PRE_DAILY_ORDER_QTY (日割前受注数)	[需要数]	スズキ専用テーブル	SPIRITSデータマッピング参照
PRE_DAILY_DELIVERY_DATE (日割前納期)	[希望納期]	スズキ専用テーブル	SPIRITSデータマッピング参照 yyyy/MM/dd
IMP_FILE_STAGE_ID (一時取込ファイルID)	IMP_FILE_STAGE_ID (一時取込ファイルID)	IMP_FILES_STAGE (取込ファイルワークテーブル)	-
ORDER_TYPE (受注区分)	[受注区分]	スズキ専用テーブル	スズキ専用テーブル.INFO_TYPE_CODEにより分岐 0600/0602/0630/6604/663N/663S　→　[1:内示] 0650/0651/0814/6624　→　[3:納入指示]
PRORATED_TYPE (分割区分)	[分割区分]	スズキ専用テーブル	SPIRITSデータマッピング参照
CUSTOMER_INFO_TYPE (取引先情報区分)	[取引先情報区分]	スズキ専用テーブル	SPIRITSデータマッピング参照
INFO_TYPE (情報区分)	INFO_TYPE (情報区分)	INFO_TYPE_MST (情報区分マスタ)	CUSTOMER_INFO_TYPE =取得ファイル.[情報区分]
SELF_FCST_FLAG (ASTI追加フラグ)	[ASTI追加フラグ]	取得ファイル	-
SELF_FCST_DELETE_FLAG (ASTI追加削除フラグ)	[ASTI追加削除フラグ]	取得ファイル	-
RECONCILE_TYPE (消込条件区分)	RECONCILE_TYPE (消込条件区分)	IMP_RULE_MST (取込条件マスタ)	IMP_RULE_MST.CUSTOMER_SETTING_ID (取込条件マスタ.取引先設定ID) = IMP_FILES_STAGE.CUSTOMER_SETTING_ID （一時取込ファイルテーブル.取引先設定ID) かつ IMP_RULE_MST.FOLDER_TYPE (取込条件マスタ.フォルダ区分) = 処理中のFOLDER_TYPE
IMP_RUN_ID (取込実行ID)	IMP_RUN_ID (取込実行ID)	IMP_RUN (取込実行テーブル)	-
STATUS (ステータス)	'IMPORTED'	固定値	-
ACTIVE_FLAG (有効フラグ)	'Y'	固定値	-
CREATED_AT (登録日時)	STARTED_AT (実行開始日時)	IMP_RUN (取込実行テーブル)	yyyy/MM/dd hh:mm:ss

CREATED_USER_ID (登録ユーザーID)	[ログインユーザーID]	ログイン情報	-
CREATED_PG_ID (登録プログラムID)	'OrderImport(Execute)'	固定値	-
UPDATED_AT (更新日時)	STARTED_AT (実行開始日時)	IMP_RUN (取込実行テーブル)	-
UPDATED_USER_ID (更新ユーザーID)	[ログインユーザーID]	ログイン情報	-
UPDATED_PG_ID (更新プログラムID)	'OrderImport(Execute)'	固定値	-
DELIVERY_TIME (納入時間)	[納入時間]	スズキ専用テーブル	SPIRITSデータマッピング参照
CONTAINER_CAPACITY (容器収容数)	[容器収容数]	スズキ専用テーブル	SPIRITSデータマッピング参照
INITIAL_FLAG (初品区分)	[初品区分]	スズキ専用テーブル	SPIRITSデータマッピング参照
TARGET_REFERENCE_DATE_TYPE (対象基準日区分)	[対象基準日区分]	スズキ専用テーブル	SPIRITSデータマッピング参照
TARGET_REFERENCE_DATE (対象基準日)	[対象基準日]	スズキ専用テーブル	SPIRITSデータマッピング参照
INFO_TYPE_CODE (情報区分コード)	[情報区分コード]	スズキ専用テーブル	SPIRITSデータマッピング参照
DELIVERY_TYPE (納入指示区分)	[納入指示区分]	スズキ専用テーブル	SPIRITSデータマッピング参照
PRODUCTION_MONTH_TYPE (生産月度区分)	[生産月度区分]	スズキ専用テーブル	SPIRITSデータマッピング参照

UPDATE①
(受注ワーク)

● 受注ワーク更新

・ ORDERS_STAGE（受注ワークテーブル）に挿入したデータを更新する。

テーブル項目	更新値	参照元	書式・条件
CUSTOMER_SETTING_ID (取引先設定ID)	CUSTOMER_SETTING_ID (取引先設定ID)	CUSTOMER_SETTING_MST (取引先設定マスタ)	以下の式で[PC(FUSRSTR1)]を取得 SELECT FUSRSTR1 FROM USRDEFFLDF WHERE FTABLEID='ITEMM' AND FRECKEY='[PRODUCT_CODE(製品コード)]'; 取得したPCで取引先設定マスタから[CUSTOMER_SETTING_ID]を取得 SELECT CUSTOMER_SETTING_ID FROM CUSTOMER_SETTING_MST WHERE CUSTOMER_CODE = '5455' AND PROFIT_CENTER = '[取得したPC]'; ※取得出来なかった場合は更新しない

・ ORDERS_STAGE（受注ワークテーブル）に挿入したデータのNFO_TYPE_CODE（情報区分コード）により、以下の特殊処理を行う。

《0630》

テーブル項目	更新値	参照元	書式・条件
DEMAND_QTY (需要数)	ORDERS_STAGE.DEMAND_QTY + SUZUKI_SPIRITS_0600AND0630	SUZUKI_SPIRITS_0600AND0630 (スズキSPIRITS0600&0630テーブル	以下の条件に合致するデータを取得 ・同一[品目No] ・同一[日割前納期] ・同一[対象基準日区分] ・同一[対象基準日] ・[情報区分コード] = '0600' ※取得出来なかった場合は、ORDERS(受注テーブル)から取得し、取得できたデータをORDERS_STAGEに反映させて[需要数]を更新する

【処理例】

・例1：今回取込分に対応する0600が存在する場合

①ORDERS_STAGE挿入直後

《ORDERS_STAGE》

情報区分	品目No	日割前納期	対象基準日区分	対象基準日	需要数
0600	AAA	2026/10/1	4	2026/10/1	100
0600	AAA	2026/10/2	2	2026/10/1	500
0600	BBB	2026/10/3	4	2026/10/1	1000

《SUZUKI_SPIRITS_0600AND0630》

情報区分	品目No	日割前納期	対象基準日区分	対象基準日	需要数
0630	AAA	2026/10/1	4	2026/10/1	-10

②特殊処理後

《ORDERS_STAGE》

情報区分	品目No	日割前納期	対象基準日区分	対象基準日	需要数
0600	AAA	2026/10/1	4	2026/10/1	90
0600	AAA	2026/10/2	2	2026/10/1	500
0600	BBB	2026/10/3	4	2026/10/1	1000

・例2：今回取込分に対応する0600が存在しない場合

①ORDERS_STAGE挿入直後

《ORDERS_STAGE》

情報区分	品目No	日割前納期	対象基準日区分	対象基準日	需要数
0600	AAA	2026/10/2	2	2026/10/1	500
0600	BBB	2026/10/3	4	2026/10/1	1000

《SUZUKI_SPIRITS_0600AND0630》

情報区分	品目No	日割前納期	対象基準日区分	対象基準日	需要数
0630	AAA	2026/10/1	4	2026/10/1	-10

②ORDERSから取得

《ORDERS》

情報区分	品目No	日割前納期	対象基準日区分	対象基準日	需要数
0600	AAA	2026/10/1	4	2026/10/1	100
0600	BBB	2026/10/4	2	2026/10/1	200
0600	CCC	2026/10/5	4	2026/10/1	200

《ORDERS_STAGE》

情報区分	品目No	日割前納期	対象基準日区分	対象基準日	需要数
0600	AAA	2026/10/2	2	2026/10/1	500
0600	BBB	2026/10/3	4	2026/10/1	1000
0600	AAA	2026/10/1	4	2026/10/1	100

《SUZUKI_SPIRITS_0600AND0630》

情報区分	品目No	日割前納期	対象基準日区分	対象基準日	需要数
0630	AAA	2026/10/1	4	2026/10/1	-10

③特殊処理後

《ORDERS_STAGE》

情報区分	品目No	日割前納期	対象基準日区分	対象基準日	需要数
0600	AAA	2026/10/2	2	2026/10/1	500
0600	BBB	2026/10/3	4	2026/10/1	1000
0600	AAA	2026/10/1	4	2026/10/1	90

《663N》

テーブル項目	更新値	参照元	書式・条件
DUE_DATE (希望納期)	[希望納期]	SUZUKI_SPIRITS_663NAND663SAND664T (スズキSPIRITS663N&663S&664Tテーブル)	以下の条件に合致するデータを取得 ・同一[客先発注No] ・[情報区分コード] = '6624' 取得先の[希望納期]を更新する ※取得出来なかった場合は、ORDERS(受注テーブル)から取得し、取得できたデータをORDERS_STAGE に反映させて[希望納期]を更新する

【処理例】

・例1：今回取込分に対応する6624が存在する場合

①ORDERS_STAGE挿入直後

《ORDERS_STAGE》

情報区分	品目No	希望納期	客先発注No
6624	AAA	2026/10/1	AAAA01
6624	AAA	2026/10/2	AAAA02
6624	BBB	2026/10/3	AAAA03

《SUZUKI_SPIRITS_663NAND663SAND664T》

情報区分	品目No	希望納期	客先発注No
663N	AAA	2026/10/5	AAAA01

②特殊処理後

《ORDERS_STAGE》

情報区分	品目No	日割前納期	対象基準日区分
6624	AAA	2026/10/5	AAAA01
6624	AAA	2026/10/2	AAAA02
6624	BBB	2026/10/3	AAAA03

・例2：今回取込分に対応する6624が存在しない場合

①ORDERS_STAGE挿入直後

《ORDERS_STAGE》

情報区分	品目No	希望納期	客先発注No
6624	AAA	2026/10/2	AAAA02
6624	BBB	2026/10/3	AAAA03

《SUZUKI_SPIRITS_663NAND663SAND664T》

情報区分	品目No	希望納期	客先発注No
663N	AAA	2026/10/5	AAAA01

②ORDERSから取得

《ORDERS》

情報区分	品目No	希望納期	客先発注No
6624	AAA	2026/10/1	AAAA01
6624	AAA	2026/10/4	BBBB01
6624	BBB	2026/10/5	CCCC01



《ORDERS_STAGE》

情報区分	品目No	希望納期	客先発注No
6624	AAA	2026/10/2	AAAA02
6624	BBB	2026/10/3	AAAA03
6624	AAA	2026/10/1	AAAA01

《SUZUKI_SPIRITS_663NAND663SAND664T》

情報区分	品目No	希望納期	客先発注No
663N	AAA	2026/10/5	AAAA01

③特殊処理後

《ORDERS_STAGE》

情報区分	品目No	希望納期	客先発注No
6624	AAA	2026/10/2	AAAA02
6624	BBB	2026/10/3	AAAA03
6624	AAA	2026/10/5	AAAA01

《663S》

テーブル項目	更新値	参照元	書式・条件
DEMAND_QTY (需要数)	[需要数]	SUZUKI_SPIRITS_663NAND663SAND664T (スズキ SPIRITS663N&663S&664Tテーブル)	以下の条件に合致するデータを取得 ・同一[客先発注No] ・[情報区分コード] = '6624' 取得先の[需要数]を更新する ※取得出来なかった場合は、ORDERS(受注テーブル)から取得し、取得できたデータを ORDERS_STAGEに反映させて[需要数]を更新する

【処理例】

・例1：今回取込分に対応する6624が存在する場合

①ORDERS_STAGE挿入直後

《ORDERS_STAGE》

情報区分	品目No	客先発注No	需要数
6624	AAA	AAAA01	100
6624	AAA	AAAA02	500
6624	BBB	AAAA03	1000

《SUZUKI_SPIRITS_663NAND663SAND664T》

情報区分	品目No	客先発注No	需要数
663S	AAA	AAAA01	200

②特殊処理後

《ORDERS_STAGE》

情報区分	品目No	対象基準日区分	需要数
6624	AAA	AAAA01	200
6624	AAA	AAAA02	500
6624	BBB	AAAA03	1000

・例2：今回取込分に対応する6624が存在しない場合

①ORDERS_STAGE挿入直後

《ORDERS_STAGE》

情報区分	品目No	客先発注No	需要数
6624	AAA	AAAA02	500
6624	BBB	AAAA03	1000

《SUZUKI_SPIRITS_663NAND663SAND664T》

情報区分	品目No	客先発注No	需要数
663S	AAA	AAAA01	200

②ORDERSから取得

《ORDERS》

情報区分	品目No	客先発注No	需要数
6624	AAA	AAAA01	100
6624	AAA	BBBB01	200
6624	BBB	CCCC01	200



《ORDERS_STAGE》

情報区分	品目No	客先発注No	需要数
6624	AAA	AAAA02	500
6624	BBB	AAAA03	1000
6624	AAA	AAAA01	100

《SUZUKI_SPIRITS_663NAND663SAND664T》

情報区分	品目No	客先発注No	需要数
663S	AAA	AAAA01	200

③特殊処理後

《ORDERS_STAGE》

情報区分	品目No	客先発注No	需要数
6624	AAA	AAAA02	500
6624	BBB	AAAA03	1000
6624	AAA	AAAA01	200

エラーチェック

● エラーチェック
・ 基本的なチェック処理は以下と同様とする。
受注ファイル取込ページのエラーチェック
・ 上記以外のエラーチェックとして、以下のデータもエラー対象とする。
- CUSTOMER_SETTING_ID（取引先設定ID）がCUSTOMER_CODE（取引先コード）='5455'
かつ PROFIT_CENTER（PC）とCUSTOMER_UNIT_ID（工場／担当者ID）がブランクのデータ
・ エラーチェックの状況により処理を分岐する。
- エラーがあった場合　：エラー情報出力に遷移する
- エラーがなかった場合　：次の処理対象に遷移する

エラー情報出力

● エラー情報出力
・ エラーチェックにてエラー対象となったデータをユーザーに通知する。
- バッチ実行の場合　：エラーMSGの内容をExcelファイルにまとめて出力する。
出力先は「[FOLDER_MSTのFOLDER_PATH]¥エラーリスト」とする。（フォルダが存在しない場合は作成）
- 画面での手動実行の場合　：エラーMSGの内容を画面上に出力する。

ファイルコピー

● ファイルコピー
・ エラーチェックにてエラー対象となったファイルを取り込み元に戻す。
・ 戻す際のファイル名は以下とする。
- [元のファイル名]+[ユーザーID]+[処理日時]

DELETE②
(受注ワークテーブル)

● エラーデータ削除
・ エラーチェックにてエラー対象となったデータを物理削除する。

処理対象＞0件

UPDATE②
（受注ワーク）

● 受注ワーク更新
・ 内示加工処理を行う。
基本的な処理は以下と同様だが、洗い替え時に条件追加が必要となる。
内示加工

《追加条件》
・ 情報区分コード='0602'の場合は対象基準日系の項目が存在しないため、新規データとして取り扱う。（洗い替え先は考慮せず、新規追加とする。）

テーブル項目	書式・条件
SHIP_TO (出荷先)	= 処理中のSHIP_TO(出荷先)
ITEM_NO (品目No)	= 処理中のITEM_NO(品目No)
TARGET_REFERENCE_DATE_TYPE (対象基準日区分)	= 処理中のTARGET_REFERENCE_DATE_TYPE(対象基準日区分)
TARGET_REFERENCE_DATE (対象基準日)	= 処理中のTARGET_REFERENCE_DATE(対象基準日)
INFO_TYPE_CODE (情報区分コード)	= 処理中のINFO_TYPE_CODE(情報区分コード)

ACTIVE_FLAG (有効フラグ)	'Y'

【処理イメージ】

・Phase1の洗い替え条件

取引先設定ID / 取込ファイルID / ASTI追加内示フラグ / ASTI追加内示自動削除フラグ

《ORDERS》

取引先設定ID	希望納期	品目No	需要数	取込ファイルID	ASTI追加内示フラグ	ASTI追加内示自動削除フラグ
1	2026/10/1	AAAA	10	1	Y	N
1	2026/10/2	AAAA	20	1	Y	N
1	2026/10/3	BBBB	30	1	Y	N
2	2026/10/1	CCCC	40	2	Y	N
2	2026/10/2	CCCC	50	2	Y	N

《ORDERS_STAGE》

取引先設定ID	希望納期	品目No	需要数	取込ファイルID	ASTI追加内示フラグ	ASTI追加内示自動削除フラグ
1	2026/10/8	AAAA	60	3	Y	N
1	2026/10/9	BBBB	70	3	Y	N

・スズキ追加条件

取引先設定ID / 取込ファイルID / ASTI追加内示フラグ / ASTI追加内示自動削除フラグ / 出荷先 / 品目No / 対象基準日区分 / 対象基準日 / 情報区分コード / 有効フラグ

《ORDERS》

取引先設定ID	希望納期	品目No	需要数	～	出荷先	対象基準日区分	対象基準日	情報区分コード	有効フラグ
1	2026/10/1	AAAA	10		FB10	4	20260720	0600	Y
1	2026/10/2	AAAA	20		FB12	4	20260720	0600	Y
1	2026/10/3	BBBB	30		FB11	4	20260720	0600	Y
2	2026/10/1	CCCC	40		FB10	4	20260720	0600	Y
2	2026/10/2	CCCC	50		FB10	4	20260720	0600	Y

《ORDERS_STAGE》

取引先設定ID	希望納期	品目No	需要数	～	出荷先	対象基準日区分	対象基準日	情報区分コード	有効フラグ
1	2026/10/8	AAAA	60		FB10	4	20260720	0600	Y
1	2026/10/9	BBBB	70		FB11	4	20260720	0600	Y

・ 受注残加工処理、納入指示加工処理を行う。

基本的な処理は以下と同様だが、出荷先の変換及び内示消込時に条件追加が必要となる。

受注残加工

納入指示加工

《出荷先変換方法》

・ SUZUKI_SPIRITS_CONVERSION_MST（スズキSPIRITS納入ホーム変換マスタ）から取得する。

・ 取得したDELIVERY_CODE_PLAN(内示納入先コード)をSHIP_TO(出荷先)に当てはめて処理を行う。

・ 取得出来なかった場合は、変換せず元のSHIP_TO(出荷先)で処理を行う。

テーブル項目	書式・条件
DELIVERY_CODE_PLAN (内示納入先コード)	DELIVERY_CODE_ORDER(納入指示納入先コード) = 処理中のSHIP_TO(出荷先)
ACTIVE_FLAG (有効フラグ)	'Y'

【処理イメージ】

・[FG22]を[FB10]に変換

《SUZUKI_SPIRITS_CONVERSION_MST》

変換ID	内示納入先コード	納入指示納入先コード
1	FB10	FG22

《内示データ》

取引先設定ID	希望納期	品目No	需要数	～	出荷先	情報区分コード	有効フラグ
1	2026/10/1	AAAA	10		FB10	0600	Y
1	2026/10/2	AAAA	20		FB12	0600	Y
1	2026/10/3	BBBB	30		FB11	0600	Y
2	2026/10/1	CCCC	40		FB10	0600	Y
2	2026/10/2	CCCC	50		FB10	0600	Y

《納入指示データ》

取引先設定ID	希望納期	品目No	需要数	～	出荷先	情報区分コード	有効フラグ
1	2026/10/8	AAAA	60		FG22	0650	Y
1	2026/10/9	BBBB	70		FB11	0650	Y

《追加条件》

テーブル項目	書式・条件
SHIP_TO (出荷先)	= 処理中のSHIP_TO(出荷先) ※変換後の出荷先
ITEM_NO (品目No)	= 処理中のITEM_NO(品目No)
INFO_TYPE_CODE (情報区分コード)	処理中のINFO_TYPE_CODE(情報区分コード)により、消込対象が分岐する [処理中の情報区分コード　→　消込対象の情報区分コード] 0650/0651/0814　→　0600 ~~0814　→　0813~~ 6624　→　6604
ACTIVE_FLAG (有効フラグ)	'Y'

【処理イメージ】

・Phase1の消込条件

品目No

《ORDERS》

取引先設定ID	希望納期	品目No	需要数	取込ファイルID	ASTI追加内示フラグ	ASTI追加内示自動削除フラグ
1	2026/10/1	AAAA	10	1	Y	N
1	2026/10/2	AAAA	20	1	Y	N
1	2026/10/3	BBBB	30	1	Y	N
2	2026/10/1	CCCC	40	2	Y	N
2	2026/10/2	CCCC	50	2	Y	N

《ORDERS_STAGE》

取引先設定ID	希望納期	品目No	需要数	取込ファイルID	ASTI追加内示フラグ	ASTI追加内示自動削除フラグ
1	2026/10/8	AAAA	60	3	Y	N
1	2026/10/9	BBBB	70	3	Y	N

・スズキ追加条件

品目No / 出荷先 / 対象基準日区分 / 対象基準日 / 情報区分コード / 有効フラグ

《ORDERS》

取引先設定ID	希望納期	品目No	需要数	～	出荷先	対象基準日区分	対象基準日	情報区分コード	有効フラグ
1	2026/10/8	AAAA	120		FB10	4	20260720	0600	Y
1	2026/10/8	AAAA	20		FB12	4	20260720	0600	Y
1	2026/10/9	BBBB	70		FB11	4	20260720	6604	Y
2	2026/10/1	CCCC	40		FB10	4	20260720	0600	Y
2	2026/10/2	CCCC	50		FB10	4	20260720	0600	Y

《ORDERS_STAGE》

取引先設定ID	希望納期	品目No	需要数	～	出荷先	対象基準日区分	対象基準日	情報区分コード	有効フラグ
1	2026/10/8	AAAA	60		FG22	4	20260720	0650	Y
1	2026/10/8	AAAA	60		FG22	4	20260720	0651	Y
1	2026/10/9	BBBB	70		FB11	4	20260720	6624	Y

実行場所チェック

● 実行場所チェック

・ 本処理を実行した場所がバッチ処理か画面上か確認する。

- バッチ処理の場合　　：受注データ保存に遷移する
- 画面上の場合　　：処理を終了する

受注データ保存

● 受注データ保存
・ ORDERS_STAGE（受注ワークテーブル）からORDERS（受注テーブル）にデータを挿入する
・ 詳細は以下シートと同様とする
受注ファイル取込ページ　[保存]ボタンの処理

STRA納期設定

● STRA納期設定
・ 詳細は以下シートを参照
STRA納期設定ページ_受注取込後