一般情况下使用缺省模板实参BreadSlicer<>就足够了。不过,如果必须指定某个非缺省的实参,还必须明白地指定在 DefaultPolicy2, Custom>相比,BreadSlicer<Policy3 = Custom>显然更有吸引力。这也是本节要介绍的内容。 我们的考虑主要是设法将缺省类型值放到一个基类中,再根据需要通过派生覆盖掉某些类型值。这样,我们就不再直接指 定类型实参了,而是通过辅助类完成,如BreadSlicer<Policy3\_is<Custom> >。既然用辅助类做模板参数,每个辅助

剩下的麻烦事就是实现模板PolicySelector。这个模板的任务是利用typedef将各个模板实参合并到一个单一的类型(即 Discriminator),该类型能够根据指定的非缺省类型(如policy1-is的Policy),改写缺省定义的typedef成员(如

Default Policies的DefaultPolicy1)。其中合并的事情可以让继承来干: // PolicySelector<A, B, C, D>生成A, B, C, D作为基类 // Discriminator<>使Policy Selector可以多次继承自相同的基类 // PolicySelector不能直接从Setter继承 template <typename Base, int D> class Discriminator : public Base{ }; template <typename Setter1, typename Setter2, typename Setter3, typename Setter4> class PolicySelector : public Discriminator<Setter1, 1>, public Discriminator<Setter2, 2>, public Discriminator<Setter3, 3>, public Discriminator<Setter4, 4>{ };

注意,由于中间模板Discriminator的引入,我们就可以一致处理各个Setter类型(不能直接从多个相同类型的基类继 承,但可以借助中间类间接继承)。 如前所述,我们还需要把缺省值集中到一个基类中: // 分别命名缺省policies为P1, P2, P3, P4 class DefaultPolicies { public: typedef DefaultPolicy1 P1; typedef DefaultPolicy2 P2; typedef DefaultPolicy3 P3; typedef DefaultPolicy4 P4;

}; 

};

};

遍使用的性质失效。

// inherit/ebcol.cpp #include <iostream>

typedef int Int;

class EmptyToo : public EmptyToo

想想在空基类优化下,下例的结果如何?

// inherit/ebco2.cpp #include <iostream>

typedef int Int;

class EmptyToo : public Empty

class NonEmpty: public Empty, public EmptyToo

std::cout << "sizeof(Empty) :</pre>

std::cout << "sizeof(EmptyToo) :</pre>

std::cout << "sizeof(NonEmpty) :</pre>

class Empty

EBCO) 技术:

class Empty

};

{

};

{ };

};

}

};

}; 

class MoreCuriousBase

template <typename T>

. . . .

以先写一个模板:

// inherit/objectcounter.hpp

template <typename CountedType>

//缺省构造函数 ObjectCounter() {

// 拷贝构造函数

// 析构函数

~ObjectCounter(){

static size\_t cout;

#include <stddef.h>

class ObjectCounter

private:

protected:

从这个示例出发,不难再举出使用模板的模板参数的方式:

template <template<typename> class Derived>

class MoreCurious : public MoreCuriousBase<MoreCurious>

int main()

// 一个为了使用缺省policy值的类

typedef Policy P1;

typedef Policy P4;

最后,我们把模板BreadSlicer实例化为:

BreadSlicer<Policy3\_is<CustomPolicy> > bc;

这时模板BreadSlicer中的类型Polices被定义为:

PolicySelector<Policy3 is<CustomPolicy>,

DefaultPolicyArgs, DefaultPolicyArgs, DefaultPolicyArgs>

最后,我们只需要写几个模板覆盖掉缺省的policy参数: template <typename Policy> class Policy1\_is : virtual public DefaultPolicies public:

//改写缺省的typedef

不过由于会多次从这个基类继承,我们必须小心以避免二义性,故用虚拟继承:

// 如果我们多次派生自DefaultPolicies,下面的虚拟继承就避免了二义性 class DefaultPolicyArgs : virtual public DefaultPolicies{

}; template <typename Policy> class Policy2\_is : virtual public DefaultPolicies { public: typedef Policy P2; //改写缺省的typedef } ; template <typename Policy> class Policy3\_is : virtual public DefaultPolicies public: typedef Policy P3; //改写缺省的typedef }; template <typename Policy> class Policy4 is : virtual public DefaultPolicies public:

//改写缺省的typedef

共同的虚基类DefaultPolicies,正是这个共同的虚基类定义了P1, P2, P3和P4的缺省类型;不过,其中一个派生类 Policy3\_is<>重定义了P3。根据优势规则,重定义的类型隐藏了基类中的定义,这里没有二义性问题。 在模板BreadSlicer中,我们可以使用诸如Policies::P3等限定名称来引用这4个policy,例如: template <... > class BreadSlicer public: void print() { Policies::P3::doPrint(); } . . . }; 16.2 空基类优化 C++类常常为"空",这就意味着在运行期其内部表示不耗费任何内存。这常见于只包含类型成员、非虚成员函数和静态 数据成员的类,而非静态数据成员、虚函数和虚基类则的确在运行期耗费内存。 即使是空类,其大小也不会是0。在某些对于对齐要求更严格系统上也会有差异。

C++的设计者们不允许类的大小为0,其原因很多。比如由它们构成的数组,其大小必然也是0,这会导致指针运算中普

虽然不能存在"0大小"的类,但C++标准规定,当空类作为基类时,只要不会与同一类型的另一个对象或子对象分配在同 一地址,就不需要为其分配任何空间。我们通过实例来看看这个所谓的空基类优化(empty base class optimization,

// typedef 成员并不会使类成为非空

由类模板Discriminator的帮助,我们得到了图16.1所示的类层次。从中可以看出,所有的模板实参都是基类,而它们有

{ }; class EmptyThree : public EmptyToo }; int main() { " << sizeof(Empty) << '\n'; std::cout << "sizeof(Empty) :</pre> std::cout << "sizeof(EmptyToo) :</pre> " << sizeof(EmptyToo) << '\n'; std::cout << "sizeof(EmptyThree) :</pre> " << sizeof(EmptyThree) << '\n'; } 如果编译器支持空基类优化,上述程序所有的输出结果相同,但均不为0(见图16.2)。也就是说,在类EmptyToo中的 类Empty没有分配空间。注意,带有优化空基类的空类(没有其他基类),其大小亦为0;这也是类EmptyThree能够和 类Empty具有相同大小的原因所在。然而,在不支持EBCO的编译器上,结果就大相径庭(见图16.3)。

// typedef 成员并没有使一个类变成非空

也许你会大吃一惊,类NonEmpty并非真正的"空"类,但的的确确它和它的基类都没有任何成员。不过,NonEmpty的 基类Empty和EmptyToo不能分配到同一地址空间,否则EmptyToo的基类Empty会和NonEmpty的基类Empty撞在同 一地址空间上。换句话说,两个相同类型的子对象偏移量相同,这是C++对象布局规则不允许的。有人可能会认为可以 把两个Empty子对象分别放在偏移0和1字节处,但整个对象的大小也不能仅为1.因为在一个包含两个NonEmpty的数组

对空基类优化进行限制的根本原因在于,我们需要能比较两个指针是否指向同一对象,由于指针几乎总是用地址作内部表

虽然这种约束看起来并不非常重要,但是在实际应用中的许多类都是继承自一组定义公共typedefs的基类,当这些类作

中,第一个元素和第二个元素的Empty子对象也不能撞在同一地址空间(见图16.4)。

示,所以我们必须保证两个不同的地址(即两个不同的指针值)对应两个不同的对象。

为子对象出现在同一对象中时,问题就凸现出来了,此时优化应该被禁止。

" << sizeof(Empty) << '\n';

" << sizeof(EmptyToo) << '\n';

" << sizeof(NonEmpty) << '\n';

16.2.2 成员作基类 书中介绍了将成员作基类的技术。但对于数据成员,则不存在类似空基类优化的技术,否则遇到指向成员的指针时就会出 问题。 将成员变量实现为(私有)基类的形式,在模板中考虑这个问题特别有意义,因为模板参数常常可能就是空类(虽然我们 不可以依赖这个规则)。 16.3 奇特的递归模板模式 奇特的递归模板模式(Curiously Recurring Template Pattern, CRTP)这个奇特的名字代表了类实现技术中一种通用 的模式,即派生类将本身作为模板参数传递给基类。最简单的情形如下: template <typename Derived> class CuriousBase . . . . }; // 普通派生类 class Curious : public CuriousBase<Curious> }; 在第一个实例中,CRTP有一个非依赖型基类:类Curious不是模板,因此免于与依赖型基类的名字可见性等问题纠缠。 不过,这并非CRTP的本质特征,请看: template <typename Derived> class CuriousBase }; template <typename T> class CuriousTemplate: public CuriousBase<CuriousTemplate<T>> // 派生类也是模板 . . . };

CRTP的一个简单应用是记录某个类的对象构造的总个数。数对象个数很简单,只需要引入一个整数类型的静态数据成 员,分别在构造函数和析构函数中进行递增和递减操作。不过,要在每个类里都这么写就很繁琐了。有了CRTP,我们可

// 存在对象的个数

++ObjectCounter<countedType>::count;

++ObjectCounter<countedType>::count;

--ObjectCounter<countedType>::count;

ObjectCounter(ObjectCounter<countedType> const&) {

public: // 返回存在对象的个数: static size\_t live() { return ObjectCounter<countedType>::count; }; // 用0来初始化count template <typename CountedType> size\_t ObjectCounter<CountedType>::count = 0; 如果想要数某个类的对象存在的个数,只需让该类从模板ObjectCounter派生即可。以一个字符串类为例: //inherit/testcounter.cpp #include "objectcounter.hpp" #include <iostream> template <typename CharT> class MyString : public ObjectCounter<MyString<CharT> > . . . . }; int main() MyString<char> s1, s2; MyString<wchar\_t> ws; std::cout << "number of MyString<char> : " << MyString<char>::live() << std::endl;</pre> std::cout << "number of MyString<wchar\_t> : " << MyString<wchar\_t>::live() << std::endl;</pre> } 一般地,CRTP适用于仅能用作成员函数的接口(如构造函数、析构函数和小标运算operator[]等)的实现提取出来。 16.4 参数化虚拟性 C++允许通过模板直接参数化3种实体:类型、常数(nontype)和模板。同时,模板还能间接参数化其他属性,比如成 员函数的虚拟性。

// inherit/virtual.cpp #include <iostream> class NotVirtual { }; class Virtual public: virtual void foo(){ }; template <typename VBase> class Base : private VBase public: // foo()的虚拟性依赖于它在基类VBase(如果存在基类的话)中声明 void foo(){ std::cout << "Base::foo() " << '\n';

}; template <typename V> class Derived : public Base<V> public: void foo(){ std::cout << "Derived::foo() " << '\n'; }; int main() { Base<NotVirtual>\* p1 = new Derived<NotVirtual>; // 调用Base::foo() Base<Virtual>\* p2 = new Derived<Virtual>; // 调用Derived::foo() p2->foo(); } 分类: C++ Template

₿推荐

刷新评论 刷新页面 返回顶部

小天\_<u>y</u> 关注 - 63 粉丝 - 96