boost::typeIndex 的相关探究 https://zhuanlan.zhihu.com/p/165628422     Providence
5 人赞同了该文章  boost::typeIndex 的相关探究  Effective Modern C++ 桁 Item 4: Know how to view deduced types. 中提到了
Boost::typeindex 的使用,但并没有讲到其实现原理。  1. typeid 操作符  typeid 是 C++ 中的一个操作符,可以用于获取类型的信息,常常用在必须知道多态对象的动态类
型,或是识别静态类型的地方。 我们可以写一个简单的 demo 用于获取对象类型相关的信息,需要包含 tepyinfo 头文件: #include <iostream></iostream>
<pre>minclude <typeinfo> using namespace std; class Foo {};</typeinfo></pre>
int main() {  cout << "1: " << typeid(1).name() << endl;  cout << "int: " << typeid(int).name() << endl; // 和 sizeof 操作符类似. typeid 也可能  cout << "typeid: " << typeid(typeid(int)).name() << endl;
<pre>cout &lt;&lt; "typeid: " &lt;&lt; typeid(const type_info &amp;).name() &lt;&lt; end1;  const Foo "foo = new Foo(); cout &lt;&lt; "foo: " &lt;&lt; typeid(foo).name() &lt;&lt; end1; cout &lt;&lt; "foo: " &lt;&lt; typeid(foo).name() &lt;&lt; end1; cout &lt;&lt; "Foo: " &lt;&lt; typeid(foo).name() &lt;&lt; end1;</pre>
} [joelzychen@DevCloud ~/typeid]\$ g++ -std=c++11 -otypeid_test typeid_test.cpp [joelzychen@DevCloud ~/typeid]\$ ./typeid_test 1: i int: i typeid: NI@_cxxabiv123_fundamental_type_infoE
typeid: St9type_info foo: PK3Foo *foo: 3Foo Foo: 3Foo  <
std::type_info::name() 函数返回的字符串中,在 GCC 和 Clang 的实现里一般i代表 int,P 代表 pointer,K代表 const,数字用于标识其后跟脑了几个字符;我们可以将这段代码使用微软的 MSVC 编译运行,得到更加直观的输出:
int: int typeid: class type_info typeid: class type_info foo: class Foo const * *foo: class Foo Foo: class Foo
可以看到大多数结果都与我们的预期相符,但在调用 typeid(const type_info &).name() 返回的结果却不是我们所期望的 const type_info & , 其中的 const 和 reference 特性并沒有得到保留,再举一个简单的例子:
<pre>#include <iostream> #include <typeinfo> using namespace std; template<typename t=""></typename></typeinfo></iostream></pre>
<pre>static void PrintType(const T &amp;t) {    std::cout &lt;&lt; "T: " &lt;&lt; typeid(T).name() &lt;&lt; std::endl;    std::cout &lt;&lt; "t: " &lt;&lt; typeid(t).name() &lt;&lt; std::endl; }</pre>
<pre>int main() {   const int *p_i;     PrintType(p_i); }</pre>
[joelzychem@evcloud ~/typeid]\$ g++ -std=c++11 -otypeid_test typeid_test.cpp [joelzychem@evcloud ~/typeid]\$ ./typeid_test T: PKi t: PKi  PrintType 这个模板接收到的 T 的确是 PKi (const int*) 类型,但和之前的例子类似,t
的 const reference 特性并没有得到保留  2. 使用 boost::typeindex::type_id_with_cvr 代替 typeid
boost 库中有一个类似于 typeid 操作符的函数 boost::typeindex::type_id_with_cvr 可以用于获取对象类型,我们可以利用这个模板函数来获取更精确的类型: #include <iostream> #include <typeinfo> #include <topoinfo> #include <topoinfo> #include <topoinfo> #include <topoinfo></topoinfo></topoinfo></topoinfo></topoinfo></typeinfo></iostream>
using namespace std;  templatectypename T> static void PrintType(const T &t)
<pre>{   cout &lt;&lt; "T: " &lt;&lt; boost::typeindex::type_id_with_cvr<t>().pretty_name() &lt;&lt; end1;   cout &lt;&lt; "t: " &lt;&lt; boost::typeindex::type_id_with_cvr<decltype(t)>().pretty_name() &lt;   cout &lt;&lt; "typeid: " &lt;&lt; boost::typeindex::type_id_with_cvr<decltype(typeid(int))>(). }</decltype(typeid(int))></decltype(t)></t></pre>
<pre>int main() {     const int *p_i{ nullptr };     PrintType(p_i); } [joelzychen@DevCloud ~/typeid]\$ g++ -std=C++il -otypeid_test typeid_test.cpp -I/usr/in</pre>
[joelzychen@DevCloud ~/typeid]\$ ./typeid_test T: int const* t: int const* const& typeid: std::type_info const&  <
可以看到 typeid 真正的返回值类型是 std::type_info constâ, boost::typeindex::type_id_with_cvr 通过某种机制保留了其 const 和 reference 的特性并通过 pretty_name() 函数将结果转换成了字符串进行输出;和 typeid 操作符不同的是, type_id_with_cvr 函数只能接收模板参数类型或通过 decltype 推导出的类型,而不能接收一
个变量。  3 type_id_with_cvr() 的实现  type_id_with_cvr 这个模版函数定义在 boost/type_index.hpp 中,它实际上是调用了
stl_type_index 类的静态模板函数 type_id_with_cvr:  // boost/type_index.hpp namespace boost { namespace typeindex { template <class t=""></class>
<pre>inline type_index type_id_with_cvr() BOOST_NOEXCEPT {    return type_index::type_id_with_cvrcf&gt;(); } } // boost/type_index/stt_type_index.hpp</pre>
// boost/type_index/stl_type_index.hpp namespace boost {     class stl_type_index : public type_index_facadecstl_type_index, std::type_info> // 省順 {     public:         typedef std::type_info type_info_t; // 省略了 BOOST_NO_STD_TYPEINFO 宝的异顺     private:
const type_info_t* data; public: inline stl_type_index(const type_info_t& data) BOOST_MOEXCEPT : data_(&data) // 利用 typeid 操作符选目的 const type_info_t& 对象进行构造 {}
<pre>template <class t="">   inline static stl_type_index type_id_with_cvr() BOOST_NOEXCEPT; } }</class></pre>
boost::typeindex::type_id_with_cvr 函数将其第二个模板参数 detail::cvr_saver
detail::cvr_saver 是一个空的模板类,只带有模板参数 <class t=""> 的信息,可以利用 typeid 来获取这个特例化模板类的 type_info。  // boost/type_index/sti_type_index.hpp namespace boost { template <class t=""></class></class>
<pre>inline stl_type_index stl_type_index::type_id_with_cvr() BOOST_NDEXCEPT {     typedef BOOST_DEDUCED_TYPERAME boost::conditional</pre>
>::type type; // 等原于 using type = boost::conditional<> return typeid(type); }
<pre>// boost/type_traits/conditional.hpp namespace detail {     template <class t=""> class cvr_saver{}; } namespace boost {</class></pre>
template <bool b,="" class="" t,="" u=""> struct conditional { typedef T type; }; }</bool>
4 class stl_type_facade  class type_index_facade 是 class stl_type_index 的基类,其源码在     type_index_facade.hpp 文件中,使用了门面模式的设计:
// boost/type_index/stL_type_index.hpp // 将能生类 Derived 作为概象教 template <class class="" derived,="" typeinfo=""> class type_index_facade { public:     typedef TypeInfo</class>
// 调用子类的 row_name(), 没有使用虚疏散的方式、而是利用模板实现了静态多态 inline const char* name() const BOOST_MOEXCEPT { return derived().raw_name(); }
<pre>// 延問 human-readable 的字符串, 调用子类的 name() inline std::string pretty_name() const {     return derived().name(); } // 比较派生类的 raw_name(), 需要派生类实现 raw_name() 商数</pre>
<pre>// Legact_Sets row_name(). masket_Sets row_name() mask inline bool equal(const berived&amp; hos) const BoosT NOEXCEPT {    const char* const left = derived().raw_name();    const char* const right = rhs.raw_name();    return left == right    lstd::strcmp(left, right); }</pre>
// 比较減生素的 row_nome(). 高衰減生类表現 row_nome() 商载 inline bool before(const Derived& rhs) const BOOST_NOEXCEPT {   const char* const left = derived().row_name();   const char* const right = rhs.row_name();   return left != right && std::strcmp(left, right) < 0;
}  // 获取一个表質的符合值,默认对似生类的 raw_name() 进行符合 inline std:size_t hash_code() const BOOST_NOEXCEPT {     const char* const name_raw = derived().raw_name();     return boost::hash_range(name_raw, name_raw + std::strlen(name_raw));
} } 除此之外,class type_index_facade 基类还重载了各类对比操作符,输出流操作符和类的哈希值算法:
// boost/type_index/stL_type_index.hpp // 常衛丁其它東重的对比維持  template <class class="" derived,="" typeinfo=""> inline bool operator == (const TypeInfo lhs, const type_index_facade<derived, const="" derived(lhs)="=" return="" rhs;="" td="" typeinfo="" 作为参数的均适函数<="" 震災生失失東以=""></derived,></class>
}  // 直收输出设施作符 template <class chart,="" class="" derived,="" triatt,="" typeinfo=""> inline std::basic_ostreamcCharT, TriatTx&amp; operator&lt;&lt;( std::basic_ostreamCharT, TriatTx&amp; ostr,</class>
<pre>const type_index_facadecDerived, TypeInfo&gt;&amp; ind) {    ostr &lt;&lt; static_cast<derived const&="">(ind).pretty_name();    return ostr; }</derived></pre>
// 类的哈奇语解析 template <class class="" derived,="" typeinfo=""> inline std::size_t hash_value(const type_index_facade<pre>cDerived, TypeInfo&gt;</pre> <pre>% lhs) BOOST_N return static_cast</pre> <pre>Consta</pre> <pre>(lhs).hash_code();</pre> }</class>
如果想要进行 class type_index_facade 基类的全部操作,还需要派生类至少实现至少以下两个函数:  1. raw_name() ,基类的很多函数都依赖于派生类的这个函数
1. raw_name(), 金元対係を超級部体験了が生失的22~150数  2. Derive(const TypeInfo8), 即以 const TypeInfo8 作为参数的构造函数, 用于与 TypeInfo 对象进行对比  5. class type type index
stl_type_index 是 stl_type_facade 的源生美。它的私有成员变量的类型 type_info_t 是通过 typedef 定义出来的,BOOST_MO_STD_TYPEINFO 是意义是编译器的 namespace std 下没有type_info 这个类型,这时会将全局命名空间的 type_info 定义为 type_info_t。
<pre>public: ##ifdef BOOST_NO_STD_TYPEINFO     typedef type_info_t; #else     typedef std::type_info_t; #endif</pre>
#endif  private:     const type_info_t* data_;  为了方便理解暂时省略 BOOST_NO_STD_TYPEINFO 宏的定义; 派生类 stl_type_index 的声明大致
如下:  class stl_type_index : public type_index_facadecstl_type_index, std::type_info> {  public:
typedef std::type_info type_info_t;  private:     const type_info_t* data_; // 唯一的私有成员    const type_info_t*  public:
inline stl_type_index() BOOST_NOEXCEPT : data_(&typeid(void)) {}  inline stl_type_index(const type_info_t& data) BOOST_NOEXCEPT : data_(&data) // 以 const Type_info 作为参数的特色函数、特比操作符和 type_id_with
()  inline const type_info_t& type_info() const BOOST_MOEXCEPT; // 获取私有成员数据  inline const char* raw_name() const BOOST_MOEXCEPT; // raw_name() 情致 inline const char* name() const BOOST_MOEXCEPT;
<pre>inline const char* name() const BOOST_NOEXCEPT; inline std::size_t hash_code() const BOOST_NOEXCEPT; inline bool equal(const stl_type_index&amp; rhs) const BOOST_NOEXCEPT; inline bool before(const stl_type_index&amp; rhs) const BOOST_NOEXCEPT;</pre>
<pre>template <class t=""> inline static stl_type_index type_id() BOOST_NOEXCEPT;  template <class t=""> inline static stl_type_index type_id_with_cvr() BOOST_NOEXCEPT;</class></class></pre>
<pre>template <class t="">   inline static stl_type_index type_id_runtime(const T&amp; value) BOOST_NOEXCEPT; };</class></pre>
派生类 stl_type_index 的 equal, before, hash_code 的实现都和基类类似, 操作的对象都是ram_name():  inline std::size_t stl_type_index::hash_code() const BOOST_NOEXCEPT { #ifdef BOOST_TYPE_INDEX_STD_TYPE_INDEX_HAS_HASH_CODE
<pre>return datashash_code(); #else     return boost::hash_range(raw_name(), raw_name() + std::strlen(raw_name())); #endif }</pre>
<pre>inline bool stl_type_index::equal(const stl_type_index&amp; rhs) const BOOST_NOEXCEPT { ##idef BOOST_TYPE_INDEX_CLASSINFO_COMPARE_BY_NAMES     return raw_name() == rhs.raw_name()    !std::strcmp(raw_name(), rhs.raw_name()); #else     return !!(*data_ == *rhs.data_); #endif</pre>
}  inline bool stl_type_index::before(const stl_type_index& rhs) const BOOST_NOEXCEPT { #ifdef BOOST_TYPE_INDEX_CLASSINFO_COMPABE_BY_NAMES return raw_name() != rhs.raw_name() && std::strcmp(raw_name(), rhs.raw_name()) < 8 #else
return !!data>before(*rhs.data_); #endif }
name() 和 raw_name() 都调用了私有成员的 name() 函数, 即 std::type_info::name():  inline const char* stl_type_index::raw_name() const BOOST_NOEXCEPT {     #1fdef_MSC_VER // 不同領計器対 typeid 的实现不同。因此 boost 库在进行封锁时同时实现了 row_n     return data>raw_name();     #else
<pre>return data&gt;name(); #endif } inline const char* stl_type_index::name() const BOOST_NOEXCEPT {</pre>
return data>name(); }  在第2部分中调用的 pretty_name() 函数原型如下:
inline std::string stl_type_index::pretty_name() const {     static const char cvr_saver_name[] = "boost::typeindex::detail::cvr_saver<";     static BOOST_CONSTEXPR_OR_CONST std::string::size_type cvr_saver_name_len = sizeof  // 对于 GCC 和 LCLng、demangled_name 概数全共行解明操作。而对于 MOSTC 因为通过 std::t const boost::cone::sconed_demangled_name_demangled_name_(data_s_name(d));
const boost::core::scoped_demangled_name demangled_name(data>name());  // begin 是過姓 demangled_name.get() 获取例的 svr_saver 类型对象的全文、用 GDB 斯点到员 // (gdb) p begin // \$1 = 0x665910 "boost::typeindex::detail::cvr_savercint const> ()" const char" begin = demangled_name.get();
<pre>const char* oegan = oemangled_name.get(); if (lbegin) {    boost::throw_exception(std::runtime_error("Type name demangling failed")); }  const std::string::size_type len = std::strlen(begin); const char* end = begin + len;</pre>
Const char* end = Degin + len;  // 宇符申对比、裁剪两边多余的字符  if (len > cvr_saver_name_len) {     const char* b = std::strstr(begin, cvr_saver_name);     if (b) {         b += cvr_saver_name_len;     }
<pre>b += cvr_saver_name_len;  // Trim leading spaces while (*b == ' ') {</pre>
// Skip the closing angle bracket  const char* e = end - 1;  while (e > b && *e != '5') {  e; }
// Trim trailing spaces while (e > b && *(e - 1) == ' ') {
<pre>if (b &lt; e) {     // Parsing seems to have succeeded, the type name is not empty     begin = b;     end = e; }</pre>
<pre>return std::string(begin, end); }</pre>
至此就了解了除了 demangled_name 函数以外的所有实现细节了,不难理解其实 stl_type_index 这个类就是对 std::type_info 类的封装, type_id_with_cvr 和 pretty_name 两个函数分别细化了 typeid 操作符和 std::type_info::name() 函数。