## C++ template —— 动多态与静多态(六)

前面的几篇博文介绍了模板的基础知识,并且也深入的讲解了模板的特性。接下来的博文中,将会针对模板与设计进行相 关的介绍。

与传统的语言构造相比,模板的不同之处在于:它允许我们在代码中对类型和函数进行参数化。把(1)局部特化和 (2) 递归实例化组合起来,将会产生强大威力。接下来的几篇博文,我们通过下面的一些设计技术来展示这些强大威 力: (1) 泛型编程

- (2) trait
- (3) policy class

- (4) metaprogramming
- (5) 表达式模板

// poly/statichier.hpp

// poly/staticpoly.cpp #include "statichier.hpp"

#include <vector>

第14章 模板的多态威力

期进行处理的,因此我们把这种多态称为动多态;我们平常所谈论的C++多态指的就是这种动多态。然而,模板也允许 我们使用单一的泛型标记,来关联不同的特定行为;但这种(借助于模板的)关联是在编译期进行处理的,因此我们把这 种(借助于模板的)多态称为静多态,从而和上面的动多态区分开来。 14.1 动多态 使用继承和虚函数,在这种情况下,多态的设计思想主要在于:对于几个相关对象的类型,确定它们之间的一个共同功能

集;然后在基类中,把这些共同的功能声明为多个虚函数接口。每个具体类都派生自基类,生成了具体对象之后,客户端 代码就可以通过指向基类的引用或指针来操作这些对象,并且能够通过这些引用或者指针来实现虚函数的调度机制。也就 是说,利用一个指向基类(子对象)的指针或者引用来调用虚成员函数,实际上将可以调用(指针或者引用实际上所代表

多态是一种能够令单一的泛型标记关联不同特定行为的能力。对面向对象的程序设计范例而言,多态可以说是一块基石。 在C++中,这块基石主要是通过继承和虚函数来实现的。由于这两个机制(继承和虚函数)都是(至少一部分)在运行

14.2 静多态 模板也能够被用于实现多态。如下例子:

的)具体类对象的相应成员。这种动多态是C++程序设计里面最常见的,这里不过多的阐述。

```
#include "coord.hpp"
// 具体的几何对象类Circle
// - 并没有派生自任何其他的类
class Circle
    public:
       void draw() const;
       Coord center of gravity() const;
};
// 具体的几何对象类Line
// - 并没有派生自任何其他的类
class Line
    public:
       void draw() const;
       Coord center_of_gravity() const;
};
现在,使用这些类的应用程序看起来如下所示:
```

```
// 画出任意GeoObi
// method2
template <typename GeoObj>
void myDraw(GeoObj const& obj) // GeoObj是模板参数
             // 根据对象的类型调用相应的draw()
   obj.draw();
. . . . . .
int main()
   Line 1;
   Circle c;
                // myDraw<Line>(GeoObj&) => Line::draw()
   myDraw(1);
   myDraw(c);
                  // myDraw<Circle>(GeoObj&) => Circle::draw()
}
// method1:如果使用动多态, myDraw函数会是如下形式:
void myDraw(GeoObj const& obj) // GeoObj是一个抽象基类
   obj.draw();
通过比较myDraw()的这两个实现,我们可以看出:主要的区别在于method2的GeoObj的规范是模板参数,而不是一
个公共基类。然而,在这个现象的背后,还存在更多本质的差别。例如,使用动多态(method1),我们在运行期只具
有一个myDraw()函数,而如果使用模板,我们则可能具有多个不同的函数,诸如myDraw<Line>()和
myDraw<Circle>()。
14.3 动多态和静多态
```

2. 多态的含义是:接口的绑定是在运行期(动态)完成的。 (2) 通过模板实现的多态是非绑定的和静态的: 1. 非绑定的含义是:对于参与多态行为的类型,它们的接口是没有预先确定的(有时也称这个概念为非入侵的或者非插 入的)。 2. 静态的含义是:接口的绑定是在编译期(静态)完成的。

2. 可执行代码的大小通常比较小(因为只需要一个多态函数,但对于静多态而言,为了处理不同的类型,必须生成多个

2. 所生成的代码效率通常都比较高(因为并不存在通过指针的间接调用,而且,可以进行演绎的非虚拟函数具有更多的

通常而言,与动多态相比,静多态被认为具有更好的类型安全性:因为静多态在编译期会对所有的绑定操作进行检查。例 如,假设我们尝试把一个错误类型的对象插入到一个容器中,如果这个容器是根据模板实例化而生产的话,那么几乎不会 有危险,因为在编译期就可以检查出这个错误;但如果该容器所期望的元素是指向公共基类的指针,那么这些指针最后很

3. 可以对代码进行完全编译;因此并不需要发布实现源码(但是,分布模板库通常都需要同时发布模板实现的源代

1. 可以很容易地实现内建类型的集合。更广义地说,并不需要通过公共基类来表达接口的共同性;

类集合的不同几何对象。另一方面,你仍然可以使用模板来编写针对某种几何对象的代码。

化;当使用基于继承的奇异递归模板模式的时候,静多态要牺牲哪些额外的灵活性。

所有的调用都委托给这个(包含具体实现的)类,从而达到我们的目的(见图14.3)

body

Interface

Implementation\* body

1. 绑定的含义是:对于参与多态行为的类型,它们(具有多态行为)的接口是在公共基类的设计中就预先确定的(有时

内联机会); 3. 对于只提供部分接口的具体类型,如果在应用程序中只是使用到这一部分接口,那么也可以使用该具体类型,而不必

(2) 另一方面, C++静多态则具有下列优点:

我们来对多态进行分类,并对这两种多态进行比较。

动多态和静多态为不同的C++编程idioms提供了支持:

(1) 通过继承实现的多态是绑定的和动态的:

候也把绑定这个概念称为入侵的或者插入的)。

14.3.1 术语

14.3.2 优点和缺点

不同的模板实例);

码);

(1)C++的动多态具有下列优点:

在乎该类型是否提供其他部分的接口。

基类中(更加)显式地指定了。

14.3.3 组合这两种多态

1. 能够优雅地处理异类集合;

有可能会指向不同类型的完整对象,而这就有可能会插入错误类型的对象。 在实际应用中,对于看起来相同的接口,如果在它们背后隐藏着一些语义假设的话,那么模板实例化体(静多态)有时也会 导致一些问题。例如,对于一个假设具有关联运算符 + 的模板,如果基于一个没有关联该运算符的类型来实例化这个模

板,那么就会出现一些问题。然而,基于继承体系的多态则很少会出现这种语义非匹配的问题,因为公共接口规范已经在

显然,你可以组合这两种形式的多态。例如,你可以从一个公共基类派生出不同种类的几何对象类,从而能够处理属于异

14.4 新形式的设计模板 这种新形式的静多态带来了实现设计模式的新方法。例如,以在C++程序设计中扮演重要角色的桥模式为例。我们使用

桥模式的目的是为了能够在同一接口的多个不同实例中进行切换。我们通常可以使用一个指针来引用具体的实现,然后把

Implementation

virtual operationB(): wrtual operationC(),

writual operation A() = 0virtual operation B() = 0.

在后面的博文xxxx中将进一步阐述继承和模板的组合。在第16章中,我们将看到:如何对成员函数的虚拟性进行参数

virtual operationC() = 0, operationA() { body->operationA() operationB() { body->operationB() body->operationC() Implementation A Implementation B virtual operationA(). virtual operationA():

图 14.3 使用继承实现的桥模式

然而,如果实现的类型在编译期就已经是确定的,那么我们就可以借助于模板的方法来实现桥模式(见图14.4)。这将

virtual operationB():

virtual operationC().

Impi Interface impl body; operationA() { body operationA() Implementation A Implementation B operationB() { operationA(); operationA(); body.opera operations(): operation#(); body.operationC() operationC(); operationC(); 图 14.4 使用模板实现的桥模式

引入到C++标准库中。STL借助于迭代器对操作进行了参数化,从而避免了操作定义在数量上的过度膨胀。在此,你并不 需要为每个容器都实现每一个操作,只需要实现某个算法一次,就可以把该算法应用到每个容器中。换句话说,泛型程序 设计的"粘合剂"就是:由容器提供的并且能被算法所使用的迭代器。迭代器之所以能够肩负这样的任务,是由于容器为迭

到目前为止,在C++泛型程序设计领域中,最显著的贡献就是STL(Standard Template Library),它后来被采纳并

代器提供了一些特定的接口,而算法所使用的正是这些接口。我们通常也把每个这样的接口称为一个concept(即约


## 束),它说明一个模板(即容器)如果要并入这个框架(即STL),就必须履行或者实现这些约束(也即,符合STL框架

14.5 泛型程序设计

可以带来更好的类型安全性,并且也能避免使用指针,而且还能带来更高的效率。

标准)。 从原则上讲,也可以使用动多态来实现这些类似于STL的功能。然而,用动多态实现的功能使用起来肯定会很受限制,因 为与迭代器的概念相比,动多态的虚函数调用机制将会是一种重量级的实现机制,这就会对效率产生很大的影响。譬如增 加一层基于虚函数的接口层,通常就会影响操作的效率,而且这种影响的程度可能是几个数量级的(甚至更加严重)。 事实上,泛型程序设计是相当实用的,因为它所依赖的是静多态,而静多态会要求在编译期对接口进行解析。另一方面, 这种要求(即对接口在编译期进行解析)还会带来一些与面向对象程序设计原则截然不同的新设计原则。

分类: <u>C++ Template</u> 好文要顶



« 上一篇: <u>C++ template —— 模板特化(五)</u>

» 下一篇: <u>C++ template —— trait与policy类(七)</u>

收藏该文

刷新评论 刷新页面 返回顶部