计算机病毒及其防治技术

Lab5

沙璇 1911562

1. DllMain 的地址是什么?


首先用 ida pro 打开文件。

```
□ 8 ×
```

dllmain 的地址:0X1000D02E。

使用 Imports 窗口浏览 gethostbyname, 导入函数定位到什么地址?


打开 Imports 窗口,搜索 gethostbyname



定位到 0x100163CC 的地址。

有多少函数调用了 gethostbyname ?

双击 Imports 窗口里面 gethostbyname 函数, 在新的窗口里面按下 Ctrl+ x。



共有 18 条。

共有 5 个函数调 用了 gethostbyname。

4. 将精力集中在位于 0x10001757 必的对 gethostname 的调用, 你能找到哪个 DNS 请求将被触发吗?

按 g, 输入 0x10001757, 跳到该地址。

```
.text:10001753 83 C0 0D
                                                         add
                                                                  eax, ODh
.text:10001756 50
                                                                                   ; name
                                                         push
                                                                  eax
                                                                  ds:gethostbyname
.text:10001757 FF 15 CC 63 01 10
                                                         call
.text:1000175D 8B F0
                                                                  esi, eax
                                                         mov
.text:1000175F 3B F3
                                                         cmp
                                                                  esi, ebx
```

此处 call 函数调用了 gethostbyname

```
; sub_10001074+1BFîp ...
63CC
                             ; struct hostent *_stdcall gethostbyname(const char *name)
63CC ?? ?? ?? ??
                                             extrn gethostbyname:dword
63CC
                                                                      ; CODE XREF: sub_10001074:loc_
63CC
                                                                      ; sub_10001074+1D3îp ...
                             ; char *_stdcall inet_ntoa(struct in_addr in)
63D0
63D0 ?? ?? ?? ??
                                             extrn inet_ntoa:dword ; CODE XREF: sub_10001074:loc_
63D0
                                                                       sub_10001365:1oc_10001602îp
                                    ctdos11 woon/cookET c. obsw.ybut
```

它将栈顶的一个值作为函数的参数传递。

此时的栈顶值:off 10019040。

跳到 off 1001940:

双击得到完整的 string:

```
9194 58 54 68 69 73 20 69 73+aThisIsRdoPics_ db '[This is RDO]pics.praticalmalwareanalysis.com',0
9194 20 52 44 4F 5D 70 69 63+ ; DATA XREF: .data:off_10019040Îo
9102 00 db 0
```

[This is RDO]pics.praticalmalwareanalysis.com

这段代码的作用是触发一个对 pics.praticalmalwareanalysis.com 的 DNS 请求。

5. **IDA pro** 识别**了在 0x10001656 必的子过程中的多少个局部变量?** 首先按 g 跳到 0x10001656, 可以看到如下局部变量:

```
.text:<mark>10001656</mark>
   .text:<mark>10001656</mark>
.text:<mark>10001656</mark>
                                                                                                                        ; ----- S U B R O U T I N E -----
   .text:<mark>10001656</mark>
.text:<mark>10001656</mark>
                                                                                                                        ; DWORD __stdcall sub_10001656(LPV0ID)
   .text:<mark>10001656</mark>
.text:<mark>10001656</mark>
.text:<mark>10001656</mark>
                                                                                                                       sub_10001656
                                                                                                                                                                                                                                                 : DATA XREF: DllMain(x,x,x)+C810
                                                                                                                                                                      proc near
                                                                                                                       var_675
                                                                                                                                                                       = bute ptr -675h
   .text:<mark>10001656</mark>
.text:<mark>10001656</mark>
                                                                                                                       var_674
hLibModule
                                                                                                                                                                       = dword ptr -674h
= dword ptr -670h
                                                                                                                                                                     - dword ptr -674h
- dword ptr -670h
- timeval ptr -664h
- sockaddr ptr -654h
- dword ptr -654h
- dword ptr -654h
- byte ptr -644h
- byte ptr -644h
- byte ptr -637h
- byte ptr -638h
- byte ptr -638h
- byte ptr -637h
- dword ptr -544h
- dword ptr -590h
- dword ptr -590h
- byte ptr -670h
- dword ptr -590h
- byte ptr -460h
- byte ptr -480h
- byte ptr -388h
- dword ptr -388h
- dword ptr -194h
- dword ptr -198h
   .text:<mark>10001656</mark>
.text:<mark>10001656</mark>
.text:<mark>10001656</mark>
                                                                                                                       timeout
                                                                                                                       name
                                                                                                                       var_654
   .text:<mark>10001656</mark>
.text:<mark>10001656</mark>
                                                                                                                       Parameter
   .text:<mark>10001656</mark>
.text:<mark>10001656</mark>
                                                                                                                       var_640
                                                                                                                       CommandLine
  .text: 10001656
.text: 10001656
.text: 10001656
.text: 10001656
.text: 10001656
                                                                                                                       Source
                                                                                                                       Data
                                                                                                                      var_637
var_544
var_50C
var_500
Buf2
   .text:<mark>10001656</mark>
.text:<mark>10001656</mark>
   .text:<mark>10001656</mark>
.text:<mark>10001656</mark>
                                                                                                                       readfids
                                                                                                                       phkResult
   .text:<mark>10001656</mark>
.text:<mark>10001656</mark>
                                                                                                                       var_3B0
var_1A4
var_194
   .text: 10001656
                                                                                                                       WSAData
   .text:<mark>10001656</mark>
.text:<mark>10001656</mark>
                                                                                                                       arg_0
.text:<mark>10001656</mark>
.text:<mark>10001656</mark> 81 EC 78 06 00 00
                                                                                                                                                                                               esp, 678h
```

一共有 24 个局部变量

6. IDA pro 识别了在 0x10001656 必的子过程中的多少个参数?

```
.text:10001656
```

7. 使用 string 窗口,来在反汇编中定位字符串\cmd.exe/c。它位于哪?

打开 Strings 窗口, alt+T 搜索。

然后双击字符串:

```
      xdoors_d:10995820
      50
      63
      6F
      60
      60
      61
      6E
      64+aCommand_exeC
      db '\command.exe /c ',0 ; DATA XREF: sub_1090FF! align 4

      xdoors_d:10995834
      50
      63
      6D
      64
      2E
      65
      78
      65+aCmd_exeC
      db '\cmd.exe /c ',0 ; DATA XREF: sub_1090FF! align 4

      xdoors_d:10995841
      60
      60
      60
      60
      60
      60
      60
      60
      60
      60
      60
      60
      60
      60
      60
      60
      60
      60
      60
      60
      60
      60
      60
      60
      60
      60
      60
      60
      60
      60
      60
      60
      60
      60
      60
      60
      60
      60
      60
      60
      60
      60
      60
      60
      60
      60
      60
      60
      60
      60
      60
      60
      60
      60
      60
      60
      60
      60
      60
      60
      60
      60
      60
      60
      60
      60
      60
      60
      60
      60
      60
      60
      60
      60
      60
      60
      60
      60
      60
      60</
```

位于 xdoors d:10095B34 处。

8. 在引用/cmd.exe /c 的代码所在的区域发生了什么? 右键查找引用,可以发现只有一个引用。



双击到引用的位置:

```
| Call | ds:GetSystemvirectoryH | 190101C8 | 39 | 10 | C4 | E5 | 08 | 10 | Cmp | dword_1008E5C4, ebx | 190101CE | 74 | 07 | Jz | short loc_100101D7 | 1100101D0 | 68 | 34 | 58 | 09 | 10 | Cmp | push | offset aCmd_exeC ; "\cmd.exe /c " | 190101D5 | EB | 05 | jmp | short loc_100101DC
```

地址 1001009D 可以看到有一个这样的字符串:


检查这个函数,可以发现它做了很多接受和发送的系统操作。猜想它是一个远程 shell 会话函数。

9. 在同样的区域,在 0x100101c8 处,看起来好像 dword_1008E5C4 是一个全 局变量,它帮助决定走哪条路径。那恶意代码是如何设置 dword_1008E5C4 的呢?(提示:使用 dword_1008E5C4 的交叉引用。)

先 g 跳到 0x100101c8 地址处:

```
.text:10010108 39 1D C4 E5 08 10
                                                       cmp
                                                               dword_1008E5C4, ebx
.text:100101CE 74 07
                                                       iz
                                                               short loc 100101D7
.text:100101D0 68 34 5B 09 10
                                                               offset aCmd_exeC ; "\\cmd.exe /c "
                                                       push
.text:100101D5 EB 05
                                                               short loc_100101DC
.text:100101D7
.text:100101D7
.text:100101D7
                                       loc 100101D7:
                                                                               ; CODE XREF: sub 1000FF58+270
.text:100101D7 68 20 5B 09 10
                                                               offset aCommand_exeC ; "\\command.exe /c '
.text:100101DC
                                                                               ; CODE XREF: sub_1000FF58+27I
                                       loc 100101DC:
.text:100101DC
.text:100101DC 8D 85 40 F5 FF FF
                                                               eax, [ebp+CommandLine]
                                                       1ea
.text:100101E2 50
                                                       push
                                                                               ; Dest
```

对这个函数也可以进行交叉引用,关注"写"操作修改的这一条。



进入 EAX, 可以看到 EAX 被赋给 dword_1008E5C4,而 EAX 是前一条指令函数调用的返回值。因此,我们需要确定该函数返回什么。

```
.text:10001660 E8 9B F9 FF FF
                                                                        sub_10001000
.text:10001665 85 C0 .text:10001667 75 53
                                                               test
                                                                        eax, eax
short loc_100016BC
                                                               jnz
.text:10001669 33 DB
                                                               xor
                                                                        ebx, ebx
.text:1000166B <mark>89 5C 24 14</mark>
                                                                        [esp+688h+var_674], ebx
                                                               mov
.text:1000166F <mark>89 5C 24 18</mark>
                                                               mnu
                                                                        [esp+688h+hLibModule], ebx
.text:10001673 E8 1D 20 00 00
                                                                        sub_10003695
                                                               ca11
.text:10001678 A3 C4 E5
                                                                        dword 1008E5C4, eax
                                                               mov
.text:1000167D E8 41 20
                                                                        sub_100036C3
                                                               call
.text:10001682 68 98 3A
                                                                        3A98h
                                                                                           ; dwMilliseconds
                                                               push
.text:10001687 A3 C8 E5
                                                               mov
                                                                        dword_1008E5C8, eax
.text:1000168C FF 15 1C 62 01 10
                                                               call.
                                                                        ds:$1
.text:10001692 E8 68 FA 00 00
                                                                        sub 100110FF
                                                               ca11
.text:10001697 8D 84 24 F8 04 00 00
                                                               1ea
                                                                        eax, [esp+688h+WSAData]
                                                                                          ; 1pWSAData
.text:1000169E <mark>50</mark>
                                                               push
.text:1000169F 68 02 02 00 00
                                                               push
                                                                        2 82h
                                                                                           ; wVersionRequested
                                                                        ds:WSAStartup
.text:100016A4 FF 15 F0 63 01 10
                                                               call
.text:100016AA 3B C3
                                                                        eax. ebx
                                                               cmp
.text:100016AC 74 1D
                                                                        short loc_100016CB
                                                               įΖ
.text:100016AE <mark>50</mark>
                                                               push
.text:100016AF 68 98 35 09 10
                                                               push
                                                                        offset Format
                                                                                          ; "WSAStartup() error: %d\r
                                                                        ds:__imp_printf
.text:100016B4 FF 15 A8 62 01 10
                                                               call
.text:100016BA <mark>59</mark>
                                                               pop
                                                                        ecx
.text:100016BB <mark>59</mark>
                                                               DOD
                                                                        ecx
```

双击 sub_10003695 在反汇编窗口中查看它。该函数包括了一个 GetversionExA 的调用,用于获取当前操作系统版本的信息。

```
VersionInformation= _OSVERSIONINFOA ptr -94h
```

```
push
                                         ebp
                                mov
                                         ebp, esp
00 00 00
                                         esp, 94h
                                sub
FF FF FF
                                1ea
                                         eax, [ebp+VersionInformation]
FF FF FF 94 00+
                                         [ebp+VersionInformation.dwOSVersionInfoSize], 94h
                                mov
                                push
                                         eax
                                                         ; 1pVersionInformation
60 01 10
                                         ds:GetVersionExA
                                call
FF FF FF 02
                                         [ebp+VersionInformation.dwPlatformId], 2
                                cmp
                                jnz
                                         short loc_100036FA
                                         [ebp+VersionInformation.dwMajorVersion], 5
FF FF FF 05
                                cmp
                                         short loc_100036FA
                                jb
                                push
                                DOD
                                         eax
                                leave
                                retn
```

其中将 dwPlatformId 与数字 2 进行比较,来确定如何设置 AL 寄存器。如果 PlatformId 为 VER_PLATFORM_WIN32_NT,AL 会被置位。

此处判断当前操作系统是否 Windows2000 或更高版本,我们可以得出结论,该全局变量通常会被置为 1。

10. 在位于 0x1000FF58 必的子过程中的几百行指令中,一系列使用 memcmp 来比较字符串的比较。如果对 robotword 的字符串比较是成功的(当 memcmp 返回 0), 会 发生什么?

Jump 到 0x1000FF58 处。

```
.text:1000FF58 55
                                                               nush
                                                                         ebp
.text:1000FF59 8B EC
                                                               mov
                                                                         ebp, esp
.text:1000FF5B B8 C0 16 00 00
                                                                         eax, 1600h
                                                               mov
.text:1000FF60 <mark>E8 0B 50 00 00</mark>
                                                               call.
                                                                           alloca probe
.text:1000FF65 53
                                                               push
                                                                         ehx
.text:1000FF66 <mark>56</mark>
                                                               push
                                                                         esi
.text:1000FF67 8B 35 04 62 01 10
                                                                         esi, ds:GetTickCount
                                                               mov
.text:1000FF6D 57
                                                               push
                                                                         edi
.text:1000FF6E FF D6
                                                                         esi ; GetTickCount
                                                               call
.text:1000FF70 6A 41
                                                               push
                                                                         A1h
.text:1000FF72 33 DB
                                                               xor
                                                                         ebx, ebx
.text:1000FF74 <mark>59</mark>
                                                               pop
                                                                         ecx
.text:1000FF75 33 C0
                                                               xor
                                                                         eax, eax
.text:1000FF77 8D BD 41 FE FF FF
                                                               1ea
                                                                         edi, [ebp+var_1BF]
.text:1000FF7D 88 9D 40 FE FF FF
                                                               mov
                                                                         [ebp+Dest], bl
                                                               rep stosd
.text:1000FF83 <mark>F3 AB</mark>
.text:1000FF85 8D 85 40 FE FF FF
                                                               1ea
                                                                         eax, [ebp+Dest]
.text:1000FF8B <mark>89 5D F4</mark>
                                                                         [ebp+hFile], ebx
                                                               mov
                                                                                           ; 1pBuffer
.text:1000FF8E <mark>50</mark>
                                                               push
                                                                         eax
                                                                         104h
.text:1000FF8F 68 04 01 00 00
                                                                                            ; nBufferLength
                                                               push
.text:1000FF94 <mark>89 5D F0</mark>
                                                                         [ebp+hObject], ebx
.text:1000FF97 FF 15 14 61 01 10
                                                               call
                                                                         ds:GetCurrentDirectoryA
```

位于 0x1000FF58 处的远程 shell 函数从 0x1000FF58 开始包含了一系列的 memcmp函数。0x10010452 处可以看到与 rootwork 的 memcmp

```
.text:10010446 8D 85 40 FA FF FF
                                                         lea
                                                                 eax, [ebp+Dst]
.text:1001044C 68 CC 5A 09 10
                                                         push
                                                                 offset aRobotwork; "robotwork"
.text:10010451 50
                                                                                 ; Buf1
                                                         push
                                                                 eax
.text:10010452 E8 01 4B 00 00
                                                         call
                                                                 memcmb
                                                                 esp, OCh
.text:10010457 83 C4 0C
                                                         add
.text:1001045A 85 C0
                                                         test
                                                                 eax. eax
                                                                 short loc_10010468
.text:1001045C 75 0A
                                                         inz
.text:1001045E FF 75 08
                                                         push
                                                                 [ebp+s]
                                                                 sub_100052A2
.text:10010461 E8 3C 4E FF FF
                                                         call
.text:10010466 EB 8E
                                                                 short loc_100103F6
                                                         jmp
.text:10010468
```

```
.text:100052DC 8D 45 FC
.text:100052DF 50
.text:100052DF 68 3F 80 8F 80
.text:100052EF 68 80
.text:100052EF 68 50 3A 89 18
.text:100052EF 68 80 2 80 80 80
.text:100052EF FF 15 10 60 81 10
.text:100052F7 85 C0
.text:100052F8 FF 75 FC
.text:100052F8 FF 75 FC
.text:100052F8 FF 75 FC
.text:100052P8 FF 75 FC
.text:100052P8 FF 75 BC 80 80 81 18
                                                                                                                                                            eax, [ebp+hKey]
                                                                                                                                                                                                  ; phkResult
; samDesired
; ulOptions
                                                                                                                                                            eax
0F003Fh
                                                                                                                                         .
push
                                                                                                                                         push
                                                                                                                                        push
push
call
                                                                                                                                                            offset aSoftwareMicros ; "SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\Cu
                                                                                                                                                            eax, eax
short loc_10005309
[ebp+hKey] ;
                                                                                                                                         test
                                                                                                                                        jz
push
call
    text:100052FE FF 15 08 60 01 10
text:10005304 E9 ED 00 00 00
                                                                                                                                                            1oc_100053F6
                                                                                                                                         jmp
  .text:10005309
                                                                                                                                                                   esi ; sprintf
esp, 10h
eax, [ebp+Dest]
 :ext:100053C4 FF D6
Text:10005306 83 C4 10

Text:10005306 83 C4 10

Text:1000530F 6A 00

Text:1000530F 6A 00

Text:1000530F 50

Text:
                                                                                                                                              add
1ea
                                                                                                                                               push
                                                                                                                                                                    eax
                                                                                                                                                                                                               ; Str
                                                                                                                                                                    strlen
                                                                                                                                               call
                                                                                                                                               pop
push
 :ext:100053D7 59
                                                                                                                                                                                                              ; len
                                                                                                                                                                    eax
 :ext:100053D9 8D 85 F4 F9 FF FF
                                                                                                                                               .
lea
                                                                                                                                                                    eax, [ebp+Dest]
 :ext:100053DF 50
                                                                                                                                                                                                              ; int
                                                                                                                                                                    [ebp+s]
:ext:100053E0 FF 75 08
                                                                                                                                               push
call
:ext:100053E3 E8 06 E5 FF FF
:ext:100053E8 83 C4 10
                                                                                                                                                                    sub_100038EE
                                                                                                                                               add
                                                                                                                                                                    esp. 10h
 ext • 100053FB
```

如果该字符串为 rootwork,则在处的 jnz 不会跳转,而 1 的代码会被调用。

sub— 100052A2 的代码,可以看到它查询了注册表

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Worktime 和 Worktimes 键的 值,然后将这一信息返回给 2 处传给该函数的网络 socket。


```
.text:10003928
.text:10003928
                                                                                                                     ; CODE XREF: sub_100038EE+19îj
                                                          loc_10003928:
                                                                                             byte ptr [edx+esi], 0
0 ; flags
edi ; len
.text:10003928 80 24 32 00
.text:1000392C 6A 00
                                                                                 and
                                                                                 push
                                                                                 push
.text:1000392E 57
.text:1000392F 56
                                                                                 push
                                                                                             esi
                                                                                                                       buf
.text:10003930 FF 75 08
                                                                                 push
call
                                                                                             [ebp+s]
text:10003939 FF 15 D8 63 01 10

text:10003939 83 CF FF

text:10003930 38 C7
                                                                                 or
                                                                                             edi, OFFFFFFFh
                                                                                             eax, edi
short loc_10003942
                                                                                 стр
                                                                                 jz
mov
.text:1000393E 74 02
                                                                                             edi, eax
.text:10003942
```

11. PSLIST 导出函数做了什么?

PSLIST 导出项可以通过网络发送进程列表,或者寻找该列表中某个指定的进程名并获取其信息。



查看该 Dll 的导出表。这个函数选择两条路径之一执行,这个选择取决于 sub_160836C3的结果。sub_10093C3 函数检查操作系统的版本是 Windows Vista/7,或是 Windows XP/2003/2000




这两条代码路径都使用 CreateToolhelp32Snapshot 函数,从相关字符串和 API 调用来看,用于获得一个进程列表。这两条代码路径都通过 send 将进程列表通过 socket 发送。

12. 使用图模式来绘制出对 sub_10004E79 的交叉引用图。当进入这个函数时,哪个 API 函数可能被调用?仅仅基于这些 API 函数,你会如何重命名这个函数? 在 sub_10004E79 处的函数中,调用了 GetSystemDefaultLangID、send 和 sprintf 这三个 API。这个函数应该重命名有意义的名字,例如 GetSystemLanguage。

```
Str= bute ptr -400h
var_3FF= byte ptr -3FFh
s= dword ptr 8
push
         ebp
        ebp, esp
esp, 400h
mov
sub
        [ebp+Str], 0
and
push
         edi
        ecx, OFFh
mov
xor
        eax, eax
        edi, [ebp+var_3FF]
1ea
rep stosd
stosw
stosb
        ds:GetSystemDefaultLangID
call
MOVZX
        eax, ax
push
        eax
         eax, [ebp+Str]
push
        offset aLanguageId0xX; "\r\n\r\n[Language:] id:0x%x\r\n\r\n"
push
        eax
                          ; Dest
        ds:sprintf
call
        esp, OCh
add
        eax, [ebp+Str]
push
                          ; Str
push
        eax
call.
        strlen
pop
        ecx
push
        eax
                          ; len
lea
         eax, [ebp+Str]
                          ; int
push
         eax
push
call
        [ebp+s]
                          ; 5
        sub_100038EE
add
        esp, 10h
         edi
leave
retn
```

13. DllMain 直接调用了多少个 Windows API ?多少个在深度为 2 的时候被调用?


DllMain 直接调用了 strncpy、 strnicmp、 CreateThread 和 strlen 这些 API。进一步地,调用了非常多的 API,包括 Sleep、 WinExec、 gethostbyname,以及许多其他网络函数调用。



14. 在 0x10001358 必, 有一个对 Sleep (一个使用一个包含要睡眠的毫秒数的参数的 API 函数)的调用。顺着代码往后看,如果这段代码执行,这个程序会睡眠多久? 休眠 30s。

```
7 7 7 7 7
<u>=</u>
loc_10001341:
        eax, off_10019020
mov
        eax, ODh
add
push
        eax
                         ; Str
call
        ds:atoi
imul
        eax, 3E8h
        ecx
pop
push
        eax
                         ; dwMilliseconds
call
        ds:Sleep
        ebp, ebp
xnr
        loc 100010B4
jmp
sub 10001074 endp
```

15. 在 0x10001701 必是一个对 socket 的调用。它的 3 个参数是什么?




6/1/2

查阅资料可知, 2 对应**的是** AF_INET。 同理可得, 1 对应**的是** type-SOCK_STREAM, 而 6 对应**的是** protocol-IPPROTO_TCP。

- 16. 使用 MSDN 页面的 socket 和 IDA pro 中的命名符号常量,你能使参数更加 有意 义吗?在你应用修改之后,参数是什么?
 - 2 对应**的是** AF_INET。1 对应**的是** type-SOCK_STREAM, **而** 6 对应**的是** protocol-IPPROTO TCP。
- 17. 搜索 in 指令(opcode 0xED)的使用。这个指令和一个魔术字符串 VMXh 用 来进行 VMware 的检测。在这个恶意代码中被使用了吗?使用对执行 in 指令函数的交叉 引用,能发现进一步检测 VMware 的证据吗?

在 0x100061DB 处分别调用 in 指令,用于检测虚拟机。使用交叉引用,还可以在调用函数中发现 Found Virtual Machine 字符串。



18. 将你的光标跳转到 0x1001D988 丛, 你发现了什么?

很多不可读的随机数据字节。

```
ua:שט סאצעוטטוו
                                                    uυ
ta:1001D987 00
                                                    db
                                                         0
                                                       2Dh ;
 ta:1001D988 2D
                                                    db
 ta:1001D989 31
                                                    db
                                                       31h :
ta:1001D98A 3A
                                                    db
                                                       3Ah ; :
                                                       3Ah ; :
 ta:1001D98B 3A
                                                    dh
ta:1001D98C 27
                                                    db
                                                       27h :
ta:1001D98D 75
                                                   db 75h; u
                                                   db 3Ch ; <
 ta:1001D98E 3C
ta:1001D98F 26
                                                    db
                                                       26h ; &
ta:1001D990 75
                                                   db 75h; u
                                                   db 21h ; !
ta:1001D991 21
ta:1001D992 3D
                                                    db
                                                       3Dh
ta:1001D993 3C
                                                   db 3Ch ; <
ta:1001D994 26
                                                    db 26h; &
                                                       75h ; u
 ta:1001D995 75
                                                    db
ta:1001D996 37
                                                   db 37h; 7
📍 ta:1001D997 34
                                                    db 34h; 4
 ta:1001D998 36
                                                    db
                                                       36h ; 6
ta:1001D999 3E
                                                   db 3Eh : >
ta:1001D99A 31
                                                    db 31h; 1
 ta:1001D99B 3A
                                                   db
                                                       3Ah ;
 ta:1001D99C 3A
                                                   db 3Ah:
ta:1001D99D 27
                                                   db 27h;
 ta:1001D99E 79
                                                   db
                                                       79h ; y
 ta:1001D99F 75
                                                   db 75h : u
ta:1001D9A0 26
                                                    db 26h; &
 ta:1001D9A1 21
                                                    db
                                                       21h ; !
 ta:1001D9A2 27
                                                       27h :
                                                    db
ta:1001D9A3 3C
                                                    db
                                                       3Ch ; <
                                                       3Bh ; ;
 ta:1001D9A4 3B
                                                    db
ta:1001D9A5 32
                                                    db
                                                       32h ; 2
```

19. 如果你安装了 IDA Python 插件(包裹 IDA Pro 的商业版本的插件), 运行 Lab05-01.py, 一个本书中随恶意代码提供的 IDA Pro Python 脚本,(确定光标是在 0x1001D988 处)在你运行这个脚本后发生了什么?

00010012700 /2					
uucu. 10010701	00	uv.			
data:1001D988	78	db	78h	,	×
data:1001D989	64	db	64h	;	d
data:1001D98A	6F	db	6Fh	,	0
data:1001D98B	6F	db	6Fh	;	0
data:1001D98C	72	db	72h	:	r
data:1001D98D	20	db	20h		
data:1001D98E	69	db	69h	;	i
data:1001D98F	73	db	73h	:	5
data:1001D990	20	db	2 0h	,	
data:1001D991	74	db		:	t
data:1001D992		db	68h		h
data:1001D993		db	69h	-	i
data:1001D994		db		:	
data:1001D995		db	2 0h	9	_
data:1001D996		db			Ь
				9	
data:1001D997	61	db	61h	÷	a
data:1001D998	63	db	63h	,	C
data:1001D999	6B	db	6Bh	:	k
data:1001D99A	64	db	64h	:	d
				2	_

原本不可读的字符改变了。

20. 将光标放在同一位置, 你如何将这个数据转成一个单一的 ASCII 字符串? 在设置里打开 Auto Comments/自动注释。把光标放在 1001D988 处, 然后按下 A, 可以看到自动转成了 ASCII 字符串。

```
    data:1881D986
    63
    db
    63h ; c

    data:1881D987
    74
    db
    74h ; t

    data:3881D988
    69
    63
    61
    6C
    28
    4D
    61
    6C+alcalMalwareAna
    db
    'ical Malware Analysis Lab :)1234',8
```

21. 用一个文本编辑器打开这个脚本。它是如何工作的?

该脚本的工作原理是,对长度为 0x50 字节的数据,用 0x55 分别与其进行异或,然后用 PatchByte 函数在 IDA Pro 中修改这些字节。