Rollekataloget

Stedfortræder API

Date: 27.07.2022

Author: BSG



Indhold

1	Indl	ledning	3
		Forudsætninger	
		erationer	
		Hent alle ledere	
		Opdater leder	



1 Indledning

Dette dokument en anvendelsesguide til brugen af Stedfortræder API'et på OS2rollekatalog. Det anvendes til indlæsning af stedfortrædere for ledere, og kan kun anvendes hvis det API er slået til inde i OS2rollekatalog (dette kan gøres af driftoperatøren).

Hvis API'et er slået til, kan man ikke længere redigere stedfortrædere inde i brugergrænsefladen.

1.1 Forudsætninger

Der skal være oprettet en klient inde i OS2rollekatalog med Organisation rollen, som anvendes til at kalde API'et. Her oprettes ligeledes API nøglen, som skal angives i en HTTP header ved navn ApiKey når man kalder servicen.

2 Operationer

2.1 Hent alle ledere

Denne operation henter en liste med alle ledere, hvor man kan se hvem der er leder, og hvilken stedfortræder (hvis nogen) som lederne pt er tildelt.

GET /api/manager

Output

Feltbeskrivelse

Hvert element i arrayet har 4 felter, hvor det sidste (managerSubstitute) kan være tomt.

- **Uuid**. Er UUID'et på lederen, og er den unikke nøgle der anvendes til opdateringer
- Name. Er navnet på lederen
- **UserId**. Er AD brugernavnet på lederen
- **managerSubstitute**. Er AD brugernavnet på den der skal være stedfortræder for lederen. Er tom hvis der ikke er en stedfortræder

Digital Identity ApS 3 / 4



2.2 Opdater leder

Denne operation opdaterer stedfortræderen for én leder

POST /api/manager/{uuid}

Hvor man angiver UUID'et på lederen når man opdaterer

Input

```
{
    "managerSubstitute": "pso"
}
```

Hvis man sætter værdien til null, så blankes stedfortræderen på den valgte leder.

Digital Identity ApS 4 / 4