# includeOS on ARM 可行性报告

- includeOS on ARM 可行性报告
  - 项目介绍
  - 理论依据
    - A. 实验准备
    - B. 实验结果
    - C. 通过实验的局限
  - 技术依据
    - includeOS 环境配置
    - includeOS Demo
    - includeOS 构建过程
    - includeOS 启动过程(x86)
    - includeOS Digest on Startup
      - \_\_start @ src/platform/x86\_pc/start.asm
      - \_\_arch\_start @ src/arch/x86\_64/arch\_start.asm
- 总之是 ELF 可以区分符号类型,所以 NASM 加上了这个功能。 kernel\_start @ src\platform\x86\_pc\kernel\_start.cpp kernel\_main @ src\platform\x86\_pc\kernel\_start.cpp
  - o includeOS 源码阅读
  - 技术路线
    - 需要进行的工作
    - Coding Styles
    - 需要熟悉的工具链/领域
  - 参考文献

# 项目介绍

IncludeOS 是一个 C++ 的 Unikernel 实现,并可以在 bare-metal 上运行。IncludeOS 提供了丰富的用于网络编程的库,但是目前还不支持在 ARM 上运行。裸机运行的 IncludeOS 相较于 Linux 发行版拥有更快的启动速度,并且减少了进程切换等的无谓开销。现有的树莓派的 Unikernel 主要是对一些开关 GPIO 等相关的实现,但是对网络的支持很弱。在 IoT 领域中,有许多应用场景对延迟的要求十分苛刻,而本项目意在将 IncludeOS 移植到 ARM 上,这样对延迟敏感的 IoT 应用场景会有很大帮助。

## 理论依据

我们选择 includeOS 的一个重要原因是它具有更好的网络性能,

下面的实验展示了 IncludeOS 相比于传统方式的优势。实验的主要内容是一个简单 DNS-server,在 IncludeOS 和 Linux 上测试相同的数据流。鉴于这个实验的目的只是验证操作系统造成的资源开销,所以并不用一个功能 齐全的 DNS-server,只需两个操作系统都运行相同的 DNS-server。测试的内容是 DNS 协议的部分实现,允许服务从 nslookup 和 dig 等工具回答实际的DNS查询,但仅限于 A-record。

#### A. 实验准备

由于 IncludeOS 没有程序加载器或经典 shell,而是作为程序的一部分,因此 DNS 功能被编译成一个对象文件,可以分别与 IncludeOS 和 Linux 系统的可执行文件链接。在 Linux 端,使用了一个标准的 UDP 套接字,监听53端口。然后所有传入的数据都被传递到预编译的 DNS 类进行处理。结果通过套接字返回。在 IncludeOS 上,一个 lambda 函数用以进行任何进入 UDP 端口53的数据包的回调。lambda 只需将数据缓冲区传递给预编译的 DNS 服务,然后通过 UDP 类中的传输函数直接将应答发送到堆栈中。产生的磁盘映像包括带有中断处理程序和事件循环的内核、virtio驱动程序、网络堆栈和引导加载程序,而它只有158 KB!

DNS服务用10000个 synthetic A-records 填充其注册表,每个记录对应不断增长的IP地址。

执行实验的是一个 C++ 程序。它运行在控制模式下。这个程序将会进行一下几步:

- 将DNS服务器作为子进程启动,并注册PID。
- 完全启动后,记录管理程序/proc/<pid>/stat上的内容。
- 运行 nslookup 1000 次,并且每次都进行不同的查询。
- 再次记录/proc/<pid>/stat的内容,并计算 CPU 时间差。
- 对 IncludeOS 和 linux 重复上述步骤100次。

实验运行在相同的硬件上,一台48核 AMDOpteron 服务器和一台6核 IntelXeon 服务器。

## B. 实验结果




Fig. 4. CPU-time required to execute 1000 DNS-requests, on IncludeOS and Ubuntu, running on Intel- and AMD systems. IncludeOS and Ubuntu are running the same DNS sevice binary. On AMD, IncludeOS uses 20% fewer CPU-ticks on average total, and 70% fewer ticks on average spent inside the guest CPU. On Intel IncludeOS uses 5.5% fewer CPU-ticks on average total, and 66% fewer ticks inside the guest. Error bars represent the 95% confidence interval over 100 samples.

上图中展示了运行在 includeOS 上的 DNS 服务器比运行在 Ubuntu 上花费了更少的 CPU 时间。在 AMD 上运行的 includeOS 总计平均少执行 20% 的CPU-ticks,并且客户端的CPU 会少执行 70% 的CPU-ticks。在 Intel 上,includeOS 平均少执行 5.5% 的CPU-ticks,并且客户端的 CPU 会少执行 66% 的CPU-ticks。在图中,guest time是在虚拟 CPU 中所花费的时间,而host time是在Qemu进程中模拟虚拟硬件花费的时间。与guest进程相比,影响host进程花费时间的最主要的因素是vm exit(即执行保护指令,这些必须转发给管理

员或者进行模拟)的次数。例如大多数总线通信的指令或者停止机器的hlt指令,都是被保护的,而且会导致 vm exit。

## C. 通过实验的局限

IncludeOS 的网络栈远未完成,可能不完全符合 RFC 标准。它是以务实的方式实现的,只提供运行 DNS 服务所需要的内容。因此,可能存在特定的 RFC 要求的网络功能特性,如果实现这些功能,可能导致 IncludeOS 减速。资料显示,不存在这样能显著改变结果的功能。另外,IncludeOS 还没有实现标准 socket API, 为编写应用的程序员留下了更多的工作,但也少了一层抽象。使用 socket 至多只会在客户机 CPU 中产生一些额外的处理时间。

## 技术依据

在「技术依据|章节,我们将对 includeOS 的开发环境配置,启动过程和相关技术进行简要的介绍。

- 注:全部代码分析基于 2019-04-09 获取的master分支 d6a158661f889852c496eb2fd1ef26d06ec0ed39, tag: v0.14.1
- 注||: 环境配置基于 ArchLinux 64bit

## includeOS 环境配置

Ref: GetStarted @ IncludeOS

includeOS 会将操作系统相关的代码,以及链接和测试工具安装到系统中。默认的安装目录是/usr/local/includeos。

对于一般开发者来说,可能更希望使用一个自定义的目录,这可以通过设置环境变量解决。此处是我们写的一个比较方便的脚本:

```
#!/bin/bash

# IncludeOS tools & static labs will be located here
export INCLUDEOS_PREFIX=`pwd`/IncludeOS_Install/
export PATH=$PATH:$INCLUDEOS_PREFIX/bin
export CC="clang"
export CXX="clang++"

echo "New Env Var: $PATH"
echo "In IncludeOS_Install Env Now"
echo 'export PS1="[\u@ios-env(\h) \\W]\$ "' > bash_start_arm.rc
bash --init-file bash_start_arm.rc -i
echo "Exited from IncludeOS_Install Env"
```

在配置好环境变量之后,就可以进入安装:

```
git clone "https://github.com/includeos/IncludeOS"
cd IncludeOS
./install.sh
```

安装以 Fedora, Arch, Ubuntu 和 Debian 为宜。安装过程中注意安装依赖。vmrunner等脚本都是 Python 2 的,安装时请提前装好 Python 2 对应的包,否则按 ImportError 的指示来安装也是可以的。

*Notice*: 在创建网桥时默认采用的是 ifconfig 命令(参./etc/scripts/create\_bridge.sh)。现在的发行版较少默认安装; Arch 用户可以使用sudo pacman -Sy net-tools进行安装。

安装好后可以运行./test.sh(位于 repo 根目录下)来测试编译 Example Service 能否通过,并且能否在 OEMU 中运行。

#### includeOS Demo

includeOS 的开发体验非常便捷。只需要复制seed/service文件夹到任意位置,并且对Service::start函数进行更改即可。

CMakeLists.txt 中的 SERVICE\_NAME 和 BINARY 字段也可更改,会生成不同的 binary 文件名。

示例的 service 如下所示:

```
#include <service>
#include <cstdio>
#include <isotime>
#include <kernel/cpuid.hpp>

void Service::start(const std::string& args)
{
    #ifdef __GNUG__
        printf("Built by g++ " __VERSION__ "\n");
#endif
    printf("Hello world! Time is now %s\n", isotime::now().c_str());
    printf("Args = %s\n", args.c_str());
    printf("Try giving the service less memory, eg. 5MB in vm.json\n");
    printf("CPU has RDRAND: %d\n", CPUID::has_feature(CPUID::Feature::RDRAND));
    printf("CPU has RDSEED: %d\n", CPUID::has_feature(CPUID::Feature::RDSEED));
}
```

完成后运行以下命令:

```
mkdir build && cd build
cmake ..
make
boot my_service
```

即可打开 QEMU, 并且以my service这个 binary 启动。

#### includeOS 构建过程

**Ref: The Build Process** 

1. 安装 IncludeOS 意味着构建所有 OS 组件,比如 IRQ 管理器,PCI 管理器,OS 的各种类等等,把他们用 GNU ar 整合到一个静态库 os.a 中,然后将其与所有的 includeOS 的 API 放在\$INCLUDEOS\_PREFIX目 录下。设备驱动将会以库的形式构建,而且需要将它们明确地加入项目的CMakeLists.txt中。这样做就可以让开发人员只把自己需要的设备驱动加入项目中,而无需其他冗余驱动,也不需要显式地在代码中写出驱动。

- 2. 当服务被构建时,它将被转化为最终与 os-library、驱动、插件等静态链接的目标文件。它也与预构建的、作为可下载包的标准库(libc.a, libc++.a 等)链接,使用脚本预构建。只有服务实际需要的对象才会被链接,它将其全部转换为一个最小的二进制 ELF 文件,操作系统包含其中。
- 3. 这个二进制文件包含一个 multiboot header, 包含 bootloader 启动它需要的所有信息。这里提供了一些 启动选项,所有这些选项都可以通过 IncludeOS 所带的 boot 工具修改:
- **Qemu** 内核工具: 对于 32 位二进制 ELF 文件,如果有正确的 multiboot header, qemu 可以不使用 bootloader 直接加载它。这是 boot 〈service path〉命令默认做的事。boot 工具将生成一些命令例如 \$ qemu\_system\_x86\_64 -kernel your\_service ..., 来直接启动你的服务。增加 -nographic 选项将使串口输出显示在你的终端上。对于 64 位 ELF 文件,Qemu 有一个 paranoid 检查防止这个,所以我们使用 32 位 IncludeOS 作为 chainloader. 如果 boot 〈service path〉检测到一个 64 位 ELF 文件,它将使用 32 位 chainloader, 使用 -kernel 选项,并且把 64 位二进制文件作为 "内核模块" 添加,例如 -initrd 〈my\_64\_bit\_kernel〉. chainloader 将复制 64位二进制文件到合适的内存地址,修改 bootloader 提供的 multiboot 信息给 kernel, 并且跳转到新的 kernel, 改 kernel 启动就像直接由 GRUB 加载的一样。
- **之前的解决方案**:使用vmbuild工具构建最小的bootloader。它会将最小的bootloader和开发者服务应用的二进制文件结合在一起生成一个service.img磁盘镜像。而bootloader会将服务应用的大小和位置全部以硬编码的方式写入镜像文件中。这样做的最大缺点是,在 BIOS 模式之下,开发者并不知道关于系统内存的相关信息,也不知道自己到底有多少内存信息。
- **Grub**: 把应用的二进制文件放入Grub的文件系统中,然后使用Grub chainloader帮助启动。开发者可以在 Linux 上使用 boot -g <service path>来产生一个service.grub.img。并且因为Grub比includeOS 体积要大,所以镜像文件的大小会变大一些。
- 1. 要使用 vmware 或 virtualbox 运行,必须将镜像转换为支持的格式,例如 vdi 或 vmdk 。使用Qemu附带的qemu-img-tool可以在一个命令中轻松完成。我们也有一个脚本可以实现这个功能。此处提供了有关在 vmware 中启动的详细信息,这与启动一样简单。

查看主cmakelists.txt,然后在添加的子文件夹中跟踪cmake脚本,可以获取有关操作系统构建如何发生的信息。有关构建单个服务的详细信息,请查看其中一个示例服务的cmakelists.txt,以及用于最终二进制文件布局的链接描述文件linker.ld。请注意,链接和包含路径、添加驱动程序、插件等的大部分 cmake 小手段都隐藏在post.service.cmake中。

#### includeOS 启动过程(x86)

- 1. 当从硬件驱动器启动时, BIOS 加载第一阶段 bootloader,可以是 GRUB 或者 bootloader.asm, 并从 start开始.。
- 2. bootloader或是带有-kernel的 Qemu 会设置段,切换到32位保护模式,从磁盘加载服务 loads the service (your\_service,一个由操作系统类、库和服务组成的 elf-binary 文件)。而对于多引导兼容的引导系统(grub或qemu -kernel)的机器正处于specified by multiboot的状态。

3. bootloader 通过跳转到 start.asm内的 \_start 符号将控制转交给 OS. 在那里 OS 将调用取决于架构的初始化过程,并最终进入 kernel\_start.cpp。值得注意的是,这一过程可以被重载以构建定制的 kernel, 例如用于 chainloader 的最小化 x86 nano 平台。

- 4. OS 初始化 .bss 内容,调用全局构造器,然后调用 OS class 中的 OS::start.
- 5. OS 类设置中断,初始化设备、插件、驱动等。
- 6. 最终 OS 类(OS::start)会调用Service::start()(例子) 或者 main()(例子), 开发者需要提供两种调用方式中的至少一种。
- 7. 一旦设备初始化完成,例如设置 HTTP 服务器之后,接收到像网络数据包某些特定事件之后,includeOS 将被唤醒并重新接管设备。

## includeOS Digest on Startup

说明: (external) 表示此符号/函数不由当前文件提供。

首先,由 Multiboot Bootloader 装载后的二进制映像文件从\_start开始执行。

\_start @ src/platform/x86\_pc/start.asm

\_start装入一个简单的 GDT,设置段寄存器 cx,ss,ds,es,fs,gs,设置 esp 和 ebp。

调用 enable\_sse, enable\_fpu\_native, enable\_xsave和enable\_avx, 分别启用 SSE, 现代 x87 FPU 异常处理,如果 CPU 支持会再启用xsave和avx。

完成后首先保存 eax 和 ebx 到\_\_multiboot\_magic(global)和 \_\_multiboot\_addr(global)中,然后调用 arch\_start(external),如果从\_\_arch\_start(external)返回则会调用\_\_start\_panic。

\_\_start\_panic 将会调用\_\_serial\_print1(external),并传参「Panic: OS returned to x86 start.asm. Halting\n」。

#### **Providers:**

- \_\_arch\_start: src/arch/i686/arch\_start.asm, src/arch/x86\_64/arch\_start\_broken.asm, src/arch/x86\_64/arch\_start\_broken1.asm, src/platform/x86\_pc/start.asm, src/arch/x86\_64/arch\_start.asm
- \_\_serial\_print1: src\platform\x86\_pc\serial1.cpp

\_\_arch\_start @ src/arch/x86\_64/arch\_start.asm

#### Note:

- global arch start:function 中:function 的作用: NASM Docs
- loop label: 用 ECX 控制循环次数,相当于dec ecx; jne label。
- 除了x86 64, 其它的arch/里面也有arch start.asm。

GLOBAL, like EXTERN, allows object formats to define private extensions by means of a colon. The elf object format, for example, lets you specify whether global

```
data items are functions or data:
  global hashlookup:function, hashtable:data
```

总之是 ELF 可以区分符号类型, 所以 NASM 加上了这个功能。

\_\_arch\_start一开始是 32 位代码段,用[BITS 32]标识。

- 1. 关闭老的分页机制,设置页表,开启 PAE (物理地址扩展)
- 2. 启用 long mode, 启动分页, 加载 64-bit GDT
- 3. 跳转到 64 位代码段 long mode

## long\_mode:

- 1. cli (Clear Interrupt Flag, 美中断)
- 2. 重新设置段寄存器,装入 GDT64.Data 选择子
- 3. 设置新栈 rsp, rbp
- 4. 设置临时 SMP 表
- 5. "geronimo!": edi <= DWORD\_multiboot\_magic; esi <= DWORD\_multiboot\_addr
- 6. call kernel\_start(external)

#### Providers:

- kernel\_start: src/platform/x86\_solo5/kernel\_start.cpp,
   src/platform/x86\_nano/kernel\_start.cpp, src/platform/x86\_pc/kernel\_start.cpp
- multiboot\_magic:src/platform/x86\_pc/start.asm,src/platform/x86\_solo5/start.asm

kernel\_start @ src\platform\x86\_pc\kernel\_start.cpp

### Note:

- \_\_attribute\_\_((no\_sanitize("all"))) 用来「suppress warning」
- PRATTLE 宏在 KERN\_DEBUG 宏被定义的情况下直接调用kprintf(@src\platform\x86\_pc\serial1.cpp); 没有定义 KERN\_DEBUG 则什么也不干。
- .bss(Block Started by Symbol): 在采用段式内存管理的架构中, .bss 段通常指存放程序中未初始化的 全局变量的一块内存区域。
- 「自制 assert」: #define Expects(X) if (!(X)) { kprint("Expect failed: " #X "\n"); asm("cli;hlt"); }

kernel\_start 是 extern "C" 的一个函数。有两个参数(uint32\_t magic, uint32\_t addr) (就是之前传过来的 Multiboot Magic)

- 1. \_\_init\_serial1() @ src\platform\x86\_pc\serial1.cpp
- 2. 保存 magic 和 addr 到 \_\_grub\_magic 和 \_\_grub\_addr
- 3. \_\_init\_sanity\_checks() @ src\platform\x86\_pc\sanity\_checks.cpp , 用来验证内核完整性 (CRC 校验)
- 4. 检测free\_mem\_begin和memory\_end, 获取可用空余内存地址——通过 Multiboot 引导器 / Softreset 的 信息 (emmm OS::memory\_end() 是什么?)

5. 为了保护 ELF 中的符号信息,调用\_move\_symbols移动符号,再将返回值加到free\_mem\_begin上(保护起来!)

- 6. 调用 init bss() 初始化 .bss 段
- 7. 调用OS::init\_heap(free\_mem\_begin, memory\_end)(@ src/kernel/heap.cpp) 初始化堆
- 8. 调用 init syscalls() 初始化系统调用
- 9. 调用x86::idt\_initialize\_for\_cpu(0); 初始化 CPU Exceptions。
- 10. 调用\_init\_elf\_parser() 初始化 ELF Parser
- 11. 打印 ELF 相关信息,并且实例化Elf\_binary<Elf64>类
- 12. 调用RNG::init()初始化随机数生成器
- 13. 创建 C 运行时的辅助数组: std::array<char\*, 6 + 38\*2> argv; 前两个元素是Service::name() 和 \②,后面是一些辅助向量,如环境变量和 AT\_\* (都是一些定义成数字的宏),set\_long和set\_ptr 也只是一些设置数组元素的方法。
- 14. 设置 Stack Protector Value (通过随机数生成器生成一个)
- 15. 如果是 x86\_64,设置x86::CPU::write\_msr(IA32\_STAR, star)和 x86::CPU::write\_msr(IA32\_LSTAR, (uintptr\_t)&\_\_syscall\_entry)
- 16. 跳转到 libc 初始化: \_\_libc\_start\_main(kernel\_main, argc, argv.data()) (musl-libc 初始化完成后会调用 kernel\_main)

#### **Providers:**

- \_\_libc\_start\_main 来自 musl-libc,并且在./install.sh 安装时下载的 Precompiled Binaries 中,所以 Repo 中直接搜索会搜索不到
- kernel main: 和kernel start在同一个文件中

#### kernel main @ src\platform\x86 pc\kernel start.cpp

- 1. OS::start(\_\_grub\_magic,\_\_grub\_addr); 初始化早期 OS, 平台和设备
- 2. OS::post\_start(); 初始化公共子系统,并且调用Service::start()
- 3. kernel\_sanity\_checks(); 校验内存中 read-only 区域
- 4. OS::event\_loop(); 开始事件循环
- 5. 返回(当系统退出时发生)

#### **Providers:**

- OS::start(uint32\_t boot\_magic, uint32\_t boot\_addr):src/platform/x86\_pc/os.cpp
- OS::post\_start();:src/kernel/os.cpp
- kernel sanity checks():src/platform/x86 pc/sanity checks.cpp
- OS::event\_loop():src/kernel/os.cpp

## includeOS 源码阅读

利用源码阅读工具Understand,我们可以更轻松的阅读源码。*Understand* 有生成报告的功能,在设置好include 目录后,可以方便的阅读报告。

#### 点此查看生成后的报告

在 Project Metrics 中显示,本项目共有 78632 行,其中空白行 11837 行,注释行 19217 行,代码行 41929 行,声明行 14130 行。

在 Data Dictionary 中,可以方便查看所有变量(局部/全局)、参数、函数、声明和其所属文件。[xref]功能可以方便的查看函数的定义和调用信息,一个例子如下:

```
__init_serial1 (Function)
Declared as: void
Define [serial1.cpp, 7] serial1.cpp
Declare [kernel_start.cpp, 42] kernel_start.cpp
Call [kernel_start.cpp, 116] kernel_start
Declare [kernel_start.cpp, 25] kernel_start.cpp
Call [kernel_start.cpp, 41] kernel_start
```

## 技术路线

需要进行的工作

- 1. 尝试在 Raspberry Pi 3B+ 上启动
- 2. 添加系统总线和外设支持(特别是 USB)
- 3. 网络支持

目前在 IncludeOS 的**dev**分支,有开发者正在进行arm平台的移植。详情可以参见这里。



#### Libre Liu 11:44 AM

Sorry to bother, but I'm a bit curious if I could use IncludeOS directly on ARM bare-metal like Raspberry Pi 3B+? I've noticed that in **dev** branch there are codes for AArch64 already, and is it complete?



## Kristian 📦 1:12 PM

Hi @Libre Liu the arm code is not yet complete and is to be considered a work in progress. It will eventually be possible to boot bare metal on RPI 3B+



## Andreas Åkesson 1:53 PM

@Libre Liu not bothering:D



我们和他们在 Slack Channel 上进行了交流,他们表示 ARM 的移植还处与很早期的阶段。

我们将首先熟悉整个代码树,然后开始进行移植工作。

## **Coding Styles**

https://includeos.readthedocs.io/en/latest/Contributing-to-IncludeOS.html

https://github.com/isocpp/CppCoreGuidelines

需要熟悉的工具链/领域

- CMake
- ARM Assembly & Startup
- Detailed linking and ELF Formats
- C/C++

# 参考文献

- 1. Introduction to X64 Assembly
- 2. Alfred Bratterud, Alf-Andre Walla, Harek Haugerud, Paal E. Engelstad, Kyrre Begnum, "IncludeOS: A minimal, resource efficient unikernel for cloud services"