## List结题报告

在 FreeRTOS 中,List 的主要作用是辅助任务调度。任务调度是该系统中最重要的一部分,而其任务调度大量使用了链表(list.c 实现),调度器使用链表跟踪不同状态下的任务(就绪、挂起、延时的任务,都会被挂载到各自的链表中)。接下来就讲讲 List 的实现方法。

## 数据结构

在 C 语言版本中,List 实际上是一个双向链表。在 Rust 实现中,我们**最终**决定采用类似的实现方式来实现 List 。为了完成这部分的工作,首先需要定义与它相关的数据结构。

在 FreeRTOS 中,List 的数据结构主要包括两个部分: List 和 ListItem 。它们的定义如下:

- C 语言版本:
  - List

```
typedef struct xLIST

{
    configLIST_VOLATILE UBaseType_t uxNumberOfItems;
    ListItem_t * configLIST_VOLATILE pxIndex;
    MiniListItem_t xListEnd;
} List_t;
```

ListItem

```
1  struct xLIST_ITEM
2  {
3    configLIST_VOLATILE TickType_t xItemValue;
4    struct xLIST_ITEM * configLIST_VOLATILE pxNext;
5    struct xLIST_ITEM * configLIST_VOLATILE pxPrevious;
6    void * pvOwner;
7    void * configLIST_VOLATILE pvContainer;
8    };
9    typedef struct xLIST_ITEM ListItem_t;
```

- Rust 语言版本:
  - List

```
pub struct List {
number_of_items: UBaseType,
index: WeakItemLink,
list_end: ItemLink,
}
```


```
pub struct ListItem {
   item_value: TickType,
   next: WeakItemLink,
   prev: WeakItemLink,
   owner: Weak<RwLock<TCB>>,
   container: Weak<RwLock<List>>,
}
```

```
1  // 相关数据类型别名定义
2  pub type ItemLink = Arc<RwLock<ListItem>>;
3  pub type WeakItemLink = Weak<RwLock<ListItem>>;
4  pub type WeakListLink = Weak<RwLock<List>>;
5  pub type ListLink = Arc<RwLock<List>>;
```

## 实现难题


由于 Rust 语言中存在特殊的 Ownership ,这给我们实现 List 带来了问题。List 由 ListItem 组成,每个 ListItem 可能会在多个地方被使用而使得 ListItem 的生命周期提前被结束,这并不是我们想要看到的。所以我们需要将相关的数据进行特殊处理。还好,在 Rust 语言中为我们提供了这样的一个结构: Arc 。它能够统计程序的不同地方对某个变量的引用,并且进行计数。只要存在这样的引用,程序就不会自动释放这个变量,从而确保了变量的有效性。

通过 Arc 将数据包裹起来,就解决了变量被提前释放的问题。但是,通过 Arc 的方式来建立 List ,这样最终会形成一个环路,想象这样的一个场景,一个 List 中只有两个 ListItem。它们的结构如下:



可以发现,在列表项 A 中, next 和 prev 都指向了列表项 B 。列表项 B 也同样如此。这就形成了一个引用的闭路。在程序自动回收变量 A 时,由于还存在 B 对它的引用,所以我们必须等到 B 被回收后才能回收 A 。但是同样地,B 的回收也依赖于 A 的回收。这样两个变量就永远不会被回收了,造成了空间上的浪费。看来需要找到一种不存在闭路的引用的实现方式才行。

我们注意到 Rust 语言中存在这样一个数据结构: vec 。vec 是一个连续,可以增长的数组类型。假设我们将每个 List 定义成一个数组,这样的话 ListItem 就不需要独特的 prev 和 next 了,这样的话既节约了空间,又同时消除了引用的闭路,一举两得。



每个 ListItem 在数组中的位置可以通过内置的 API 获取,它们的前面和后面的列表项都可以通过它们的本身的 索引值获取。List 的首元素放在数组的第 0 号位置,其他列表项接着往后存储即可。

这似乎是一种好的解决方案。但是由于 C 语言版本的 List 实现方式是链表,在此采用数组实现,可能会对其他的模块 产生相关的影响,影响其他的模块的实现。同时采用 List 也有相关的问题,比如列表项中的对 container 的表示方法可能会需要系统提前声明几个全局的 List ,造成资源的一定程度上的浪费。

看来需要实现的最终方式还是需要链表实现。查询 API 文档,我们发现了与 Arc 对应的一个结构: Weak 。它的作用和 Arc 差不多,但是唯一不同的是 Weak 包裹的变量是不增加引用数的,也就是说,如果采用了 Weak 实现的 List,就不存在引用闭路,就消除了这种影响。同时,利用 Rust 语言提供的 upgrade 和 downgrade 函数,可以实现 Weak 和 Arc 之间的转换,合理增删变量的引用数。通过这种方式,我们得到最终的数据结构(见**数据结构**部分的 Rust 实现)。

## 实现方式

由于最终采用的是类似链表的实现方式,我们基本上可以根据 C 语言的实现细节来实现 Rust 版本的函数。下面提供一个例子来说明:

list.c:

```
// list.c
void vListInsertEnd( List_t * const pxList, ListItem_t * const pxNewListItem )
{
ListItem_t * const pxIndex = pxList->pxIndex;

/* Insert a new list item into pxList, but rather than sort the list,
makes the new list item the last item to be removed by a call to
listGET_OWNER_OF_NEXT_ENTRY(). */
pxNewListItem->pxNext = pxIndex;
pxNewListItem->pxPrevious = pxIndex->pxPrevious;
pxIndex->pxPrevious->pxNext = pxNewListItem;
pxIndex->pxPrevious = pxNewListItem;
```

```
13
14  /* Remember which list the item is in. */
15  pxNewListItem->pvContainer = ( void * ) pxList;
16
17  (pxList->uxNumberOfItems )++;
18 }
```

list.rs:

```
1  // list.rs
2  fn insert_end(&mut self, item_link: WeakItemLink) {
3    let prev = get_list_item_prev(&self.index);
4    let next = Weak::clone(&self.index);
5    set_list_item_next(&item_link, Weak::clone(&next));
6    set_list_item_prev(&item_link, Weak::clone(&prev));
7    set_list_item_next(&prev, Weak::clone(&item_link));
8    set_list_item_prev(&next, Weak::clone(&item_link));
9    self.number_of_items += 1;
11 }
```

这是 insert\_end 的实现方式,首先找到被插入位置的前后两个元素,然后通过相关的操作实现新的列表项的插入,最后再增加 List 的 number\_of\_items 。实现方式与 C 语言版本基本上差不多。