# Kernel

## 1 构建基本的内核容器系统

#### 1.1 搭建 Rust + Linux 内核模块开发环境

- 借助 fjw 助教提供的 VLab KVM 虚拟机远程共同开发。
- 使用 Github 项目 linux-kernel-module-rust 进行 LKM + Rust 开发。
- 借助 vscode + rust-analyser 搭建开发环境。
- 使用 bindgen 生成 C 和 Rust 的调用接口。

#### 1.2 系统调用的替换

使用 kallsyms\_lookup\_name 得到系统调用表后,编写一个简单的 C-Shim, 实现对系统调用的替换。

由于 Linux 的内存保护机制,需要暂时禁止掉内存的写保护。

同时,还要暂时关闭内核抢占 preempt\_disable()。

## 1.3 系统调用的使用

- 在执行系统调用时,虽然我们是在内核态,但是我们的线程没有改变,我们的线程仍然是用户线程,故可以直接在内核调用系统调用,产生与用户态完全相同的效果。
- 虽然 Linux 的具体实现中,内核空间和用户空间的线性地址是共享的,但是用户传入的指 针在内核中还是不能直接使用。(其他的系统
- 内核无法信任用户的指针,因而要对传入的指针进行检查,可以使用 \_\_copy\_from\_user 和 \_\_copy\_to\_user 宏来对用户空间进行操作。同时为了避免出现bug,不允许内核直接访问用户态数据。

• 所以我们在系统调用的时候,需要先使用 \_\_\_copy\_from\_user 来检查这个指针是否是来自用户态的,然后就可以对数据进行修改了,但是系统调用内部还会对我们传入的指针做一次多余的检查,因此,可以通过修改 fs 寄存器来关闭这一个检查机制。

```
#[inline]
pub unsafe fn sys_read_kern(fd : i32, buf: * const u8, count: isize) -> usize {
    let old_fs = get_fs();
    set_fs(KERNEL_DS);
    let ret = read(fd, buf, count);
    set_fs(old_fs);
    ret
}

#[inline]
pub fn read_kern(fd : i32, buf: &[u8]) -> usize {
    unsafe {
        sys_read_kern(fd, buf.as_ptr(), buf.len())
    }
}
```

#### 1.4 实现安全的用户态指针

用户态切片,使用 PhantomData 来区分三种策略 In , Out , InOut 。同时定义了 Read 、 Write 两种 trait。

- UserInSlice<T> = UserSlicePtr<T, In> 实现了 Read trait。
- UserOutSlice<T> = UserSlicePtr<T,Out> 实现了 Write trait。
- UserInOutSlice<T> = UserSlicePtr<T, InOut> 同时实现了 Read trait 和 write trait。

```
// PhantomData: Zero-sized type used to mark things that "act like" they own a T.
pub struct UserSlicePtr<T, P : Policy>(*mut T, usize, PhantomData<P>);

impl<T, P: Policy> UserSlicePtr<T, P> {
    pub unsafe fn new( ptr: *mut T, length: usize) -> Self{
        Self(ptr, length, PhantomData)
    }
}

pub trait Policy {}
pub trait Read: Policy {}
pub trait Write: Policy {}

pub enum In {}
pub enum Out {}
pub enum InOut {}
}

impl Policy for In {}
impl Policy for Out {}
}
```

```
impl Policy for InOut {}

impl Read for In {}

impl Write for Out {}

impl Read for InOut {}

impl Write for InOut {}

pub type UserInSlice<T> = UserSlicePtr<T, In>;

pub type UserOutSlice<T> = UserSlicePtr<T, Out>;

pub type UserInOutSlice<T> = UserSlicePtr<T, InOut>;

impl<T, P: Read> UserSlicePtr<T, P> {
    pub fn read(&self) -> Result<&[T]> {
        // __copy_from_user
        ....
    }
}
.....
```

#### 1.5 实现内核与用户的交互

实现内核与用户的交互的其他方式:系统调用方式(seccomp)、文件系统方式(cgroup) 在系统中添加一个虚拟设备节点类型 rvisor,使用 mknod 创建节点后,可以通过 ioctl 系统调用进行交互。

#### 命令列表如下

- create 新建一个容器环境,并返回容器 id。
- addself 为特定 id 的容器,增加调用进程
- remove 删除特定 id 的容器

```
/// 对用户空间的iotcl调用做出反应
/// * create 命令新建一个容器环境
/// * addproc 增加一个进程
/// * remove 删除一个进程
fn ioctl(&self, cmd:u32, arg: u64) -> KernelResult<i64> {
    info!("ioctl cmd={} arg={}", cmd, arg);
    let mut container = Container::get_container();
    let cmd = IoctlCmd::try_from(cmd)?;
    match cmd {
        IoctlCmd::Create => {
            . . . . . .
        }
        IoctlCmd::AddSelf => {
            . . . . . .
        IoctlCmd::Remove => {
            . . . . . .
```

```
}
}
```

### 1.6 在 Rust 中实现内核同步

Linux 内核中使用一种自旋锁: spinlock\_t 来完成基本的同步功能,自旋锁就在内容被其他线程占用的时候忙等,直到资源释放。

使用通常的信号量往往会带来上下文切换的开销,所以在内核的开发中,我们经常使用自旋锁。

Rust 提供了 spin 这个 crate,便于我们在 no\_std 的环境下使用自旋锁。

```
use spin::{
    Mutex, // 使用方法与 std::Mutex 相同
    RwLock, // 使用方法与 std::RwLock 相同
};
```

## 1.7 使用Rust实现简易 chroot 功能

有了上面的方法,我们就可以在内核安全地编写容器了。劫持一些像 openat 、 fork 等基本的系统调用,就可以实现简易的容器了。

```
// 一旦有了内核同步,就可以使用安全的静态可变变量了。
lazy_static!{
    static ref CONTAINER : Mutex<BTreeMap<i64, Task>> = {
        Mutex::new(BTreeMap::new())
    };
}
pub fn get_thread<'a>() -> Option<Task> {...}
pub fn create(s : String) -> KernelResult<usize> {...}
pub fn run(id: usize) -> KernelResult<usize> {...}
pub fn remove(id: usize) -> KernelResult<usize> {...}

pub extern "C" fn openat(a0: u64, a1: *const u8, a2: u32, a3: u32) -> isize {
        ......
}
```

## 2 为容器系统添加内核

#### 2.1 zCore

由于我们还有容器方面的任务,编写完整的、支持Linux的内核对我们而言时间不是特别够, 所以我们选择使用一个现有的内核。

zCore 是清华大学操作系统课程实验的一个项目,由多届助教和学生共同开发、重构、和完善。

zCore 是一个用 Rust 编写的 Zircon 微内核,Zircon 是Google 推出的 Fuchsia OS 的微内核,zCore 的基本设计方法都是参照 Fuchsia 设计的。

清华大学与 zCore 相似的项目还有 rCore (Rust 编写的内核) uCore (C 编写的内核) 等。

#### 2.2 Why zCore?


- 1. zCore 相比用 Rust编写的成熟的微内核操作系统 RedoxOS 更简单,更利于我们学习。
- 2. rCore 使用的是传统的内核,相比 zCore,不容易实现容器隔离。
- 3. zCore 的代码可复用性高。
- 4. 个人原因。

```
/// Linux specific process information.
pub struct LinuxProcess {
   /// The root INode of file system
    root_inode: Arc<dyn INode>,
    /// Parent process
    parent: Weak<Process>,
    /// Inner
    inner: Mutex<LinuxProcessInner>,
}
#[derive(Default)]
struct LinuxProcessInner {
    /// Execute path
    execute_path: String,
    /// Current Working Directory
    ///
    /// Omit leading '/'.
    current_working_directory: String,
    /// Opened files
    files: HashMap<FileDesc, Arc<dyn FileLike>>,
    /// Futexes
    futexes: HashMap<VirtAddr, Arc<Futex>>,
    /// Child processes
    children: HashMap<KoID, Arc<Process>>,
}
```

### 2.3 zCore 结构


• linux-syscall linux系统调用实现。(部分参考)

- linux-object zCore 对 Linux 支持的部分。(完整使用)
- zircon-object 是 Zircon 内核最核心的部分。(完整使用)
- kernel-hal 由于内核中有一些安全要求,这一部分必须要重写,当然也包括下面HAL的实现。
- 除了这张图之外,还有一些库需要我们自己实现。



### 2.4 rVisor-zCore 内部架构设计

- kernel-loader 内核模块,实现容器架构,系统调用劫持
- <a href="linux-kernel-module">linux-kernel-module</a> 修改过的原 Github 项目,添加了安全的用户指针,和 logger 等部件。
- kernel-hostfs 用来在内核中实现 HostFs (本机文件系统)
- kernel-async 在内核中添加对 Rust async 语法的支持。
- zircon-object 、 linux-object 原 zCore 模块。
- rvisor-linux-syscall 所有劫持的 syscall 的实现。



### 2.5 async/await 在内核的实现

现代语言往往都有支持并发、异步的特殊语法,比如 go语言的 goroutine 和 channel ,就利用协程(coroutine )大大地简化了并发程序的开发。

在 Rust 中,相应地,有 async/await 可以实现异步编程。但 Rust 中的 async/await 是一个抽象的、0开销的语法。

zCore 的线程使用 async/await 实现,因此,必须利用 Rust async/await 的抽象特性,建立起Linux 线程与 zCore 线程的对应关系。

#### **Future Trait**

- async 返回一个 Future Trait 类型。
- Future 包含一个 poll 方法,可以从外部查看当前的状态:正在计算 / 已经完成。并且可以唤醒其他任务。

```
pub enum Poll<T> {
    Ready(T), // 已经结束
    Pending, // 正在进行中
}

trait Future {
    type Output;

    /// Attempt to resolve the computation to a final value, registering
    /// the current task for wakeup if the value is not yet available.
    fn poll(
        mut self: Pin<&mut Self>, // Pin 表示地址位置固定
        cx: &mut Context<'_> // 包含 waker,可以唤醒其他任务
    ) -> Poll<Self::Output>;
}
```

#### Executor 和 Task

- Executor 完成线程的调度,对各个 Future 的状态进行查询。
- Task 保存当前线程的Future,唤醒状态等。

```
pub struct Task {
   pub future: Mutex<Pin<Box<dyn Future<Output = ()> + Send + 'static>>>,
   state: Mutex<bool>,
// task 可以被其他的 task/executor 唤醒
impl Woke for Task {
   fn wake_by_ref(task: &Arc<Self>) {
       task.mark_ready();
   }
}
pub struct Executor {
   tasks: VecDeque<Arc<Task>>, // 线程池
}
impl Executor {
   pub fn spawn(future: impl Future<Output=()>) -> Task {...} // 在线程池生成线程
   pub fn run() {...} // 开始事件循环,反复 poll 各个 future。
}
```

#### 建立 Linux 线程与 zCore 之间的关联

```
/// 提供两种线程,一种是 zCore 内部的线程,一种是 Linux 用户线程。
pub enum TaskInner {
   Kern(Mutex<Pin<Box<dyn Future<Output = ()> + Send + 'static>>>),
   // 用户调用线程,返回 isize。
   UserTop(
       Mutex<Pin<Box<dyn Future<Output = isize> + Send + 'static>>>,
       Arc<LxThread>
   ),
}
pub struct Task {
   pub inner: TaskInner,
   state: Mutex<bool>,
}
/// 每个 Linux 用户线程的事件循环(event loop)。
/// 所有的轻量级 zCore 线程由所有在执行 Linux 系统调用的线程共同处理。
/// 等到处理完成之后,返回系统调用的返回值。
pub fn run_user_top(thread : Arc<LxThread>) -> isize {
   loop {
       if let Some(task) = { || GLOBAL_EXECUTOR.lock().pop_runnable_task() }() {
           match task.inner {
               TaskInner::Kern(future) => {...} // future.poll()
               TaskInner::User(future, thr) => {
                   ... // future.poll()
                   if Polling::Ready(ret) = ret {
                       *thr.ret_val() = Some(ret);
                   }
               }
           }
       }
       if let Some(ret) = *thread.ret_val() {
           return ret;
       }
   }
}
```

## 2.6 在内核中通过 mmap 实现内存映射

mmap 系统调用可以将文件的内容映射到内存上,一般用来分配内存、共享内存、加载动态库等。

这里使用 mmap 将文件作为物理地址,然后将用户空间作为虚拟地址,使用 mmap 进行虚拟地址的映射,从而允许 zCore 管理虚拟地址的映射关系,使 zCore 与 Linux 主机完全解耦。

不过 mmap 的内存与文件的同步是有损耗的,每次与文件同步都需要执行一次同步系统调用 fsync 才能完成同步。我们需要使用 tmpfs 作为我们的物理地址,tmpfs 是在内存上的文件系统,读/写没有很大的损耗。

#### 2.7 实现多个容器系统的隔离

- 为了保证多个容器直接不互相影响,从安全方面考虑,应当为每个容器设置一个物理地址空间。
- 同时,zCore 中的空闲帧表是静态的,需要为每个容器配备一个。

```
struct Container {
   id : usize,
   phys_file: PathBuf, // PathBuf 是自己实现的
   available_frame : VecDeque<usize>,
}
```

### 2.8. rvisor-linux-syscall 的实现

#### rvisor-linux-syscall 实现的总结

```
基本完整地实现:read write openat close fstat fstatat lseek ioctl pread pwrite readv writev sendfile fcntl fsync fdatasync truncate ftruncate getdents64 getcwd chdir renameat mkdirat linkat unlinkat readlinkat faccessat copy_file_range sync clone execve exit exit_group wait4 set_tid_address clock_gettime getpid gettid uname getppid open stat lstat access dup2 fork vfork rename mkdir rmdir link unlink readlink (53 个)

简单地转换后进入 Linux:mmap mprotect munmap brk (4 个)

使用的系统调用:
    stat lseek read write fdatasync fsync openat close mkdir rename (文件系统) fork clone execve exit wait4 (进程管理)

内核函数/宏:
```

printk BUG preempt\_disable preempt\_enable
\_\_copy\_from\_user \_\_copy\_to\_user strncpy\_from\_user set\_fs get\_fs