# Информатика. Семинар №10

26.04.2016

https://dl.dropboxusercontent.com/u/96739039/sem4/infa\_s10.pdf

#### Многопоточность в С++11

```
#include · < iostream > ·
#include < < thread>
#include < mutex>

int·main() · {
••int•x•=•0;
····for·(int·i·=·0;·i·<·1000000;·++i)·x++;
··});
∮··std::thread·t1([&]()·{
....for (int i = 0; i < 1000000; ++i) x--;</pre>
··});
..t0.join(); t1.join();
..std::cout.<<.x.<<.std::endl;</pre>
··return·0;
```

P.S. Форматирование кода определяется нехваткой места на слайде

# join vs detach

- https://habrahabr.ru/post/182610/
- *join* дожидается завершения работы нити
- detach позволяет отсоединить поток от объекта, иными словами, сделать его фоновым (полезно, если мы запускаем нить в отдельной ф-и, а нить создана на стеке, т.е. должна быть удалена при выходе из неё)
- Для нити обязательно надо вызвать либо join, либо detach

#### std::mutex

```
pint⋅main()⋅{
••int•x•=•0;
..std::mutex.m;
•••std::thread•t0([&]()•{
----for (int · i · = · 0; · i · < · 1000000; · ++ i) · {
.....m.lock(); x++; m.unlock();
• • • • }
··});
---std::thread·t1([&]()·{
|----for-(int-i---0; -i-<-1000000; -++i)-{
·····m.lock();·x--;·m.unlock();
• • • • }
··});
..t0.join(); .t1.join();
..std::cout.<<.x.<<.std::endl;</pre>

··return·0;
```

#### Самый простой пример dead-lock`a

```
pint⋅main()⋅{
 ..std::mutex.m0,.m1;
| · · std::thread · t0([&]() · {
| ····for·(int·i·=·0;·i·<·10000;·++i)·{
 .....m0.lock(); m1.lock(); m0.unlock(); m1.unlock();
 • • • • }
 ··});
□··std::thread·t1([&]()·{
| -···for·(int·i·=·0;·i·<·10000;·++i)·{
 .....m1.lock(); m0.lock(); m0.unlock(); m1.unlock();
 • • • • }
 ··});
 ..t0.join(); t1.join();
 ..std::cout.<<."Done";</pre>

··return·0;
```

# std::lock\_guard

```
int main() {
..int·x·=·0;
..std::mutex.m;
•••std::thread•t0([&]()•{
iverage for (int i = 0; i < 1000000; ++i) {</pre>
....std::lock_guard<std::mutex>.g(m);
· · · · · · X++;
• • • • }
··});
•••std::thread•t1([&]()•{
iverage for (int i = 0; i < 1000000; ++i) {</pre>
.....std::lock_guard<std::mutex>.g(m);
· · · · · · X--;
• • • • }
··});
..t0.join(); .t1.join();
..std::cout.<<.x.<<.std::endl;</pre>
··return·0;
```

# А если измерить время работы?

```
#include · < iostream > ·
#include < < thread>
#include < mutex >
#include · < chrono >
int · main() · {
..int.x.=.0;.const.int.N.=.100000000;.std::mutex.m;
..typedef·std::chrono::high resolution clock·clock;
..clock::time_point.start.=.clock::now();
•••std::thread•t0([&]()•{
....for (int · i · = · 0; · i · < · N; · ++ i) · { · std::lock_guard < std::mutex > · g(m); · x ++; · }
··});
•••std::thread•t1([&]()•{
....for (int · i · = · 0; · i · < · N; · ++ i) · { · std::lock guard < std::mutex > · g(m); · x - -; }
··});
..t0.join(); t1.join();
..std::chrono::duration<double>.duration -= clock::now() -- start;
..std::cout.<<.x.<<.".".<<.duration.count().<<."s".<<.std::endl;</pre>
··return·0:
```

Код с синхронизацией с помощью мьютексов работает в десятки-сотни раз дольше

#### std::atomic

Для типов с тривиальным конструктором копирования (все скаляры / в случае класса сами явно не переопределяли его) можно использовать std::atomic. Может работать в разы-десятки раз быстрее std::mutex.


```
#include <atomic>
```

# Lock-free programming: про что это? (compare and swap)

- http://preshing.com/20120612/an-introductionto-lock-free-programming/
- http://users.livejournal.com/ foreseer/34284.ht
   ml
- http://kukuruku.co/hub/cpp/lock-free-datastructures-the-evolution-of-a-stack
- https://habrahabr.ru/post/195770/
- P.S. Если вы в проекте собираете данные из нескольких нитей в одну структуру, то желательно разобраться и протестировать производительность в сравнении с mutex-based structures.

# Работа со звуком в sfml

• Говорим, что необходимо слинковаться с соответствующей библиотекой (для Debug и Release отдельно).



# Работа со звуком в sfml

 http://www.sfml-dev.org/tutorials/2.3/audiosounds.php #include·<SFML\Audio.hpp>

P.S. SFML supports the audio file formats WAV, OGG/Vorbis and FLAC. Due to licensing issues MP3 is **not** supported.

P.P.S. sf::Music и sf::Sound проигрываются в отдельных потоках + могут автоматически микшироваться

### Упражнение 1

• По циклу должно проигрываться несколько файлов, заданных в массиве строк:

```
std::vector<std::string>.files({"file0.wav", ."file1.wav"., ."file2.wav"});
```

```
class·MusicPlayer·{
    public:
    ··void·SetMusic(const·std::vector<std::string>&·musicFiles)·{
    ···//·TODO
    ··}
    ··void·Play()·{
    ···//·TODO:·проигрывание·музыки·должно·происходить·в·отдельном·потоке
    ··}
};
```

# Звуки

• Звуки — небольшие файлы, которые вызываются части и помещаются в оперативную память

```
#include <SFML/Audio.hpp>
int main()
    sf::SoundBuffer buffer;
    if (!buffer.loadFromFile("sound.wav"))
        return -1;
    return 0;
```

# Звуки

• Можно генерировать программно

```
std::vector<sf::Int16> samples = ...;
buffer.loadFromSamples(&samples[0], samples.size(), 2, 44100);
```

Since *loadFromSamples* loads a raw array of samples rather than an audio file, it requires additional arguments in order to have a complete description of the sound. The first one (third argument) is the number of channels; 1 channel defines a mono sound, 2 channels define a stereo sound, etc. The second additional attribute (fourth argument) is the sample rate; it defines how many samples must be played per second in order to reconstruct the original sound.

P.S. &samples[0] — указатель на начало данных (лежат последовательно). Запись равносильна samples.data()

#### sf::Sound

 Now that the audio data is loaded, we can play it with a <u>sf::Sound</u> instance.

```
sf::SoundBuffer buffer;
// Load something into the sound buffer...
sf::Sound sound;
sound.setBuffer(buffer);
sound.play();
```

# Упражнение 2 («синтезатор»)

• Для каждой клавиши своя частота «гудения» (ля == 440 Гц)

Нота	Частота, Гц								
	Суб- контр- октава	Контр- октава	Большая октана	Малая октава	Первая октава	Вторая октажа	Третья октава	Четвертая октана	Пятая
До (В)		32,70	65,41	130,82	261,63	523,25	1046,5	2093,0	4186,0
До-диез (С#)	Belleville of	34,65	69,30	138,59	277,18	554,36	1108,7	2217,4	4434,
Pe (D)		36,95	73,91	147,83	293,66	587,32	1174,6	2349,2	4698,4
Ре-диез (D#)		38,88	77,78	155,56	311,13	622,26	1244,5	2489,0	4978,0
Ми (Е)	20,61	41,21	82,41	164,81	329,63	659,26	1318,5	2637,0	5274,0
Φa (F)	21,82	43,65	87,31	174,62	349,23	698,46	1396,9	2793,8	2,000,000
Фа-диез (F#)	23,12	46,25	92,50	185,00	369,99	739,98	1480,0	2960,0	1
Соль (С)	24,50	49,00	98,00	196,00	392,00	784,00	1568,0	3136,0	
Соль-диез (С#)	25,95	51,90	103,80	207,60	415,30	830,60	1661,2	3332,4	
Ля (А)	27,50	55,00	110,00	220,00	440,00	880,00	1720,0	3440,0	
Ля-диез (В)	29,13	58,26	116,54	233,08	466,16	932,32	1864,6	3729,2	I some
Си (Н)	30,87	61,74	123,48	246,96	493,88	987,75	1975,5	3951,0	

# Упражнение 2 («синтезатор»)

- Длительность гудения клавиши фиксирована (например, 0.5 сек)
- Громкость гудения плавно уменьшается (например, с помощью метода *setVolume*)
- Звуки от разных клавиш могут звучать одновременно (mixing)
- P.S. Можно программно сгенерировать затухающее Ля, а остальные частоты создать на её основе с помощью *setPitch* (Changing the pitch has a side effect: it impacts the playing speed)

# Запись с микрофона

 http://www.sfml-dev.org/tutorials/2.3/audiorecording.php