

# 第六章 点的合成运动





- 6.1 运动合成概述
- 6.2 速度合成定理
- 6.3 加速度合成定理


6.4 习题讨论课

## 问题的提出













# 地心参考系中行星的运动







#### 日心参考系中行星的运动轨迹

#### 地心参考系中金星的运动轨迹





选取适当的参考系, 可使描述运动的形式简单







- 6.1 运动合成概述
- 6.2 速度合成定理
- 6.3 加速度合成定理

6.4 习题讨论课

#### 6.1 运动合成概述



1 两个参考系: 定参考系和动参考系

假定为静止的参考为定参考系。 在一般工程问题上,习惯上将其固结在地球上。

动参考系相对于定参考系运动。

2 三种运动: 绝对运动、相对运动和牵连运动 动点相对于定参考系的运动(观察所得或实验所得) 称为绝对运动。

动点相对于动参考系的运动(观察所得或实验所得) 称为相对运动。

动参考系相对于定参考系的运动称为 牵连运动, 牵连运动不是点的运动而是 刚体的运动。

#### 起重机负载上一点





#### 飞机螺旋桨上一点

动点: 螺旋桨上点P

动参考系: 飞机







#### 直升机螺旋桨上一点

动点:螺旋桨上点P

动参考系: 直升机






车轮上一点

动点:车轮边缘上点 M

动参考系: 车






#### 车刀上一点

动点: 刀尖上点P

动参考系: 工件






#### 3速度和加速度:绝对&相对

在定参考系内

$$r = xi + yj + zk$$

绝对速度和加速度

$$v_a = \dot{r} = \dot{x}i + \dot{y}j + \dot{z}k$$
  $a_a = \ddot{r} = \ddot{x}i + \ddot{y}j + \ddot{z}k$  在动参考系内



$$r' = x'i' + y'j' + z'k'$$

相对速度和加速度

$$\mathbf{v}_{\mathrm{r}} = \dot{\tilde{\mathbf{r}}}' = \dot{x}'\dot{\mathbf{i}}' + \dot{y}'\dot{\mathbf{j}}' + \dot{z}'\mathbf{k}'$$
 $\mathbf{a}_{\mathrm{r}} = \ddot{\tilde{\mathbf{r}}}' = \ddot{x}'\dot{\mathbf{i}}' + \ddot{y}'\dot{\mathbf{j}}' + \ddot{z}'\mathbf{k}'$ 

绝对位置矢量与相对位置矢量间的关系

$$r = r_{o'} + r'$$

其中


$$\mathbf{r}_{o'} = x_{o'}\mathbf{i} + y_{o'}\mathbf{j} + z_{o'}\mathbf{k}$$

绝对速度加速度与相对速度加速度间的关系?

#### 4 矢量求导与坐标系有关

矢量增量与坐标系有关





绝对导数

$$\dot{A} = \frac{\mathrm{d} A}{\mathrm{d} t} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta A}{\Delta t}$$


相对导数

$$\dot{\tilde{A}} = \frac{\tilde{d} A}{d t} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\tilde{\Delta} A}{\Delta t}$$

# SHAM CHANGE THE SHAME THE

#### 5总结

- (1) 点: 动点
- (2) 参考系: 定参考系和动参考系
- (3) 运动: 绝对、相对和牵连









6.1 运动合成概述

6.2 速度合成定理

6.3 加速度合成定理

6.4 习题讨论课

#### 6.2 速度合成定理

#### 1速度合成定理

$$oldsymbol{r} = oldsymbol{r}_{o'} + oldsymbol{r}'$$
  
在定参考系中求导:  $oldsymbol{\dot{r}} = oldsymbol{\dot{r}}_{o'} + oldsymbol{\dot{r}}'$   
 $oldsymbol{r}' = x' oldsymbol{\dot{i}}' + y' oldsymbol{\dot{j}}' + z' oldsymbol{\dot{k}}'$   
 $oldsymbol{\dot{r}}' = \dot{x}' oldsymbol{\dot{i}}' + x' oldsymbol{\dot{i}}' + \dot{y}' oldsymbol{\dot{j}}' + \dot{z}' oldsymbol{\dot{k}}' + \dot{z}' oldsymbol{\dot{k}}'$   
 $= x' oldsymbol{\dot{i}}' + y' oldsymbol{\dot{j}}' + z' oldsymbol{\dot{k}}' + oldsymbol{\dot{r}}'$ 

定轴转动刚体或平面运动刚体  $\dot{i}' = \omega \times i'$ ,  $\dot{j}' = \omega \times j'$ ,  $\dot{k}' = \omega \times k'$  故

$$x'\dot{i}' + y'\dot{j}' + z'\dot{k}' = \omega \times (x'\dot{i}' + y'\dot{j}' + z'\dot{k}') = \omega \times r'$$

$$\dot{r} = \dot{r}_{o'} + \omega \times r' + \dot{\tilde{r}}'$$


对做定轴转动或平面运动的**动参考系**,  $\dot{r}_{o'}+\omega\times r'$ 为 参考系上与<mark>动点M 瞬时</mark> **重合的点**的速度,称为 牵连速度。 这个点称为参考系上的 牵连点,记为 $\nu_{e}$ 。

$$v_{\rm a} = v_{\rm e} + v_{\rm r}$$

#### 牵连点示例

动点: 运动中的人

动参考系: 行驶的车辆




由于相对运动,不同瞬时牵连点的位置也不同



牵连点示例

动点: 杆底端端点

动参考系: 凸轮






牵连点示例

动点: 曲柄上滑块

动参考系: 导槽





牵连点示例

动点:重物上点 P

动参考系: 载重架







# SHAMONTAL SHAMON

#### 2 几何解释

假设 AB 为相对运动轨迹






速度合成定理: 动点在任意瞬时的绝对速度,等于它在该瞬时的 牵连速度与相对速度的矢量和。

# SHAMON SH

#### 3 刚体平面运动: 回顾

刚体的平面运动可视作基点的平移和绕基点的相对转动合成的运动。



以刚体上点 B 为动点将平移参考系固结 在点A上,可知:

$$\mathbf{v}_{a} = \mathbf{v}_{e} + \mathbf{v}_{r}$$

$$\mathbf{v}_{B} = \mathbf{v}_{A} + \mathbf{v}_{B/A}$$

$$\mathbf{a}_{a} = \mathbf{a}_{e} + \mathbf{a}_{r}$$


$$\mathbf{a}_{B} = \mathbf{a}_{A} + \mathbf{a}_{B/A}$$


$$\mathbf{a}_{B} = \mathbf{a}_{A} + \mathbf{a}_{B/A}^{\mathsf{T}} + \mathbf{a}_{B/A}^{\mathsf{T}}$$



例 1

凸轮半径为 R 运动速度为  $v_0$ 。 试求在给定角度  $\varphi$  处杆 AB的速度。









解:

以杆AB上点A 作为动点,将动参考系固连到凸轮上, 牵连运动即为平移运动。






$$v_{\rm a} = v_{\rm e} + v_{\rm r}$$


$$v_{AB} = v_a = v_e \operatorname{tg} \varphi = v_0 \operatorname{tg} \varphi$$

不同的动点和动参考系选择的讨论

以凸轮与顶杆的重合点*A*为动点。 将动参 考系固连在顶杆*AB*上。


以凸轮圆心为动点。 将动参考系固连与顶杆AB上。







以凸轮圆心为动点。 将动参考系固连与顶杆AB上。




$$v_{AB} = v_e = v_a \operatorname{tg} \varphi = v_0 \operatorname{tg} \varphi$$

#### 例 2



在急回机构中有两个摇杆OA和 $O_1B$  通过滑块A连接。若摇杆OA 以如图角速度 $\omega$ 运动。已知OA=r, $O_1O=l$ 。 试求当 OA 水平时,摇杆 $O_1B$ 角速度 $\omega_1$ 。







以摇杆OA上点A为动点。将动参考系固练到摇杆 $O_1B$ 上。绕定轴 $O_1$ 的转动为牵连运动

其中


$$v_{\rm a} = v_{\rm e} + v_{\rm r}$$

$$v_{\rm a} = \omega r, v_{\rm e} = \omega_{\rm l} \cdot O_{\rm l} A = \omega_{\rm l} \sqrt{r^2 + l^2}$$

有几何关系知

$$v_{e} = v_{a} \sin \varphi = \frac{rv_{a}}{\sqrt{l^{2} + r^{2}}}$$

$$\omega_{l} = \frac{r^{2} \omega}{l^{2} + r^{2}}$$



不同的动点和动参考系选择的讨论

以摇杆OA上点A为动点. 将动参考系固定 到摇杆  $O_1B$ 上。 以摇杆 $O_1B$ 上点为动点,摇杆上 OA点A为 牵连点。将动参考系固定到摇杆 OA上。

