
§ 5-2 互感和自感

一、互感现象 (mutual induction phenomenon)

互感现象:一个线圈中电流发生变化会在周围空间会产生变化的磁场,使处于此空间的另一个线圈中会产生感应电动势。




 $\Phi_{12}=M_{12}I_1$; M_{12} 是线圈1对线圈2的互感系数,简称互感。

线圈2中产生
感应电动势
$$\varepsilon_2 = -\frac{\mathrm{d}\Phi_{12}}{\mathrm{d}t} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(M_{12}I_1)$$

在线圈的形状、大小和相对位置保持不变,且周围不存在铁磁质的情况下,互感 M_{12} 为常量,

上式化为 $\varepsilon_2 = -M_{12} \frac{\mathrm{d}I_1}{\mathrm{d}t}$ B_1

同样通有电流I2的线圈2



在空间产生磁场 B_2 , B_2 在线圈1中产生的磁通量为 Φ_{21} ,并且 Φ_{21} 正比于 I_2 , $\Phi_{21}=M_{21}I_2$,

电流 I_2 变化,1中 产生感应电动势 $\mathbf{\varepsilon_1} = -M_{21} \frac{\mathrm{d}I_2}{\mathrm{d}t}$

 ε_2 和 ε_1 称为互感电动势,方向可按照楞次定律确定。

理论和实验都可以证明 $M_{21} = M_{12}$ 。

当线圈内或周围空间没有铁磁质时,互感*M*由线圈的几何形状、大小、匝数和相对位置所决定,若存在非铁磁质,还与磁介质的磁导率有关,但与线圈中电流无关;当线圈内或周围空间存在铁磁质时,互感除与以上因素有关外,还决定于线圈中的电流。

互感单位是H(亨利): 1H=1Wb·A⁻¹=1V·s·A⁻¹, 多 采用mH(毫亨)或μH(微亨): 1H=10³mH=10⁶μH。

互感应用:无线电和电磁测量。电源变压器,中 周变压器,输入输出变压器,电压互感器,电流互感器。 互感危害:电路间互感干扰。

二、自感现象 (self-induction phenomenon)

自感现象: 当一个线圈中的电流变化时,激发的变化磁场引起了线圈自身的磁通量变化,从而在线圈自身产生感应电动势。

所产生的感应电动势称为自感电动势。

过线圈的磁通量与线圈自身电流成正比:

Ф=LI,L为自感系数,简称自感。

自感电动势
$$\varepsilon = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(LI)$$

当线圈的大小和形状保持不变,且附近不存在铁磁质时,自感L为常量 $\varepsilon = -L \frac{dI}{dt}$

自感单位也是H (亨利)与互感相同。


自感应用:日光灯镇流器;高频扼流圈;自感线圈与电容器组合构成振荡电路或滤波电路。

通电后,启辉器辉光放电,金属片受热形变互相接触, 形成闭合回路,电流流过,日光灯灯丝加热释放电子。 同时,启辉器接通辉光熄灭,金属片冷却断开,电路切断, 镇流器线圈中产生比电源电压高得多的自感电动势,使灯 管内气体电离发光。

自感危害: 电路断开时,产生自感电弧。

感应圈:

在实际应用中常用两 个同轴长直螺线管之间的 互感来获得高压。




如图中所示:在硅钢铁芯上绕有 N_1 、 N_2 的两个线圈,且 N_2 >> N_1 ,由断续器 (MD)将 N_1 与低压电源连接,接通电源后,断续器使 N_1 中的电流反复通断,通过互感获得感应电动势,从而在次极线圈 N_2 中获得达几万伏的高压。

例如:汽车和煤气炉的点火器、电警棍等都是感应圈的应用。

例1: 如图所示,一长度为I的直螺线管横截面积为S,匝数为 N_1 。在此螺线管的中部,密绕一匝数为 N_2 的短线圈,假设两组线圈中每一匝线圈的磁通量都相同。求两线圈的互感。

解:如果在线圈1中通以电流 I_1 ,则在线圈中部产生的磁感应强度为 $B = \mu_0 \frac{N_1}{l}I$



磁场在线圈2中 产生的磁通量为 $\Phi=N_2BS=\mu_0\frac{N_1N_2}{l}SI$

所以两线圈的互感为
$$M = \frac{\Phi}{I} = \mu_0 \frac{N_1 N_2}{l} S$$

例2:一长度为I、截面积为S的长直螺线管,密绕线圈的总匝数为N,管内充满磁导率为 μ 的磁介质。求此螺线管的自感。

解: 在长直螺线圈管内部的

磁场可以认为是均匀的,并无限长螺线管内磁 感应强度的公式


$$B = \mu H = \mu \frac{N}{l} I$$

通过每匝磁通量相等
$$\varphi = BS = \mu \frac{N}{l}IS$$

总磁通量为
$$\Phi = N\varphi = \mu \frac{N^2}{l}$$
 IS

单位长度上的匝数表示为n=N/l,将螺线管的体积表示V=Sl,则 $\Phi=\mu n^2IV$

所以螺线管的自感为



$$L = \frac{\Phi}{I} = \mu n^2 V$$

自感与线圈的体积成正比,与单位长度上匝数的平方成正比,还与介质的磁导率成正比。

例3: 求无限长直导线和矩形线框的互感系数。

解: 对图 (1) 有:

$$\therefore \Phi = \iint_{S} \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_{a}^{a+b} \frac{\mu I}{2\pi x} \cdot L dx$$

$$\therefore \Phi = \frac{\mu I L}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a} \tag{1}$$

$$(1)$$

由互感系数的定义:
$$M = \frac{\Phi}{I} = \frac{\mu I}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a}$$

对图(2):由于长直导线磁场的对称性,通过矩 形线框的磁通量为零,所以它们的互感系数为零。