ハイパーバイザの作り方 ~ ちゃんと理解する仮想化技術 ~ 第 8 回 Intel VT-x **を用いたハイパーバイザの**実装その 3 「vmm.ko による VMEntry 」

はじめに

前回は、/usr/sbin/bhyve の初期化と VM インスタンスの実行機能の実装について解説しました。今回は vmm.ko が VM RUN ioctl を受け取ってから VMEntry するまでの処理を解説します。

解説対象のソースコードについて

本連載では、FreeBSD-CURRENT に実装されている BHyVe のソースコードを解説しています。このソースコードは、FreeBSD の Subversion リポジトリから取得できます。リビジョンは r245673 を用いています。お手持ちの PC に Subversion をインストールし、次のようなコマンドでソースコードを取得してください。

svn co -r245673 svn://svn.freebsd.org/base/head src

/usr/sbin/bhyve による仮想 CPU の実行処理の復習

/usr/sbin/bhyve は仮想 CPU の数だけスレッドを起動し、それぞれのスレッドが/dev/vmm/\${name}に対して VM_RUN ioctl を発行します (図 1)。 vmm.ko は ioctl を受けて CPU を VMX non root mode へ切り替えゲスト OS を実行します (VMEntry)。

VMX non root mode でハイパーバイザの介入が必要な何らかのイベントが発生すると制御が vmm.ko へ戻され、イベントがトラップされます (VMExit)。

イベントの種類が/usr/sbin/bhyve でハンドルされる必要のあるものだった場合、ioctl はリターンされ、制御が/usr/sbin/bhyve へ移ります。イベントの種類が/usr/sbin/bhyve でハンドルされる必要のないものだった場合、ioctl はリターンされないままゲスト CPU の実行が再開されます。今回の記事では、vmm.ko に VM_RUN ioctl が届いてから VMX non root mode へ VMEntry するまでを見ていきます。




図 1 VM_RUN ioctl による仮想 CPU の実行イメージ

vmm.ko が VM_RUN ioctl を受け取ってから VMEntry するまで

vmm.ko が VM_RUN ioctl を受け取ってから VMEntry するまでの処理について、順を追って見ていきます。リスト 1、リスト 2、リスト 3、リスト 4 にソースコードを示します。白丸の数字と黒丸の数字がありますが、ここでは白丸の数字を追って見ていきます *1 。

VMExit 時の再開アドレス

(19) で CPU は VMX non-root mode へ切り替わりゲスト OS が実行されますが、ここから VMExit した時に CPU はどこからホスト OS の実行を再開するのでしょうか。直感的には vmlaunch の次の命令ではないかと思いますが、そうではありません。 VT-x では、VMEntry 時に VMCS の GUEST_RIP から VMX non-root mode の実行を開始し、VMExit 時に VMCS の HOST_RIP から VMX root mode の実行を開始することになっています。 GUEST_RIP は VMExit 時に保存されますが、HOST_RIP は VMEntry 時に保存されません。

このため、VMCS の初期化時に指定された HOST_RIP が常に VMExit 時の再開アドレスとなります。では、VMCS の HOST_RIP がどのように初期化されているか、順を追って見ていきます。リスト 1、リスト 2、リスト 3、リスト 4 にソースコードを示します。今度は黒丸の数字を追って見ていきます。

リスト1の解説

vmm_dev.c は、sysctl による/dev/vmm/\${name}の作成・削除と/dev/vmm/\${name}に対する open(), close(), read(), write(), mmap(), ioctl() のハンドラを定義しています。ここでは/dev/vmm/\${name}の作

 st^*1 データ化における注釈: 機種依存文字を避けるため黒丸囲み数字を []、白丸囲み数字を () に変更しています。

成と VM_RUN ioctl についてのみ見ていきます。

リスト1

```
.....(省略).....
137: static int
138: vmmdev_ioctl(struct cdev *cdev, u_long cmd, caddr_t data, int fflag,
            struct thread *td)
140: {
.....(省略).....
       switch(cmd) {
235: case VM_RUN:
                                                                  (2)
236:
           vmrun = (struct vm_run *)data;
237:
           error = vm_run(sc->vm, vmrun);
                                                                  (3)
238:
           break;
.....(省略).....
371:
      }
.....(省略).....
382: }
.....(省略).....
471: static int
472: sysctl_vmm_create(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
                                                                  [1]
473: {
.....(省略).....
490:
       vm = vm_create(buf);
                                                                  [2]
517: }
```

- (1) vmmdev_ioctl は/dev/vmm/ ${name}$ の ioctl ハンドラ。
- (2) /usr/sbin/bhyve から送られてきた VM_RUN ioctl を受け取る。
- (3) vm run() を呼ぶ。
- [1] hw.vmm.create sysctl により/dev/vmm/\${name}を作成し VM インスタンスを初期化する時に呼び出される。
- [2] vm_create を呼び出す。

リスト2の解説

vmm.c は、IntelVT-x と AMD-V の 2 つの異なるハードウェア仮想化支援機能のラッパー関数を提供しています (このリビジョンではラッパーのみが実装されており、AMD-V の実装は行われていません)。Intel/AMD 両アーキテクチャ向けの各関数は vmm_ops 構造体で抽象化され、 $207 \sim 210$ 行目のコード CPU を判定して

どちらのアーキテクチャの関数群を使用するかを決定しています。

リスト2

```
.....(省略).....
119: static struct vmm_ops *ops;
.....(省略).....
123: #define VMINIT(vm) (ops != NULL ? (*ops->vminit)(vm): NULL)
                                                                   [4]
124: #define VMRUN(vmi, vcpu, rip) \
125: (ops != NULL ? (*ops->vmrun)(vmi, vcpu, rip) : ENXIO)
                                                                   (5)
.....(省略).....
195: static int
196: vmm_init(void)
197: {
.....(省略).....
207:
      if (vmm_is_intel())
          ops = &vmm_ops_intel;
208:
       else if (vmm_is_amd())
209:
210:
          ops = &vmm_ops_amd;
.....(省略).....
216:
       return (VMM_INIT());
217: }
.....(省略).....
261: struct vm *
262: vm_create(const char *name)
263: {
.....(省略)......
275: vm->cookie = VMINIT(vm);
                                                                [3]
.....(省略).....
287: }
.....(省略).....
672: int
673: vm_run(struct vm *vm, struct vm_run *vmrun)
674: {
.....(省略).....
      vcpuid = vmrun->cpuid;
.....(省略).....
688:
      rip = vmrun->rip;
.....(省略).....
701: error = VMRUN(vm->cookie, vcpuid, rip);
                                                                (4)
```

```
.....(省略)......
757: }
```

- [4] VMINIT() マクロは vmm_ops 構造体上の関数ポインタ ops->vminit を呼び出す。
- (5) VMRUN() マクロは vmm_ops 構造体上の関数ポインタ ops->vmrun を呼び出す。
- [3] vm_create() は VMINIT() マクロを呼び出す。
- (4) vm_run() は VMRUN() マクロを呼び出す。

リスト3の解説

intel/ディレクトリには Intel VT-x に依存したコード群が置かれています。vmx.c はその中心的なコードで、vmm.c で登場した vmm_ops_intel もここで定義されています。

リスト3

```
.....(省略).....
666: static void *
667: vmx_vminit(struct vm *vm)
                                                                  [6]
668: {
.....(省略).....
725: for (i = 0; i < VM_MAXCPU; i++) {
                                                                  [7]
.....(省略).....
735:
           error = vmcs_set_defaults(&vmx->vmcs[i],
                                                                  [8]
736:
                         (u_long)vmx_longjmp,
737:
                         (u_long)&vmx->ctx[i],
738:
                         vtophys(vmx->pml4ept),
739:
                         pinbased_ctls,
740:
                         procbased_ctls,
                         procbased_ctls2,
741:
742:
                         exit_ctls, entry_ctls,
743:
                         vtophys(vmx->msr_bitmap),
744:
                         vpid);
.....(省略).....
770:
       }
771:
772: return (vmx);
773: }
.....(省略).....
1354: static int
```

```
1355: vmx_run(void *arg, int vcpu, register_t rip)
                                                                    (7)
1356: {
.....(省略).....
       vmxctx = &vmx->ctx[vcpu];
.....(省略).....
1375:
       VMPTRLD(vmcs);
.....(省略).....
        if ((error = vmwrite(VMCS_HOST_CR3, rcr3())) != 0)
1385:
           panic("vmx_run: error %d writing to VMCS_HOST_CR3", error);
1386:
1387:
1388:
        if ((error = vmwrite(VMCS_GUEST_RIP, rip)) != 0)
                                                                    (8)
           panic("vmx_run: error %d writing to VMCS_GUEST_RIP", error);
1389:
1390:
        if ((error = vmx_set_pcpu_defaults(vmx, vcpu)) != 0)
1391:
1392:
           panic("vmx_run: error %d setting up pcpu defaults", error);
1393:
1394:
       do {
                                                                    (9)
           lapic_timer_tick(vmx->vm, vcpu);
1395:
1396:
           vmx_inject_interrupts(vmx, vcpu);
1397:
           vmx_run_trace(vmx, vcpu);
1398:
           rc = vmx_setjmp(vmxctx);
                                                                    (10)
.....(省略).....
1402:
           switch (rc) {
1403:
           case VMX RETURN DIRECT:
                                                                    (12)
1404:
               if (vmxctx->launched == 0) {
                                                                    (13)
1405:
                    vmxctx->launched = 1;
1406:
                   vmx_launch(vmxctx);
                                                                    (14)
1407:
               } else
1408:
                    vmx_resume(vmxctx);
1409:
               panic("vmx_launch/resume should not return");
1410:
               break;
.....(省略).....
       } while (handled);
.....(省略).....
1480:
       VMCLEAR(vmcs);
       return (0);
1481:
.....(省略).....
1490: }
.....(省略).....
1830: struct vmm_ops vmm_ops_intel = {
```

```
1831:
       vmx_init,
1832:
       vmx_cleanup,
                                                                   [5]
1833:
       vmx_vminit,
1834:
                                                                   (6)
       vmx_run,
1835:
       vmx_vmcleanup,
1836:
       ept_vmmmap_set,
1837:
       ept_vmmmap_get,
1838:
       vmx_getreg,
1839:
       vmx_setreg,
1840:
       vmx_getdesc,
1841:
       vmx_setdesc,
1842:
       vmx_inject,
1843:
       vmx_getcap,
1844:
      vmx_setcap
1845: };
```

- [6] 結果として、 vm_create は vmx_vminit が呼び出される。
- [7] vmx_vminit では仮想 CPU ごとの VMCS の初期化処理が行われる。 その過程で幾つかの関数が呼び出されるが、ここでは vmcs_set_defaults にのみ着目する。
- [8] vmcs_set_defaults の第二引数に vmx_longjmp を指定して呼んでいる。
- (7) 結果として、VM_RUN ioctl は vmx_run 内で実際に処理される。
- (8) VMCS にゲストの RIP レジスタをセットする。
- (9) ユーザランドでハンドルしなければならないイベントが来るまでカーネル内でループし、VMEntry を繰り返す。
- (10) アセンブリコードの vmx_setjmp を呼び出し、vmxctx ヘホストレジスタを退避、 VMX_RETURN_DIRECT がリターンされる。
- (12) rc は VMX_RETURN_DIREC
- (13) 1 度目のループでは launched == 0 で vmx_launch が呼ばれる。二度目以降は vmx_resume が呼ばれる。
- (14) アセンブリコードの vmx_launch を呼び出して VMX non-root mode へ CPU を切り替える。
- [5] ops->vminit は vmx_vminit を指している。
- (6) ops->vmrun は vmx_run を指している。

リスト4の解説

vmcs.c は VMCS の設定に関するコードを提供しています。ここでは $HOST_RIP$ の書き込みに注目しています。なお、vmwrite を行う前に vmptrld 命令を発行していますが、これは CPU へ VMCS ポインタをセットして VMCS ヘアクセス可能にするためです。同様に、vmwrite を行った後に vmclear 命令を発行していますが、これは変更された VMCS をメモリヘライトバックさせるためです。

リスト4

```
.....(省略).....
309: int
310: vmcs_set_defaults(struct vmcs *vmcs,
311:
             u_long host_rip, u_long host_rsp, u_long ept_pml4,
             uint32_t pinbased_ctls, uint32_t procbased_ctls,
312:
313:
             uint32_t procbased_ctls2, uint32_t exit_ctls,
314:
             uint32_t entry_ctls, u_long msr_bitmap, uint16_t vpid)
315: {
.....(省略).....
325:
       /*
326:
        * Make sure we have a "current" VMCS to work with.
327:
328: VMPTRLD(vmcs);
.....(省略).....
       /* instruction pointer */
416:
       if ((error = vmwrite(VMCS_HOST_RIP, host_rip)) != 0)
417:
                                                                  [9]
418:
           goto done;
.....(省略).....
446:
      VMCLEAR(vmcs);
447: return (error);
448: }
```

● [9] VMCSのHOST_RIPにhost_ripを指定している。
vmx_vminitでは vmx_longjmp が指定されているため、結果として VMExit すると常に
vmx_longjmpから再開される事となる。

リスト5の解説

 $vmx_support.S$ は C 言語で記述できない、コンテキストの退避/復帰や VT-x 拡張命令の発行などのコードを提供しています。ここでは、ホストレジスタの退避 (vmx_setjmp) と $VMEntry(vmx_launch)$ の処理について見ています。

リスト5

.....(省略)..... 69: #define VMX_GUEST_RESTORE \ (17)

```
70:
                %rdi,%rsp;
       movq
 71:
                VMXCTX GUEST CR2(%rdi), %rsi;
       movq
 72:
                %rsi,%cr2;
       movq
 73:
                VMXCTX_GUEST_RSI(%rdi),%rsi;
       movq
 74:
                VMXCTX_GUEST_RDX(%rdi),%rdx;
       movq
 75:
                VMXCTX_GUEST_RCX(%rdi),%rcx;
       movq
 76:
                VMXCTX_GUEST_R8(%rdi),%r8;
       movq
 77:
                VMXCTX_GUEST_R9(%rdi),%r9;
       movq
 78:
                VMXCTX_GUEST_RAX(%rdi),%rax;
       movq
                VMXCTX_GUEST_RBX(%rdi),%rbx;
 79:
       movq
 80:
                VMXCTX_GUEST_RBP(%rdi),%rbp;
       movq
 81:
                VMXCTX_GUEST_R10(%rdi),%r10;
       movq
 82:
                VMXCTX_GUEST_R11(%rdi),%r11;
       movq
 83:
                VMXCTX_GUEST_R12(%rdi),%r12;
       movq
 84:
                VMXCTX_GUEST_R13(%rdi),%r13;
       movq
 85:
                VMXCTX_GUEST_R14(%rdi),%r14;
       movq
 86:
                VMXCTX_GUEST_R15(%rdi),%r15;
       movq
                VMXCTX_GUEST_RDI(%rdi), %rdi; /* restore rdi the last */
 87:
       movq
 88:
      #define VM_INSTRUCTION_ERROR(reg)
 89:
 90:
       jnc
 91:
       movl
                $VM_FAIL_INVALID,reg;
                                             /* CF is set */
 92:
                3f;
       jmp
 93: 1:
                    2f;
           jnz
                $VM_FAIL_VALID,reg;
                                         /* ZF is set */
 94:
       movl
 95:
       jmp
                3f;
 96:
      2:
           movl
                    $VM_SUCCESS,reg;
 97:
      3:
                    reg,VMXCTX_LAUNCH_ERROR(%rsp)
           movl
.....(省略).....
107:
      ENTRY(vmx_setjmp)
                                                                      (11)
108:
                (%rsp),%rax
                                    /* return address */
       movq
                %r15,VMXCTX_HOST_R15(%rdi)
109:
       movq
110:
                %r14,VMXCTX_HOST_R14(%rdi)
       movq
111:
       movq
                %r13,VMXCTX_HOST_R13(%rdi)
112:
                %r12,VMXCTX_HOST_R12(%rdi)
       movq
                %rbp,VMXCTX_HOST_RBP(%rdi)
113:
       movq
                %rsp,VMXCTX_HOST_RSP(%rdi)
114:
       movq
115:
                %rbx,VMXCTX_HOST_RBX(%rdi)
       movq
116:
                %rax,VMXCTX_HOST_RIP(%rdi)
       movq
117:
```

```
118: /*
119:
       * XXX save host debug registers
120:
        */
121:
               $VMX_RETURN_DIRECT, %eax
       movl
122:
       ret
123: END(vmx_setjmp)
.....(省略).....
223: ENTRY(vmx_launch)
                                                                    (15)
224:
       VMX_DISABLE_INTERRUPTS
225:
226:
       VMX_CHECK_AST
227:
228:
       /*
229:
       * Restore guest state that is not automatically loaded from the vmcs.
230:
        */
       VMX_GUEST_RESTORE
                                                                    (16)
231:
232:
233:
       vmlaunch
                                                                    (18)
234:
235:
       /*
236:
        * Capture the reason why vmlaunch failed.
237:
        */
238:
       VM_INSTRUCTION_ERROR(%eax)
                                                                    (19)
239:
       /* Return via vmx_setjmp with return value of VMX_RETURN_VMLAUNCH */
240:
241:
               %rsp,%rdi
       movq
242:
               $VMX_RETURN_VMLAUNCH,%rsi
       movq
243:
244:
               $VMXCTX_TMPSTKTOP,%rsp
       addq
245:
       callq vmx_return
246: END(vmx_launch)
```

- (17) vmxctx 上のゲストレジスタ値を実レジスタに展開。 これらのレジスタは VMEntry/VMExit 時に VMCS からセーブ・リストアされないのでハイパーバイ ザがケアする必要がある。
- (11) vmctx (VMCS ではない)にホストレジスタを退避して VMX_RETURN_DIRECT をリターンする。
- (16) ゲストレジスタリストアを行うマクロを展開。

- (18) vmlaunch 命令で VMX non-root mode へ VMEntry する。
- (19) ここには VMEntry が失敗したときのみ到達する。
 正常に VMEntry したのち VMExit した場合は、前述の通り vmx_longjmp ヘジャンプする。

まとめ

vmm.ko が VM_RUN ioctl を受け取ってから VMEntry するまでにどのような処理が行われているかについて、ソースコードを解説しました。次回はこれに対応する VMExit の処理について見ていきます。

ライセンス

Copyright (c) 2014 Takuya ASADA. 全ての原稿データ はクリエイティブ・コモンズ 表示 - 継承 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。